THESE présentée

pour l'obtention

du

DIPLOME de DOCTEUR de 3ème CYCLE

à

L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE

- Paris 6 -

spécialité : Mathématiques mention : Informatique

par Monsieur Jérôme CHAILLOUX

Sujet de la thèse :

Le modèle VLISP: description, implémentation et évaluation.

Soutenue le 21 Avril 1980 devant la commission composée de :

Monsieur Bernard ROBINET Président

Monsieur Patrick GREUSSAY examinateur

Monsieur Jean François PERROT examinateur

Monsieur Jean VIGNOLLE examinateur

Monsieur Joachim LAUBSCH invité.

Je remercie Monsieur Bernard ROBINET et lui suis très reconnaissant de présider le jury de cette thèse.

Je remercie tout particulièrement Monsieur Patrick GREUSSAY qui, depuis mon arrivée à l'Université de Paris 8-Vincennes, m'a accordé toute son amitié, son aide et ses conseils. Beaucoup d'idées de cette thèse sont issues des fréquentes discussions que nous avons eu ensemble. Je souhaite vivement pouvoir poursuivre cette fructueuse collaboration.

Je remercie particulièrement Monsieur Jean-François PERROT pour son appui et ses conseils.

Je remercie Monsieur Jean VIGNOLLE d'avoir bien voulu s'intéresser à mon travail et participer à ce jury.

Je remercie vivement Monsieur Joachim LAUBSCH d'avoir accepté de venir de Londres pour participer à ce jury.

Cette étude a été réalisée au sein du département d'Informatique de l'Université de Paris 8-Vincennes et a pu être menée à terme grâce au soutien de Monsieur Maurice NIVAT au Laboratoire Informatique Théorique et Programmation 258 du CNRS. J'ai également bénéficié du soutien de Monsieur Gerald BENNETT à 1'IRCAM.

La version préliminaire de cette thèse a été relue et commentée par Annette CATTENAT, Gérard NOWAK, Gérard PAUL et Harald WERTZ.

Au terme de cette étude, qu'il me soit permis de remercier toute l'équipe du Département d'Informatique de l'Université de Paris 8-Vincennes, qui a su créer dans des conditions matérielles parfois difficiles, un endroit propice au developpement d'idées nouvelles dans une atmosphère chaleureuse et amicale. En particulier, que Louis AUDOIRE, Annette CATTENAT, Yves DEVILLER, Daniel GOOSSENS, Hervé HUITRIC, Yves LECERF, Gérard PAUL, Monique NAHAS, et Harald WERTZ trouvent ici ma profonde gratitude pour la qualité des nombreuses années passées en leur compagnie.

La réalisation matérielle de cet ouvrage a été faite à l'IRCAM, par l'auteur, au moyen :

- d'un ordinateur DEC PDP10 modèle KI
- d'une imprimante électrostatique VERSATEC connectée à un ordinateur DEC PDP11/40, lui-même connecté au PDP10.

La composition de ce texte a mis en oeuvre de nombreux programmes parmi lesquels on peut citer :

- l'admirable éditeur vidéo E de Arthur Samuel [SAMUEL 77], maintenu à l'IRCAM par Raymond Bara et Jean-Louis Richer.
- le système de composition automatique de textes RF, version considérablement améliorée par Jean-Louis Richer du système RUNOFF de DEC [DEC 75b]
- le programme TRIFON de Patrick Greussay qui réalise l'impression sur VERSATEC à partir du PDP11.
- FNSTAR de Raymond Bara qui permet la fabrication des différentes polices de caractères.
- le paragrapheur et éditeur de références croisées de VLISP-10, de l'auteur, qui a réalisé la composition automatique des textes écrits en VLISP des appendices B, D, et G et des textes écrits en langage machine VCMC2 des appendices C, E et F

Les polices de caractères utilisées ont été construites à partir de celles décrites dans [EARNEST 76], [XGPFONT 74] et [ARCHIBALD 77].

Dans ce texte 3 polices de caractères ont été utilisées :

- la police IRCV25.F11 réalisée par l'auteur
- la police GACI25.F11 réalisée par P. Greussay
- la police MIRU25.F11 réalisée également par l'auteur.

Que tous en soient remerciés.

RESUME

Notre étude présente la réalisation de *trois systèmes* VLISP (dialecte du langage LISP) développés à l'université de Paris 8 - Vincennes. Ces systèmes ont été réalisés :

- sur micro-processeur à mots de 8 bits (Intel8080/Zilog80)
- sur mini-ordinateur à mots de 16 bits (PDP11)
- sur gros ordinateur à mots de 36 bits (PDP10)

De ces réalisations est extrait un modèle d'implémentation.

Cette étude propose des solutions aux problèmes de construction et d'évaluation de tels systèmes. Ces problèmes sont :

- La description exhaustive des implémentations. Nous proposons une description fondée sur la machine référentielle VCMC2.
- 2) La représentation adéquate des objets et des fonctions WISP. Nous avons associé des propriétés naturelles aux objets dès leur création et nous avons établi une typologie fonctionnelle de ces objets.
- 3) L'efficacité de l'interprète (en place, en temps d'exécution et en compréhension). Notre interprète effectue, pour ses besoins propres, une allocation optimale de la mémoire (allocation mesurée en terme d'appels du module CONS). L'accès direct (ne nécessitant qu'un accès mémoire) aux valeurs des objets de type variable et fonction, et la classification des fonctions par types permettent un lancement immédiat de toutes les fonctions. La transparence de nos méthodes de description est une conséquence naturelle des deux choix précédents.
- 4) Le pouvoir des structures de contrôle. Notre modèle d'implémentation généralise les structures de contrôle de MISP SELF et ESCRPE en intégrant les nouvelles constructions EXIT, WHERE et LETF et en unifiant totalement leur description et leur implémentation.

5) La souplesse d'utilisation du système. Nous introduisons le nouveau concept de CHRONOLOGIE qui permet de créer dynamiquement de nouveaux évaluateurs, permettant les traces méta-circulaires.

Une incarnation de notre modèle est donnée sous la forme de la réalisation d'un système VIISP pour la machine référentielle VCMC2.

TABLE DES MATIERES

Résu	mé		3
Tabl	e des M	atières	5
I	- INT	RODUCTION	9
	1.1 1.2 1.3	Historique critique de l'implémentation de LISP Comment décrire les implémentations : VCMC2 Efficacité et puissance de l'interprétation 1.3.1 Description de fonctions anonymes 1.3.2 Sorties locales 1.3.3 Définitions dynamiques de fonctions	9 12 18 20 21 22
	1.4	1.3.4 Les variables fonctions La souplesse d'utilisation 1.4.1 La notion de CHRONOLOGIE 1.4.2 Les erreurs 1.4.3 Les traces	23 25 26 27 28
	1.5 1.6	Les systèmes VLISP réalisés	31 33
ΙI	- LA	REPRESENTATION DES OBJETS VLISP	35
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Comment représenter les listes 2.1.1 La description des listes 2.1.2 La représentation physique des listes 2.1.3 La gestion des listes Les symboles atomiques Le problème épineux des nombres Comment différencier les types Une incarnation : le système (MINE) 2.5.1 Les listes 2.5.2 Les symboles atomiques 2.5.3 Les nombres	36 36 39 41 42 45 47 49 50

			•
111	- LA	MACHINE VCMC2	51
		Organisation de la machine	52
	3.1	3.1.1 La mémoire	52
			53
			54
		3.1.3 U.A.L.	55
	3.2	Les objets traités et les opérandes Les champs d'une instruction et leur décodage	56
	3.3		57
			58
			61
		3.3.3 Le champ continuation	64
		3.3.5 Evaluation d'une instruction	66
	2 (Description des instructions	67
	3.4	3.4.1 Le transfert	68
		3.4.2 Manipulation des symboles atomiques	68
		3.4.3 Manipulation des nombres	69
		3.4.4 Manipulation des listes	70
		3.4.5 Utilisation de la pile	71
		3.4.6 Utilisation du registre d'index	71
		3.4.7 Les instructions de contrôle	72
		3.4.7 Les tests de type	72
		3.4.8 Les tests de type	73
		3.4.9 Les comparaisons arithmétiques	73
		3.4.10 Les instructions spéciales	73
		3.4.11 Les instructions d'entrée/sortie	74
	3.5	Les pseudo-instructions	75
	3.3	3.5.1 Les Macros	75
		3.5.2 Les pseudo instructions de test	75
		3.5.3 Les pseudo instructions de réservation	76
		3.5.4 Les pseudo instructions de déclaration	76
	3.6	Utilisation de la machine VCMC2	77
	3.7	Analyse et mise au point	79
	3.7	3.7.1 Les outils d'analyse	79
		3.7.2 Les outils de mise au point	82
	3.8	Les incarnations de la machine VCMC2	85
	J. 0	Les trical hatterie de ta maerisie	
I٧	- LE	FONCTIONNEMENT DE BASE DE L'INTERPRETE	87
	4.1	Comment caractériser une fonction	89
		Comment décrire et invoquer les fonctions	91
	4.2	La liaison des arguments	94
	4.3		94
		4.3.1 La liaison des SUBR	96
	4.4	Tableau synoptique de l'évaluateur de base	100
	4.5	Accès aux variables et évaluation des atomes	101
	4.5	4.5.1 Les liaisons par A-listes	101
		4.5.2 La liaison superficielle	102
		4.5.3 L'évaluation des atomes	103
	4.6	Evaluation des appels de fonctions	105
	4.0	4.6.1 Evaluation des fonctions atomiques	105
		4.6.2 Le traitement des SUBR	107
		4.6.3 Le traitement des EXPR	
		4.6.4 Le traitement des FEXPR et des MACRO	115
		4.0.4 La trattement des rentiere pumériques	116

	4.7 4.8	4.6.6 L'évaluation des fonctions composées Comment définir des fonctions en VLISP Les fonctions de base	111
٧	- LE	S ENTREES	123
	5.1 5.2 5.3 5.4	La syntaxe des expressions VLISP Que permet la machine VCMC2 en entrée L'organisation des modules d'entrée Les fonctions standards d'entrée	100
٧I	- LES	S SORTIES	133
	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Que permet de faire la machine VCMC2 en sortie? Organisation et utilisation du tampon de sortie Comment sont édités les objets usuels VLISP Les règles de composition simple Les règles de composition avancée 6.5.1 Les limitations des impressions 6.5.2 La belle composition Les MACRO d'édition Les compositions spéciales	134 135 139 140 143 143 145 150
VII	- LES	CONCEPTS AVANCES DE L'INTERPRETATION	157
	7.1 7.2 7.3	La structure de la pile 7.1.1 La pile unique polymorphique 7.1.2 Structure d'un bloc de contrôle 7.1.3 Réalisation des blocs de contrôle Le bloc de contrôle de EVAL Différents traitements de la récursivité 7.3.1 Le test de position terminale 7.3.2 Le test de récursion 7.3.3 Réalisation de l'interprétation itérative	157 158 159 160 161 162 163 164 166
	7.4	7.4.1 Implémentation de la fonction EXIT 7.4.2 Implémentation de la fonction SELE	168 168 170
	7.5 7.6	Les fonctions dynamiques 7.5.1 Implémentation de la fonction WHERE 7.5.2 Implémentation de la fonction ESCAPE Les variables fonctions La notion de CHRONOLOGY 7.6.1 Fonctions manipulant les CHRONOLOGIES	171 172 173 175 182 183
		7.6.3 Les erreurs	184 185 186 191

BIBLIOGRAPHIE	• •	·
Index de la Bibliographie	••	×ii
Appendice A - Résumé de la machine VCMC2	A-1	
Appendice B – Texte du simulateur V2M.VLI	B-1	
Appendice C - Texte des fonctions d'entrée V2R.VLI	C-1	
Appendice D - Texte du PRETTY-PRINT VLISP	D-1	
Appendice D - Texte du PRETIT-FRINT ILLES	E-1	
Appendice E - Texte des fonctions de sortie V2P.VLI	F-1	
Appendice F - Texte de l'évaluateur V2I.VLI	G-1	
Appendice G - Texte du test	٠.	

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1 HISTORIQUE CRITIQUE DE L'IMPLEMENTATION DE LISP.

Le langage LISP [BERKELEY 74, WEISSMAN 67, ALLEN 78] est aujourd'hui le langage le plus utilisé dans les domaines de l'Intelligence Artificielle [WINSTON 77] et de la théorie de la programmation [NIVAT 79]. La particularité majeure de LISP est d'avoir pu évoluer de façon naturelle depuis sa naissance en 1960 [McCARTHY 60a, 60b], à mesure qu'apparaissaient de nouveaux besoins. L'échec patent des rares tentatives de standardisations {Note 1} a d'une part permis sa survie et d'autre part conduit à une amélioration constante du langage tant en efficacité à l'interprétation qu'en pouvoir de ses concepts.

Il en résulte aujourd'hui une floraison d'implémentations, bien loin du premier LISP 1 [McCARTHY 60a], ayant chacune des spécifications particulières en fonction de leur utilisation et du moment de leur création.

On distingue ainsi 4 grandes familles d'implémentations :

1) La lignée LISP 1.5 [McCARTHY 62]. Descendante directe de LISP 1 qui était un système interactif (avec le "FLEXOWRITER system"), elle a donné le LISP 1.5 [QUAM 72] très proche de LISP 1.5, mais ayant abandonné la liaison par A-liste, décision dont les conséquences ont été monumentales. Par la suite, l'importance capitale de l'intégration des instruments de mise au point devint de plus en plus évidente, et LISP 1.6 fut augmenté d'un éditeur et d'aides à la mise au point pour donner le U.C.I. LISP [BOBROW 73a].

⁽Note 1) ces standards sont aussi prématurés qu'arbitraires. Prématurés car ils tombent en désuétude aussitôt créés (voir le standard de [HEARN 69] puis [MARTI 79]) et ne tiennent pas compte de l'évolution du langage, arbitraires car ils sont essentiellement définis pour satisfaire un programme particulier (REDUCE 2 dans le cas

- 2) Les systèmes INTERLISP (anciennement BBN LISP) [TEITELMAN 75] orientés sur une utilisation exclusivement interactive, et qui ont donnés naissance à des sous-systèmes tels que CLISP [TEITELMAN 73] ou DLISP [TEITELMAN 77] qui font une utilisation intensive de périphériques interactifs tels les écrans à haute résolution.
- 3) MACLISP [MOON 74, LAUBSCH 76] au M.I.T. dont le développement s'est réalisé en symbiose avec celui du système MACSYMA [MACSYMA 75] et qui a inspiré la conception de la machine LISP du M.I.T. [WEINREB 79].
- 4) Enfin les systèmes VLISP [GREUSSAY 76a, CHAILLOUX 78a] développés en France à l'Université de Paris 8 – Vincennes, implantés sur les 3 catégories de systèmes matériels (gros, mini et micro) et qui sont dotés des structures de contrôle les plus puissantes.

Le point commun de ces familles d'implémentations est d'avoir toutes une réalisation sur l'ordinateur de référence PDP-10 [DEC 78a], qui est la machine la plus utilisée dans le cadre des recherches en Intelligence Artificielle. Pour cette raison les performances de ces différentes réalisations sont aisément mesurables.

En plus du PDP-10, ces systèmes LISP n'ont été implantés que sur un nombre restreint d'autres matériels en général de taille très importante tels l'IBM série 360/370 [BOLCE 68, HAFNER 74], l'UNIVAC 1100 ou l'IRIS-80 pour lequel on dénombre 3 réalisations en France, le TLISP à l'Université Paul Sabatier de TOULOUSE [DURIEUX 78], le RLISP au laboratoire IMAG de GRENOBLE [LUX 78] et SIRLISP à l'E.N.S.T de Paris [COILLAND 79].

LISP 1.5 et LISP 1.6, hormis des réalisations-jouets à fins pédagogiques, sont à présent tombés en désuétude.

MACLISP et INTERLISP, trop dépendant de la machine PDP10 (et même du système d'exploitation utilisé respectivement ITS et TENEX) n'ont pu être transportés dans leur intégralité sur d'autres machines {Note 1}.

Seul, MISP, (du fait probablement de se conception en Europe et de la diversité des ordinateurs qui y sont disponibles) a pu (ou a dû) être réalisé sur un grand nombre de machines très variées telles que CAE510 [GREUSSAY 72], CAB500 [WERTZ 74], T1600 [GREUSSAY 75], PDP10 [CHAILLOUX 78c], SOLAR16 [GREUSSAY 78b], 8080 et Z80 [CHAILLOUX 79a] et PDP11 [GREUSSAY 79b].

[[]Note 1] En date de Septembre 1978, MACLISP ne tournait encore qu'avec beaucoup de difficultés, en ce qui concernait ses aspects-système évolués, au laboratoire d'Intelligence Artificielle de Stanford, sous système WAITS [GREUSSAY 78a].

La diversité de toutes ces réalisations a entrainé la naissance d'histoires (et d'historiens) de LISP, apportant de précieuses informations sur <u>l'évolution naturelle</u> des langages de programmation *[Note 1]* [McCARTHY 78], [WHITE 781, [STOYAN 78a, 78b].

Les recherches actuelles de construction des systèmes LISP s'élaborent pour l'essentiel selon les 4 axes suivants :

- implémentation sur des ordinateurs universels classiques tel le VAX-11 [DEC 78e] ou le S-1 [HAILPERN 79].
- implémentation sur des ordinateurs spécialisés, voire des micro-ordinateurs, à ressources limitées [CHAILLOUX 78a, TAFT 79].
- réalisation de machines spécialisées [GREENBLATT 74, KNIGHT 74, SHIMADA 76, LİSPMACHINE 77, LECOUFFE 77, TAKI 79, WEINREB 79].
- apparition d'unités centrales, en technologie V.L.S.I. [MEAD 80], capables d'interpréter directement LISP à une translation près du langage source en sa représentation arborescente, dont le répertoire des sommets constitue un jeu d'instructions d'interprétation directe de LISP (les CHIP-LISP) [STEELE 79, HOLLOWAY 80].

[{]Note 1} Par opposition aux cas de langages à génération spontanée ou à comités [HORNING 79], à définition discrétionnaire.

1.2 COMMENT DECRIRE LES IMPLEMENTATIONS : la machine VCMC2.

Dès son apparition LISP a été exposé méta-circulairement *{Note 1}* afin de décrire ses propres implémentations.

Cette utilisation de LISP, très commode, ne satisfaisait pas les implémenteurs experts, qui n'avaient à leur disposition que ces descriptions méta-circulaires accompagnées, dans le meilleur des cas, du texte d'une implémentation particultère. Tous les problèmes réels d'implémentation en machine étaient soit totalement ignorés (dans le cas où LISP était utilisé à sa propre description) soit entièrement orientés vers une machine particulière.

Pour illustrer cette situation, nous utiliserons dans cette section, une succession progressive de descriptions du module classique EVLIS : nous partirons de sa description méta-circulaire en LISP, nous la qualifierons sur des machines particulières, enfin nous en donnerons la description dans notre modèle de référence.

Voici la description de la fonction EYLIS, en LISP classique, telle quelle est donnée dans les manuels de référence :

```
LISP classique

(DE EVLIS (L)

(COND

(CNULL L) NIL)

(T (CONS (EVAL (CAR L)) (EVLIS (CDR L))))))
```

Une telle description purement méta-circulaire était déjà remise en question par John McCARTHY, le créateur du langage: il introduisit deux langages LISP, un langage algorithmique (le Méta-langage) qui utilisait des M-expressions et un langage de programmation (le LISP tel qu'on le parle encore) qui mettait en jeu les S-expressions [McCARTHY 62]. Ce double langage permettait de distinguer les données décrites en S-expression des programmes décrits sous forme de M-expressions [PERROT 79].

[{]Note 1} LISP est spécifiable par un interprète dit méta-circulaire : un tel interprète, écrit en VLISP, ramasse en une seule description la spécification du langage et celle de l'interprète lui-même (voir la description de l'évaluateur VLISP-10 en VLISP-10 donné dans [CHAILLOUX 78c] page 20).

La traduction du langage algorithmique vers le langage de programmation LISP devait s'effectuer automatiquement *{Note 1}.* on sait aujourd'hui que seul le langage de programmation a survécu.

Voici donc la description de la fonction EVLIS en utilisant la notation sous forme de M-expressions :

M-expressions

evtis[t]=[nutt[t]+NtL;T-cons[evat[car[t]];evtis[cdr[t]]]]

[{]Note 1} c'est l'absence des caractères spéciaux [,] , et \rightarrow sur la perforatrice de cartes IBN626 qui a empéché l'utilisation systématique des M-expressions.

Si on considère qu'une implémentation particulière constitue une description de référence on se heurte aux deux difficultés que sont :

- l'opacité inhérente à la méconnaissance préliminaire de l'ordinateur source
- 2) la non-généralité chronique de ce type de description.

Voici donc cette même fonction telle qu'elle est codée dans le langage machine du PDP10 [CHAILLOUX 78c] :

	Langage machi	ne PDP-10
01 EVLIS: 02 JUMP 03 HRRS: 05 PUSH 06 HLRS: 07 EXCH 08 EXCH 09 POP 10 CAMB	A2,MEM(A1) P,A2 P,EVALCA A1,MEM(A1) A1,MEM(FREE) FREE,A1 P,A2 E A2,BLIST	; pas d'argument ; A2 ← (CDR A1) ; qui est sauvé ; évalue la 1ère val. ; A1 ← (CONS A1) ; récupèrs le reste ; au moins 2 ? ; non : fini
10 CAMG 11 JRST 12 PUSH 13 PUSH 14 PUSH 15 MOVE 16 EVL IS1: 17 HRRZ	P,A1 P,A1 P,A2 A1,(A2)	; sauve la 1er doublet ; sauve la dernier ; sauve la reste ; A1 ← les arguments
18 MOVE 19 PUSH	A2,MEM(A1) M A2,(P) IJ P,EVALCA A1,MEM(A1) A1,MEM(FREE)	; A2 + (CDR A1) ; dans le sommet de la pile ; évalue l'argument suivant ; A1 + (CONS A1)
20 HLRZ 21 EXCH 22 EXCH 23 MOVE 24 HRRM 25 MOVE 28 MOVE 27 CAML 28 JRST	A2,-1(P) A1,MEM(A2) A1,-1(P) A1,-1(P) A1,ELIST EVLIS1	; A2 + le dernier doublet ; (RPLACD A2 A1) ; sauve le dernier doublet ; A1 + le reste ; il reste des éléments ? ; oui.
29 SUB 30 MGVE 31 VPOPJ: 32 POPJ	•	; non : nettole la pile . ; A1 + 1er doublet ; et voilà.

Le point 1) est illustré ici par l'instruction MOVEI, utilisée à la ligne 15, qui emploie classiquement la propriété d'adressage suivante :

immédiat + indexé = direct

et permet un gain substanciel de temps :

Temps d'exécution des instructions
MDVE A1,A2 1.14 micro-sec
MDVEI A1,(A2) 0.62 micro-sec

sur l'unité centrale PDP 10 KI [DEC 78a].

On notera également la confusion conceptuelle introduite par l'utilisation du pointeur de pile P comme registre d'index, pointeur qui ira même (voir la ligne 30) jusqu'à être employé à l'extérieur de la zone pile.

La non-généralisation de cette description est malheureusement une conséquence de l'utilisation raisonnablement experte d'une machine particulière.

Nous devons aller au delà de ces 3 représentations pour aborder, décrire correctement, résoudre enfin les véritables problèmes d'implémentation en machine :

- la représentation en LISP classique montre assez bien l'intention de la fonction mais ignore complétement les problèmes d'allocation des ressources, souvent limitées, ainsi que la gestion de la récursion.
- la représentation en M-expressions tout en évoquant approximativement une notation algébrique présente les mêmes inconvénients que la représentation en LISP et introduit un niveau supplémentaire de traduction.
- la représentation en langage machine PDP10 fait surgir de nouveaux problèmes locaux tels que l'accès aux demi-mots de la machine voire l'utilisation du pointeur de pile comme registre d'index. La description en langage machine est alors supplantée par l'expérience nécessaire à la mise en jeu correcte d'adressages et de jeux d'instructions particuliers.

ļ

Nous proposons donc de représenter l'implémentation au moyen de programmes d'une machine de référence, la machine VCMC2, descendante directe de la machine VCMC1 [CHAILLOUX 78b], et indépendante des C'est de cette internes des objets eux-mêmes. représentations naturellement les incarnations que naissent description opérationnelles particulières de VLISP sur les ordinateurs les plus diversifiés. Cette machine, décrite au Chapitre 3, est simulée en WLISP-10 sur ordinateur PDP-10. Le texte de ce simulateur est donné à l'appendice B.

La description de MISP très concise, qui en découle dégage les caractéristiques fondamentales de l'implémentation de modules tels que EVLIS en machine, i.e.:

- 1) les actions de base (test par rapport à NIL, CDR, CONS ...)
- la gestion de la récursion par utilisation d'une pile et d'un accumulateur.
- le mécanisme du sauvetage et de la restauration du reste de la liste et du résultat intermédiaire au travers de la pile.
- 4) l'internalisation totale des fonctions interfaces: entrées/sorties et traces (ce que ne pouvait pas faire la notation FILTRE de [GREUSSAY 76b]).

Voici donc la description, en VCMC2, de l'implémentation en machine de la fonction EVLIS :

La fonction EVLIS décrits en VCMC2

EVLIS: TNIL A1,,[RETURN]
COR A1,1ST,[CALL (EVCAR)]
XTOPST A1,[CALL (EVLIS)]
CONS TST,A1,[RETURN]

Cette représentation générale atteint le degré de précision suffisant pour :

- appréhender la véritable structure en actions de base de l'implémentation (ce que ne pouvait pas faire la description d'INTERLISP {Note 1}
- expliciter totalement la gestion de la pile de récursion en unifiant dans l'adressage la mise en jeu des accumulateurs et du cache de pile.
- indiquer la circulation dans la pile des états d'évaluation intermédiaires du contenu initial du registre A1
- préciser enfin la structure de contrôle par attachement à chaque instruction d'une continuation complexe.

[{]Note 1} la notation utilisée dans la description de [MOORE 76] ressemble à la notation sous forme de M-expressions et ne rend pas compte de la gestion de la récursion et des résultats intermédiaires. Sachant que EVLIS est la version SUBR du module LIST (de type FSUBR) [MOORE 76 pp. 11] ne peut décrire cette dernière qu'elliptiquement par le dispositif typographique des points de suspension :

1.3 EFFICACITE ET PUISSANCE DE L'INTERPRETATION.

Du fait de sa représentation des objets et des fonctions, notre modèle permet de réduire considérablement le temps d'interprétation et de disposer d'un grand nombre de structures nouvelles, qui facilitent l'écriture des programmes, en améliorent la lisibilité et en diminuent sensiblement la taille.

Voici la définition de la fonction de FIBONACCI utilisée pour des comparaisons de vitesse sur plusieurs interprètes LISP fonctionnant sur PDP10:

```
(DE FIB (n)
(COND
(COND
((ZEROP n) 1)
((EQ n 1) 1)
(T (PLUS (FIB (SUB1 n)) (FIB (DIFFER n 2))))))
(FIB 20) pr 10948
```

Voici les temps relevés sur MACLISP, INTERLISP, <u>VLISP</u>-10 et <u>VLISP</u>-11 *{Note 1}* pour le calcul de l'appel (FIB 20) :

```
[Temps en secondes]

MACLISP INTERLISP VISP-10 VISP-11
48.66 105.78 13.34 35.2
```

[[]Note 1] MACLISP utilise dans le cadre de ce test une unité centrale PDP10 KA-10 et des mémoires à 1.6 micro-secondes [WHITE 76], INTERLISP une unité centrale PDP10 KA-10 et des mémoires à 1.0 micro-secondes, $\overline{\rm MISP}$ -10 une unité centrale PDP10 KI-10 et des mémoires à 1.0 micro-secondes. $\overline{\rm MISP}$ -21 n'a à sa disposition qu'une micro-unité centrale LSI 11/02.

La rapidité remarquable de l'interprétation de notre modèle est dûe :

- 1) à l'utilisation intensive des propriétés naturelles des atomes et principalement du type associé à chaque fonction. Le <u>type d'une fonction</u> LISP est déterminé par le langage dans lequel elle est écrite, le mode de passage de ses arguments (les arguments sont ou ne sont pas évalués) ainsi que le nombre de ses arguments. Cette typologie est abondamment décrite au chapitre 4. Ce type est <u>directement accessible</u>, ce qui permet de réaliser en même temps et le test du type et l'appel de la routine associée, au moyen d'un seul branchement indirect indexé. En terme de syntaxe, <u>VLISF</u> utilise donc l'<u>appel par nom</u> des fonctions.
- 2) au fait que l'interprète ne réalise plus <u>aucun CONS</u> pour ses besoins propres. L'utilisation exclusive d'une pile commune de données et de contrôle évite de créer des structures intermédiaires (sous forme de cellules de liste) durant le processus d'évaluation. Le nombre de récupérations de la mémoire dynamique se trouve ainsi réduit aux seuls besoins de l'utilisateur {Note 1}.
- à l'interprétation itérative des fonctions récursives de type NPR et CPR [GREUSSAY 76c].
- 4) à l'utilisation des structures de contrôle de VISP qui permettent une écriture plus concise et une interprétation plus rapide. En particulier :
 - l'opérateur point-fixe du λ-calcul [ROBINET 78], représenté par la fonction SELF de [GREUSSAY 77]

FIBONACCI se reécrit alors commodément :

```
(DE FIB (n)

(IF (ZEROP n) 1

(IF (EQ n 1) 1

(PLUS (SELF (SUB1 n))

(SELF (DIFFER n 2))))))
```

 les fonctions d'échappement ESCAPE. Introduites par IGREUSSAY 76bl, elles permettent d'associer dynamiquement des fonctions d'échappement à des atomes, réalisant ainsi des sorties non-locales.

[[]Note 1] La gestion de la mémoire en LISP est automatique et dynamique ce qui assure une utilisation optimum de la place mémoire mais oblige à construire des modules d'accès et d'allocation (le module CONS) spécialisés ainsi qu'un récupérateur de mémoire, dispositif qui ralentit l'interprète. Ces problèmes de représentation des objets sont abordés au chapitre 2.

- 5) enfin à de nouvelles structures de contrôle. Ces nouvelles structures de contrôle vont pouvoir réaliser :
 - la description de <u>fonctions anonymes</u> (i.e. qui ne sont pas associées à des noms) en utilisant la forme INTERNAL.
 - les sorties locales à une fonction en utilisant la fonction EXIT.
 - la redéfinition dynamique de fonctions de n'importe quel type en utilisant la primitive WHERE.
 - la définition d'une nouvelle classe de fonctions, les variables fonctions, apportant une solution nouvelle au problème des variables internes.

1.3.1 Description de fonctions anonymes

Notre modèle permet de décrire des fonctions anonymes (non associées à des symboles atomiques) de n'importe quel type au moyen d'une des deux formes INTERNAL suivantes :

(INTERNAL type adresse-mémoire)
(INTERNAL type fonction)

La première forme permet de décrire des fonctions écrites en langage machine, et la seconde des fonctions écrites en VLISP.

Ces deux nouvelles formes généralisent l'ancienne utilisation de la forme LAMBDA (qui a été gardée par souci de compatibilité et de simplification de l'écriture des EXPR anonymes) pour tous les types de fonctions et permettent ainsi de limiter l'utilisation des noms associés aux fonctions.

Cette limitation des noms réduit d'autant plus l'espace mémoire nécessaire au stockage des symboles atomiques et accroit la lisibilité du programme qui ne contient plus que les noms indispensables.

1.3.2 <u>Sorties locales</u>

La forme EXIT permet de sortir de la dernière fonction invoquée de type EXPR, FEXPR ou MACRO. La valeur retournée est évaluée dans l'environnement précédant exactement le retour de cette fonction donc évaluée en position terminale. Cette propriété est utilisée pour forcer un traitement de récursion terminale [Note 1] ce qui n'était pas le cas des fonctions RETURN des anciennes formes PROG [Note 2].

Voici la méta-description de la fonction MEMBER qui utilise la structure de contrôle itérative WHILE.

(DE MEMBER (a l)
(WHILE L
(IF (EQUAL (CAR l) a)
(EXIT l)
(NEXTL l))))

L'appel de la fonction EXIT permet une sortie extraordinaire du WHILE.

{Note 1} Ces appels récursifs <u>terminaux</u> sont interprétés d'une manière itérative beaucoup plus efficiente.

{Note 2} La forme PROG a été abandonnée dans notre modèle (ainsi que ses fonctions associées GD, GDTO et RETURN) car les nouvelles fonctions de sorties locales et non-locales sont à la fois plus rapides (en effet le balayage préliminaire de tous les corps de PROG pour construire la table des étiquettes a disparu) et plus générales (avec la possibilité de retourner directement d'un nombre quelconque d'appels).

1.3.3 Définitions dynamiques de fonctions

La forme WHERE permet de définir dynamiquement de nouvelles fonctions et de rendre <u>fluides</u> [Note 1] les fonctions elles-même.

Voici la syntaxe de cette nouvelle forme :

```
(WHERE (<nom> <fval>) <s1> ... <sN>)
```

Le premier argument du WHERE est une <u>définition temporaire</u> d'une fonction <fval> associée au nom <nom>. Le reste des arguments du WHERE i.e. <s1> ... <sN> est un corps dans lequel la définition précédente est active. Au sortir du WHERE, la définition associée au nom <nom> disparait et sa définition antérieure (s'il en possédait une) est restaurée.

Voici la fonction de traçage d'une courbe Dragon [GARDNER 67, SCHOETTL 75] en LOGO-LISP [WERTZ 79] dans laquelle la fonction tourne est redéfinie dynamiquement.

Les fonctions <avance>, <droite> st <aguche> sont des primitives LOGO:

{Note 1} Une variable fluide est une variable libre liée dynamiquement.

1.3.4 Les variables fonctions

Notre modèle propose une solution au problème de l'accès aux <u>variables internes</u> *{Note 1}* de l'interprète. En effet, un choix crucial d'implémentation se pose.

Il n'est que trop tentant d'utiliser des variables <u>VLSP</u> pour accèder à ces variables internes. Appelons OBASE la variable interne qui contient à tout moment la base de numération des nombres en sortie. Une affectation incorrecte de cette variable (par exemple avec une valeur négative), détruirait toute possibilité future d'impression de nombres.

Une deuxième stratégie consiste à utiliser une fonction associée à chaque variable interne. Cette fonction va contrôler la validité des valeurs affectées à la variable. C'est ce qu'on entend par variabilisation ou fonctionnalisation de l'accès.

C'est cette dernière stratégie qui a été adoptée dans notre modèle. De plus celui-ci propose une nouvelle classe de fonctions, les <u>variables fonctions</u>, qui permettent dans une stratégie de fonctionnalisation des variables internes de lier dynamiquement les valeurs de ces variables internes, retrouvant ainsi toutes les propriétés des variables.

En lecture ces variables fonctions n'ont pas d'argument et en écriture elles possèdent un argument (évalué) qui est la nouvelle valeur de la variable fonction.

(variable-fonction) : lecture (variable-fonction valeur) : écriture

La nouvelle structure LETF réalise la liaison dynamique des variables fonctions. Elle possède une syntaxe identique à la macro LET:

(LETF (variable-fonction valeur) corps-du-LETF)

[Note 1] rappelons que ces variables internes sont les mots mémoires de travail de l'interprète et qu'il est souhaitable que l'utilisateur ait accès à certaines de ces variables pour faciliter l'utilisation du système et en augmenter la puissance.

Cette forme est exécutée en 4 temps :

- appel de la variable fonction en lecture (sans argument). La valeur retournée est conservée.
- appel en écriture de la variable fonction avec l'argument transmis au LETF.
- exécution en séquence du corps du LETF qui calcule la valeur retournée par la forme LETF.
- re-appel en écriture de la variable fonction avec en argument son ancienne valeur conservée en 1).

Ce type de ilaison (de même que celle des variables) est réalisée automatiquement et en particulier le point 4) est effectuée en cas de sontie extraordinaire par un EXIT ou un ESCAPE enveloppant.

L'utilisation de ces variables fonctions permet donc d'associer à des variables des fonctions qui réalisent des contrôles d'accès dynamiques tant en lecture qu'en écriture.

Voici un exemple d'utilisation de la variable fonction **OBASE** qui contrôle la base de conversion des nombres en sortie. La fonction **PRINT-base-**x imprime son 2ème argument n dans la base de numération x fournie en 1er argument :

(OBASE) ぱ 10

(DE PRINT-base-x (x n) (LETF (OBASE x) (PRINT n)))

(PRINT-base-x 16 1000) pr 3E8

(OBASE) pr 10

1.4 LA SOUPLESSE D'UTILISATION.

Un certain type de programmation-système consiste à implanter, valider (ou invalider), mesurer, modéliser de nouveaux types d'architectures logicielles ou matérielles (par simulateur), à la limite de l'élaboration de modèles en Intelligence Artificielle. Cette programmation se fera tout naturellement dans les conditions les plus interactives et les plus expérimentales possibles, et nécessitera des outils permettant la réalisation la plus rapide du modèle à valider. Cette activité demande donc un langage puissant, très facilement et très rapidement mis en ceuvre, car les temps de vie des différents modèles sont extrêmement brefs et soumis à des modifications incessantes.

Ainsi notre système ne mésestime pas l'expertise de ses utilisateurs. Il s'agit d'un système utilisable et utilisé, illustrant la nécessité, parfois sous-estimée, de ne pas entraver l'expertise raisonnable de ses utilisateurs (par exemple en ne l'encombrant pas de contrôles statiques contraignant à une programmation médiocre) mais, tout au contraire, de leur fournir le maximum de pouvoir et de souplesse expressive.

L'utilisation réelle d'une tel système nécessite la faculté de contrôler <u>par niveau</u> le fonctionnement de l'interprète, ce qui amène tout naturellement à l'idée d'évaluateurs multiples selon les circonstances du calcul. Les outils de contrôle de chronologie, traces et erreurs qui vont être décrits en sont une illustration.

1.4.1 La notion de CHRONOLOGIE

Notre modèle dispose d'une multitude d'évaluateurs potentiels différenciés par un numéro d'ordre de création, un numéro de <u>chronologie</u>. L'accès à cette chronologie est réalisée au moyen de la variable fonction CHRONOLOGY.

Ces évaluateurs peuvent être appelés :

 par l'utilisateur au moyen de la fonction interprète EVAL dont le deuxième argument est le numéro de CHRONOLOGIE que l'on veut voir affecté à cette évaluation :

(EVAL expression chronologie)

- soit automatiquement par l'interprète, il s'agit alors d'interruptions.
 - Ces interruptions sont déclenchées par des événements externes (horloges ou périphériques) ou par l'interprète lui-même dans les cas suivants :
 - appel de la boucle principale du système (TOPLEVEL)
 - erreur à l'interprétation (ERROR)
 - trace de l'évaluateur (STEPEVAL)
 - ligne pleine en sortie (EOL)
 - apparition d'une fin de fichier d'entrée (EOF)

Le traitement d'une interruption se fait par invocation d'une fonction propre à chaque type d'interruption, dans un nouvel évaluateur dont la chronologie est la chronologie précédente incrémentée d'une unité, i.e. :

(EVAL '(fonction associée à l'IT) (ADD1 (CHRONDLOGY)))

La valeur retournée par la fonction associée à l'interruption devient la valeur de l'interruption.

Il existe de plus une fonction de sortie extra-chronologie, la fonction EXITCHRONOLOGY qui réalise la sortie de la chronologie courante et retourne une valeur au créateur de cette chronologie. Cette fonction possède la même syntaxe que la fonction de sortie locale à une fonction, la fonction EXIT.

1.4.2 Les erreurs

Notre modèle ne provoque pas l'abandon du travail en cas de détection d'erreurs. Lorsqu'il se produit des états d'indétermination dans un évaluateur, celui-ci va dynamiquement créer un nouvel évaluateur. Sa tâche est de tenter de lever l'indétermination ou tout au moins de retourner une valeur à l'évaluateur interrompu.

Lorsque ces états d'indétermination sont détectés par un interprète (par exemple lors d'une consultation d'une variable non définie), une fonction spéciale, la fonction ERROR, est automatiquement invoquée avec comme arguments les objets indeterminés, dans un évaluateur différent (dont la chronologie est égale à la chronologie antérieure incrémentée d'une unité). La valeur ramenée par cette invocation est utilisée pour lever l'indétermination de l'interprète interrompu.

Cette fonction ERROR (comme toutes les fonctions d'interruptions) peut être redéfinie en VISP afin d'utiliser des sytèmes complexes de corrections automatiques tel que le système PHENARETE de [WERTZ 78], des outils sophistiqués d'aides-à-la mise au point tel que le méta-évaluateur CAN de [GOOSSENS 77, 79], des analyseurs [WERTZ 77] des traces ou des steppers [GREUSSAY 79a]

Voici un exemple de la redéfinition de la fonction ERROR qui permet de construire une fonction testant si une forme peut être évaluée sans erreur par EVAL. Dans le cas ou EVAL produirait une erreur cette fonction retourne la valeur NIL, et dans le cas contraire elle retourne la valeur de l'évaluation. Cette dernière valeur est incluse en premier élément d'une liste pour pouvoir distinguer la valeur NIL correspondant à une évaluation de cette même valeur indiquant une erreur à l'évaluation.

(DE EVAL-teste-si-erreur (forme) (WHERE (ERROR '(() (erreur))) (ESCAPE erreur [(EVAL forme)])))

1.4.3 Les traces

Une des facilités majeures de notre modèle est d'avoir un mécanisme interne d'observation sélective de l'évaluateur lui-même en fonctionnement. Ce mécanisme permet d'appeler la fonction STEPEUAL (qui peut être bien entendu redéfinie en VLISP) avec comme argument la forme qui doit être évaluée, à chaque appel interne de l'évaluateur.

Ce mode trace est activé en donnant une valeur non-NIL au 3ème argument de la fonction interprète EVAL :

(EVAL expression chronologie trace)

Voici comment réaliser une trace de tous les appels de EVAL.

```
→ (IF (NULL (CDR !)) (CAR !) (SELF (CDR !)))

→ (NULL (CDR !))

→ (CDR !)

← (B)

← N!L

← T

→ (CAR !)

← (B)

← B

← B

← B

← B

← B

← B
```

Une des difficultés classiques de la réalisation du mécanisme de trace est posée par l'interférence entre la fonction traçante et la fonction tracée en particulier en cas d'utilisation des constructions SELF et EXIT: en effet dans la 11ème ligne de trace l'appel (SELF (COR l)) la fonction FOO) et non pas la doit utiliser la fonction tracée (i.e. dernière fonction appelée (i.e. la fonction STEPEVAL elle-même). De même l'évaluation d'une forme EXIT peut se rapporter soit au programme traçant soit au programme tracé. Pour lever toute ambiguité à l'évaluation des formes SELF et EXIT, notre modèle utilise la dernière fonction appelée dans la chronologie courante. La fonction traçante et la fonction tracée sont évaluées dans des chronologies différentes, réaliser de également permettant mécanisme méta-circulaires (Note 1).

Bien entendu des traces plus élaborées (comprenant des renfoncements correspondants aux niveaux d'imbrications des appels ou des numérotations de lignes par niveau et des possibilitées d'exécution incrémentales) peuvent être construites. Ces traces sont développées au chapitre 7.

Le fait de pouvoir récupérer TOUS les appels internes de l'évaluateur permet, outre les traces, une modification complète de celui-ci.

[{]Note 1} KNUTH [KNUTH 69] propose page 211 l'exercice suivant :
"6. [40] Design a trace routine which is capable of tracing itself, in
the sense of exercice 4; i.e., it should print out the steps of its
own program at slower speed, and that program will be tracing itself
out still slower speed, ad infinitum until memory capacity is
exceeded."
Notre mécanisme de trace permet de ne tracer qu'un seul niveau de la
fonction de trace.

Page 30 INTRODUCTION

Voici en exemple la fonction EVAL-NIL-si-UNDEF qui se comporte comme la fonction interprète standard EVAL mais qui ne provoque pas d'erreur à l'évaluation d'une variable indéfinie, se contentant uniquement de donner la valeur NIL à la variable et d'imprimer un message d'avertissement:

```
(DE EVAL-NIL-si-UNDEF (expression)

(WHERE

(STEPEURL '((forme)

(IF (OR (LISTP forme) (NUMBP forme) (BOUNDP forme))

(EVAL forme () T)

(PRINT "Je donne la valeur NIL à :" forme)

(SET forme NIL))))

(STEPEURL expression)))

Voici quelques utilisations de cette fonction en supposant que les variables VARFOO1, VARFOO2 et VARFOO3 sont indéfinies

? (EVAL-NIL-si-UNDEF 'VARFOO1)

Je donne la valeur NIL à : VARFOO3)

Je donne la valeur NIL à : VARFOO3)

Je donne la valeur NIL à : VARFOO3

Je donne la valeur NIL à : VARFOO3

Je donne la valeur NIL à : VARFOO3
```

On notera dans cette fonction la redéfinition dynamique de la fonction STEPEVAL, qui permet de n'effectuer le test de variable indéfinie que dans la portée dynamique de la fonction EVAL-NIL-si-UNDEF.

1.5 LES SYSTEMES VLISP REALISES.

Une des caractéristiques les plus importantes de notre modèle est d'être très rapidement et très facilement implémenté sur les matériels actuels. Trois réalisations récentes montrent la diversité des machines pouvant recevoir ce système :

- 1) le système WISP-10 [CHAILLOUX 78c], est réalisé sur l'ordinateur PDP KI 10 de Digital Equipment Corporation [DEC 78a], sous moniteur TOPS10 6.03 [DEC 78b], SAIL [HARVEY 74, FROST 75] et IRCAM [FROST 77]. C'est le plus rapide et le plus puissant système VISP existant. Il est disponible dans les centres suivants: l'IR.C.A.M. et le C.I.T.I.2 en France, et EDIMBOURG, TURIN et STANFORD SAIL à l'étranger.
- 2) Le système VLISP-11 [GREUSSAY 79b], est réalisé sur l'ordinateur PDP 11 également de Digital Equipment Corporation [DEC 75a] sous système RT11-V03 [DEC 78c]. Ce système fonctionne actuellement sur les processeurs PDP11 et sur les micro-processeurs LSI11 [DEC 78d] toujours sous système RT11-V03.
- 3) le système VISP-8 [CHAILLOUX 79a], est conçu pour le micro-processeur Intel-8080 [INTEL 77a] et Zilog-80 [ZILOG 78]. Il est disponible sous le système de développement ISIS-II [INTEL 77b] et TRS80 Level II [TRS 78].

Chacun de ces systèmes représente une catégorie matérielle spécifique: gros système pour le PDP-10, mini-ordinateur pour le PDP-11 et micro-ordinateur pour le 8080. Les différences entre ces matériels sont considérables. Nous évoquerons les points suivants:

- la taille des mémoires. Le PDP10 permet d'accéder à 256k de 36 bits, le PDP11 à 28k de 16 bits {Note 1} et le 8080 à 64k de 8 bits.
- la vitesse d'exécution des instructions. Le transfert dans un registre du contenu d'un mot mémoire demande (indépendemment du nombre de bits transférés) 1.06 micro-sec dans un PDP10-KI, 3.2 micro-sec dans un PDP11/40 et 4.5 micro-sec dans un 8080-2Mhz.

⁽Note 1) ce nombre inhabituel de k mémoire (28k) provient du fait que les entrée/sorties sont réalisées en memory mapped I/O sur 4k mots, qui ajoutés aux 28k mémoire conduit bien à un espace adresse de 32k mots.

- la puissance des instructions. Les jeux d'instructions de ces machines n'ont pas la même puissance ce qui amène à utiliser un nombre d'intructions plus ou moins grand. Par exemple pour la réalisation de l'allocation et de la construction d'un doublet de liste (le module CONS), il suffit de 2 instructions du PDP10 (qui occupent chacune un mot mémoire de 36 bits) alors qu'il faut un sous-programme de 9 instructions pour le PDP11 (chaque instruction nécessite de 1 à 3 mots de 16 bits) occupant un total de 12 mots pour l'appel et l'exécution du sous-programme. Quant aux performances du 8080 elles sont encore plus mauvaises puisqu'il faut un sous-programme de 21 instructions, qui nécessitent chacune de 1 à 3 mots de 8 bits) occupant un total de 30 mots mémoire.

Malgrés leurs différences, il a été possible d'implanter sur toutes ces machines un système VISP, tel celui que nous décrire dans cette étude. Ces différents systèmes ne se différencient que par des vitesses d'exécution et des espaces mémoire différents.

Enfin, le champ d'application du système VISP est extrêmement vaste. Ses principales applications récentes recouvrent les domaines suivants:

- l'amélioration et la correction de programmes avec le système PHENARETE [WERTZ 79].
- la méta-interprétation de programmes récursifs avec le système CAN [GOOSSENS 79].
- les algorithmes d'unification [HULLOT 79].
- la synthèse de programmes à partir d'exemples avec le système SISP [JOUANNAUD 77].
- la compréhension de programmes avec le système RAINBOW [GREUSSAY 79a].
- la synthèse d'images colorées telle qu'elle est pratiquée par le groupe Art et Informatique de l'Université de Vincennes [AUDOIRE 76], [HUITRIC 76]
- l'aide à l'éducation des enfants retardés avec le système LOGO/LISP [WERTZ 79].
- les outils de conception de machines [CHAILLOUX 78b, CHAILLOUX 79b].

1.6 PLAN DE L'ETUDE.

Notre étude se découpe de la façon suivante :

Le chapitre **2** traite de la représentation des objets de base manipulés par les interprètes <u>WLISP</u>, en particulier de celle des listes, des nombres et des symboles atomiques.

Le chapitre 3 contient la description de la machine référentielle VCMC2, utilisée pour construire notre modèle d'implémentation. Nous y donnerons de nombreuses statistiques d'utilisation de cette machine. L'appendice A contient une description résumée de cette machine et l'appendice B le texte du simulateur de cette machine écrit en MIISP 10.

Le chapitre 4 décrit les mécanismes fondamentaux de l'interprétation de VLISP, en particulier l'accès aux variables et la liaison des arguments. Cette description utilise très largement la machine référentielle VCMC2 ce qui permet d'évaluer les différentes possibilités.

Le chapitre 5 traite de la conversion des représentations externes des objets VISP en représentation interne. L'appendice C contient le texte complet des fonctions d'entrée du modèle de référence écrites en VCMC2.

Le chapitre 8 traite des problèmes de représentation externe des objets VLISP et en particulier ceux relatifs à l'édition des structures VLISP normales, circulaires ou partagées. L'appendice D contient le texte des fonctions écrites en VLISP réalisant les éditions des programmes VLISP. L'appendice E contient le texte des fonctions de sortie du modèle de référence écrites en VCMC2.

Enfin le chapitre 7 est consacré aux concepts avancés de l'interprétation du langage. En particulier y seront abordés les problèmes suivants :

- l'utilisation de la pile comme structure de contrôle hétérogène
- l'interprétation itératives de certaines fonctions récursives
- la création de fonctions de contrôle local comme SELF et EXIT
- la création de fonctions dynamiques (la forme WHERE)
- la création de fonctions dynamiques de contrôle non-local (la forme FSCAPE)
- la création de variables fonctions (la forme LETF)

Ce dernier chapitre traite également des différents états du système et apporte une solution au problème du contrôle des erreurs, de la trace et de l'exécution incrémentale grâce à la notion de chronologie d'activation du système.

L'appendice F contient la liste complète de l'interprète tel qu'il a été décrit aux chapitre 4, et 7.

Enfin l'appendice & contient la liste des tests qui ont servi à mesurer les performances de notre système.

Page 34 INTRODUCTION

CHAPITRE 2

LA REPRESENTATION DES OBJETS VLISP

Les trois réalisations d'interprètes VISP décrites dans cette étude ainsi que le modèle d'implémentation qui en découle manipulent des objets de type {Note 1}

- symboles atomiques,
- nombres,
- listes.

qui sont les trois grandes classes d'objets rencontrés dans les systèmes LISP.

Ce chapitre décrit la <u>représentation physique</u> en machine de ces objets. L'utilisation de la machine VCMC2 permettra par la suite de se dégager des représentations physiques.

Les objets LISP sont <u>riches et originaux</u> du fait de leur structure et de leur gestion :

- ils sont trop complexes pour être rangés dans un seul mot machine, et sont en général réprésentés par un pointeur (i.e. une adresse) sur la zone mémoire contenant la (ou les) valeurs de l'objet LISP. Tout accès à un objet LISP se fait donc par indirection au travers d'un pointeur.
- la gestion de la mémoire qui contient ces objets est <u>dynamique et</u> <u>automatique</u> ce qui permet de gérer l'espace mémoire de manière optimale.

[{]Note l} La notion de type sera employée dans ce chapitre de manière exclusivement différentielle.

2.1 <u>COMMENT REPRESENTER LES LISTES ET LEURS MODIFICATEURS.</u>

2.1.1 La description des listes

Très souvent, un programmeur manipulera les listes comme des séquences d'objets. Reste qu'en LISP, les listes sont en fait des arbres binaires. Chaque noeud de l'arbre est appelé doublet (ou cellule). Les deux composants de chaque doublet peuvent faire référence à d'autres doublets ou bien à des objets terminaux d'une grande variété, les atomes. Les deux composants de chaque doublet sont appelés CAR et CDR (dites coudère en Bretagne). Ces deux noms charmants proviennent des mnémoniques des instructions d'une très ancienne machine l'IBM 704 sur laquelle a été implanté le tout premier LISP, le LISP 1 [McCARTHY 60a]. Les mots de cette machine comprenaient 36 bits, séparés en quatre champs dont deux de 15 bits pouvant contenir des adresses. Un doublet était représenté par un mot. Les deux instructions CAR et CDR, dont les noms signifient Content of Address of Register et Content of Decrement part of Register, permettaient d'avoir accès aux deux composants de type adresse d'un mot [McCARTHY 78].

Par la suite, ces deux noms sont restés, et toutes les tentatives de changement de nom de ces fonctions (en MEM et REM dans le langage TREET [HAINES 69] ou en HD et TL dans le langage POP2 [BURSTALL 71]) sont jusqu'à maintenant restées vaines.

La représentation classique d'un doublet de liste consiste à utiliser deux pointeurs : le pointeur CAR et le pointeur CDR.

Nous décrirons un doublet de liste en mémoire de la manière suivante :

Dans lequel z: représente le pointeur sur le doublet (son adresse), x le pointeur CAR et y le pointeur CDR.

Nous représenterons une liste par un ensemble de doublets entre accolades, et les atomes par des lettres capitales.

Ainsi nous représenterons la liste :

par l'ensemble de doublets :

$$\{s:C \mid t, t:C \mid u, u:C \mid w, v:C \mid E w:C \mid x, x:C \mid D \}$$

Cette notation nous permettra de décrire précisement l'action du module d'allocation de doublet (le module CONS) en terme de modification de doublets.

LISP comporte traditionnellement 5 primitives de manipulation de doublets de listes, 2 primitives d'accès CAR et CDR, 2 primitives de modification RPLACA et RPLACD et 1 primitive de construction CONS.

1) la primitive d'accès CAR permet d'accéder au pointeur CAR d'un doublet

 la primitive d'accès CDR permet d'accéder au pointeur CDR d'un doublet

 la primitive RPLACA permet de remplacer le pointeur CAR d'un doublet.

4) la primitive RPLACD permet de remplacer le pointeur CDR d'un doublet

la primitive CONS permet de construire un doublet de listes avec ses 2 composants CAR et CDR.

(CONS a d)
$$yr$$
 w: $C \begin{vmatrix} a \\ d \end{vmatrix}$
(CONS (CAR x: $C \begin{vmatrix} a \\ d \end{vmatrix}$) (CDR x: $C \begin{vmatrix} a \\ d \end{vmatrix}$) yr y: $C \begin{vmatrix} a \\ d \end{vmatrix}$

La deuxième construction réalise une recopie des composants a et d du doublet x: dans un doublet neuf y:.

2.1.2 La représentation physique des listes

La représentation physique d'un doublet de liste est réalisée au moyen d'un ou plusieurs mots mémoire consécutifs, contenant le pointeur CAR et le pointeur CDR.

Le nombre de mots dépend de la machine utilisée et de la taille de ses mots.

Un doublet occupe :


- 1 mot de 36 bits sur PDP 10 qui a des adresses sur 18 bits :

	CAR	I	CDR	
+	18 bits	→ ←	18 bits	—— →

- 2 mots de 16 bits sur T1600, SOLAR ou PDP 11 dont les adresses sont sur 16 bits :



- 4 mots de 8 bits sur 8080 ou Z80 dont les adresses sont sur 16 bits :




Nous connaissons à présent, grâce aux récentes études de CLARK sur les structures de listes tant statiques que dynamiques [CLARK 77, 79], d'une part la fréquence d'utilisation des différents types d'objets LISP:

- Les CAR des doublets contiennent pour 70% d'éléments terminaux (symbols atomiques, nombres ou NIL) et pour 30% des listes
- les CDR des doublets contiennent pour 75% des pointeurs vers d'autres doublets, pour 20% l'atome NIL et pour 5% d'autres éléments terminaux.
- et d'autre part le principe de <u>localité</u> des pointeurs LISP :
- près de 2 pointeurs CDR (vers des listes) sur 3 contiennent l'adresse du mot suivant.

Ceci a amené une nouvelle représentaion compacte des listes, le <u>CDR-coding</u>, utilisé dans 2 réalisations importantes :

- la machine LISP du M.I.T. [GREENBLATT 74, LISPMACHINE 77]
- le LISP micro-progammé sur PDP11 de [GRIGNETI 76] et discuté dans [BAKER 78, LECOUFFE 79].

Dans cette représentation un doublet de liste occupe 1 ou 2 mots mémoire. Le 1er mot contient le pointeur CAR et un code décrivant le CDR.



Voici les différents codes possibles :

CDR-Coding DD le CDR se trouve dans le mot suivant D1 le CDR est le mot suivant D1 le CDR est NIL D0 le CDR est NIL D0 le CDR est NIL

Le code 11 sert à réaliser l'indirection d'adresse en cas de déplacement d'un doublet compacté dû à une modification de la partie CDR. Cette indirection devra être prise en compte par les modules d'accès CAR, CDR, RPLACA et RPLACD.

Le gain apporté par une telle organisation est de l'ordre de 30% de l'espace. Chiffre non négligeable s'il s'agit du nombre de doublets disponibles mais chiffre encore plus avantageux s'il s'agit de la taille des adresses.

2.1.3 Gestion des listes

L'allocation des doublets de liste s'effectue par allocation de doublets dans une liste de doublets pré-alloués, la <u>liste libre</u>. Quand celle-ci vient à épuisement, un dispositif connu sous le nom de récupérateur (ou Garbage-collection) est invoqué avec pour mission de reconstruire une nouvelle liste libre.

En supposant que le doublet alloué fait partie d'une liste de doublets libres (que l'on appelle *free:*), la primitive CONS vue précédemment peut être décrite au moyen des primitives CDR, RPLACA et RPLACD :

si free: contient la liste

free: = {
$$x:C \begin{vmatrix} e \\ y \end{vmatrix}$$
, $y:C \begin{vmatrix} f \\ g \end{vmatrix}$, ..., $z:$ }

(CONS a d) fabrique $x:C \begin{vmatrix} a \\ d \end{vmatrix}$

et la liste libre devient

free: = { y:c
$$\begin{vmatrix} f \\ g \end{vmatrix}$$
, ..., z: }

Ces problèmes d'allocation et de récupération des doublets de liste ont fait l'objet de nombreuses études récentes [KUROKAWA 77], qui ont apportées des solutions au problème du récupérateur fonctionnant en parallèle. On peut citer [KNUTH 69 pp. 422] (qui attribue à MINSKY l'idée première d'un récupérateur parallèle), [STEELE 75], [DEUTSCH 76], [WADLER 76], [BAKER 78] et [DIJKSTRA 78].

2.2 LES SYMBOLES ATOMIQUES.

Les symboles atomiques sont (avec les nombres) les éléments terminaux des listes. Ils sont parfois appelés atomes littéraux pour les différencier des nombres qui, eux, sont appelés atomes numériques.

Les symboles sont définis comme un ensemble de propriétés. Une propriété est un couple composé du nom de la propriété et de sa valeur associée. Il existe 2 classes de propriétés:

- les <u>propriétées naturelles</u> ou innées que possèdent tous les symboles dès leur création. Il s'agit d'attributs tels leur nom externe, ou leur valeur initiale. Ces propriétés sont en nombre fixe.
- les <u>propriétes définies</u> par l'utilisateur qui peuvent être en nombre illimité (tout au moins limité par la taille de la machine).

Historiquement un symbole était représenté par un doublet de liste. Le CAR de ce doublet contenait un indicateur spécial ATOM*>
indiquant le type terminal de ce doublet, et le CDR contenait la liste des propriétés de l'atome (ou P-LIST).

symbole atomique = $x:C \mid C$

Cette représentation permettait d'utiliser les primitives d'accès, de modification et de construction des doublets de liste, mais rendait la recherche des propriétés naturelles du symbole longues et dépendantes du nombre total de propriétés du symbole (i.e. de la taille de sa P-LIST).

De même le type d'un pointeur n'était pas direct, il fallait avoir accès au CAR du doublet pour savoir s'il s'agissait d'un élément terminal de type symbole atomique.

Pour résoudre ces 2 problèmes, les systèmes VISP stockent les symboles en dehors de la zone allouée aux listes. Un symbole atomique est un pointeur sur une zone mémoire contenant les propriétés naturelles du symbole.

Notre modèle donne 8 propriétés naturelles à chaque symbole :

<u>C-VAL</u> (abréviation de Cell-value).

La valeur associée à cette propriété contient à tout moment la valeur <u>VLISP</u> associée à ce symbole considéré comme une variable. L'accès à cette propriété doit être très rapide,

car c'est la propriété la plus utilisée (voir le chapitre 4).

- P-LIST

 (abréviation de Property List).

 La valeur associée à cette propriété est la liste des propriétés du symbole créées par l'utilisateur. Cette nouvelle liste de propriétés se trouve dans la zone liste.

 Elle permet de définir un nombre illimité (si ce n'est par la taille de la mémoire allouée aux listes) de nouvelles proriétés.
- <u>F-VAL</u> (abréviation de Function Value).

 La valeur associée à cette propriété contient à tout moment la définition de la fonction <u>VLISP</u> associée au symbole si elle existe. Cette propriété est décrite au chapitre 4.
- F-TYPE (abréviation de Function Type).


 La valeur de cette propriété est le type de la fonction contenue dans la F-val du symbole. Cette propriété est décrite au chapitre 4.
- <u>P-TYPE</u> (abréviation de Print Type).

 La valeur de cette propriété contient le type d'édition de la représentation externe du symbole. Cette propriété est décrite au chapitre 6.
- <u>A-LINK</u> (abréviation de Atom Link).

 La valeur de cette propriété contient le pointeur sur le symbole suivant de la zone symbole. Ce pointeur, indispensable du fait de la taille variable des propriétés naturelles d'un symbole permet en outre de gérer le hash-coding de la table des symboles. Cette propriété est décrite au chapitre 5.
- <u>P-LEN</u> (abréviation de Print Length).

 La valeur de cette propriété contient le nombre de caractéres du nom externe du symbole. Cette propriété est décrite au chapitre 6.
- P-NAME (abréviation de Print Name).
 La valeur de cette propriété contient le nom du symbole, i.e.
 les caractères de sa représentation externe. Cette propriété est décrite au chapitre 6.

Nous décrirons un symbole atomique par :



A la création d'un symbole, sa *C-VAL* contient la valeur spéciale *<*INDEFINIE**> qui permet de tester les tentatives d'accès à une *C-VAL* non encore définie, sa P-list contient la valeur NIL, ainsi que les propriétés F-type et P-type.

La création de l'atome de nom FOO réalise donc :

FOO:A NIL NIL NIL NIL NIL NIL

2.3 LE PROBLEME EPINEUX DES NOMERES.

Toutes les machines actuelles sont orientées vers le traitement de données de type nombre. Or dans les systèmes LISP, c'est la représentation des nombres qui justement pose un problème. Pourquoi? Parceque dans la plupart des machines les objets de type adresse sont homomorphiques avec les objets de type nombre, ce qui permet de réaliser des opération arithmétiques (calculs et comparaisons) sur des adresses et de ne pas avoir d'instructions spéciales de manipulation d'adresses. En LISP il n'est donc pas possible de représenter les nombres uniquement par leur valeur. Enonçons le problème avec un exemple :

car LISP ne saurait pas si le CAR de cette liste est le nombre 1000 ou bien l'adresse 1000 qui peut être un pointeur sur un autre objet LISP. De même pour la seconde valeur -30.26.

Plusieurs solutions sont envisageables. Nous les étudierons du point de ${\bf vue}$:

- de la place occupée pour stocker les valeurs
- du temps d'exécution des opérations sur les valeurs
- des limitations de la représentation et des calculs
- de la rapidité du test de type
- 1) On peut utiliser des listes de chiffres pour représenter des nombres, ces chiffres étant considérés comme des symboles. C'est peut-être la solution la plus lisplenne mais la moins efficace à la fois du point de vue occupation mémoire et temps d'exécution que du point de vue temps du test de type. Toutefois, commme catte représentation utilise les primitives d'accès et de construction des listes, il n'y a pas de limites quant à la taille des nombres et cela permet de faire des calculs arithmétiques en longeur variable. Cette représentation n'est plus jamais utilisée pour des raisons d'efficacité. Toutefois les packages d'arithmétiques à longeur variable (les Bignums) utilisent cette méthode mais avec des listes de nombres dépendants du nombre de bits disposibles par mot-mémoire.

2) On utilise un doublet de liste, à la manière des symboles atomiques. Le CAR de ce doublet contient l'indicateur spécial ("NOMBRE") indiquant d'une part le type terminal de ce doublet et d'autre part que le CDR contient non pas un pointeur LISP mais une valeur numérique.

> nombre = x:C <*NOMBRE*> valeur numérique

Cette représentation qui permet d'utiliser les possibilités de la machine quant aux calculs mais occupe deux fois plus de mémoire que nécessaire et ne permet pas un test direct du type du pointeur (ce test étant réalisé après accès au CAR). En revanche l'indicateur
«MOMBRE» peut servir à typer la valeur numérique et prendre les noms <months de l'autille », <months formats de la prendre les noms <months de l'autille ».</pre>

3) Comme pour les symboles atomiques, il est également possible de stocker les valeurs numériques dans des zones mémoire différentes de celle des listes. Ces zones mémoires (une par type de nombre : entiers, flottants, flottants double précision ...), ne contiendront que des valeurs numériques.

Nous décrirons donc les nombres ainsi :

valeur:N|ouvaleurpour les nombres entiersvaleur:F|ouvaleurpour les nombres flottants

Cette représentation permet d'utiliser au mieux les possibilités de la machine, de n'occuper que l'espace strictement nécessaire et permet de réaliser le test de type par simple comparaison d'adresse. Cette méthode demande cependant la création de modules spécialisés d'allocation et de récupération de l'espace réservé aux nombres.

Nos réalisations utiliseront cette dernière méthode.

2.4 COMMENT DIFFERENCIER LES TYPES ?

Une des opérations de l'interprète les plus fréquentes sur les pointeurs LISP est le test de type. En effet, presque toujours avant de traiter un objet, il faut en déterminer le type, pour demander des conversions de type automatiques, pour provoquer des erreurs, voire pour arrêter le traitement.

Si la représentation des objets LISP n'utilise que des doublets de liste, les tests de type se résument à une consultation de la partie CAR de ce doublet qui contient dans le cas d'objets terminaux des indicateurs spéciaux. Ce mode de test oblige un accès à la mémoire et une suite de tests des indicateurs spéciaux (pour chaque type d'objets terminaux du système), ce qui est long et encombrant.

Si les valeurs des objets LISP sont rangées dans des zones propres à chaque type, le type d'un objet devient une fonction de son adresse. Dans cette organisation deux cas peuvent se produire:

 la zone allouée à un type occupe un espace mémoire d'un seul tenant limité par les adresses Dz pour le début de la zone et Fz pour la fin de la zone.

Le test de type se ramène à un test d'adresse :

Dz < pointeur < Fz

2) la zone allouée à un type est en plusieurs morceaux. On suppose dans ce cas que la mémoire est partagée en un certain nombre de blocs de taille fixe. A chacun de ces blocs est assigné un type (statiquement à l'initialisation du système ou dynamiquement en cas de remplissage de l'espace alloué à un type) que le système gère en tenant à jour une table de types des blocs {Note 1}. Le test de type consiste alors à déterminer le bloc dans lequel se trouve le pointeur puis à tester le type qui se trouve dans la table des types des blocs. Cette manipulation est dans la plupart des machines actuelles plus lente que la méthode vue précédemment car il est en général peu aisé d'isoler la partie de l'adresse qui fait office de numéro de bloc.

[{]Note 1} Une des peu nombreuses réalisations de ce type, en MACLISP est appelée BIBOP (acronyme de BIg Bag Of Pages) [STEELE 74, BAKER 77b].


2.5 UNE INCARNATION : LE SYSTEME VLISP 11.

Voici à titre d'exemple d'implantation réelle les représentations des objets $\overline{\text{VLISP}}$ utilisés dans le système $\overline{\text{VLISP}}$ 11 $\{\text{Note 1}\}$ fonctionnant sur ordinateur PDP-11 de Digital Equipment [DEC 75a] sous moniteur RT11 [DEC 78c].

Description sommaire de la machine PDP-11 :

- machine à mots de 16 bits
- mémoire adressable par octets ou par mots de 16 bits
- taille maximum de la mémoire 28k mots de 16 bits
- 8 registres banalisés de 16 bits (parmi lesquels se trouvent le compteur ordinal lui-même et le pointeur de pile)
- une pile en mémoire vive
- un puissant mode d'adressage

La mémoire est divisée en 6 zones de tailles fixes qui contiennent respectivement :



{Note 1} La réalisation de ce système est due à Patrick GREUSSAY [GREUSSAY 79b].

6/ l'interprète VLISP 11

Toute référence à un objet WISP est réalisée par un pointeur de 16 bits qui contient son adresse absolue.

2.5.1 Les listes

Un doublet de liste est représenté par 2 mots contigus dans la zone mémoire allouée aux listes. Le premier mot contient le pointeur CAR, le deuxième le pointeur CDR du doublet.

pointeur sur un doublet → [pointeur CRR] (1 mot) [pointeur CDR] (1 mot)

L'accès au pointeur CAR est réalisé par l'instruction :

MOV (source), destination

L'accès au pointeur CDR est réalisée par l'intruction :

MOV +2(source), destination

Il est également possible d'utiliser les modes d'adressages auto-incrément et auto-décrément de la machine PDP11 et réaliser l'accès au pointeur CAR puis l'accès au pointeur CDR en 2 instructions de 1 mot chacunes :

> MOV (source)+,destination-CAR MOV (source) ,destination-CDR

2.5.2 Les symboles atomiques

La référence à un symbole atomique est un pointeur vers un descritif stocké dans la zone mémoire allouée aux symboles atomiques. Ce descriptif de longeur variable contient les propriétés naturelles du symbole. Ces propriétés sont rangées de la manière suivante :

```
[ C-valeur du symbole ]
[ P-liste du symbole ]
                                                            (1 mot)
référence au symbole →
                                                            (1 mot)
                             [ F-valeur du symbole ]
                                                            (1 mot)
                               F-type ]
                                                            (1 octet)
                               P-type 1
                                                            (1 octet)
                             [ A-link
[ P-len ]
                                           du symbole ]
                                                            (1 mot)
                                                            (1 octet)
                                                            (n ectets)
                             [ P-name .....
```

La zone mémoire nécessaire pour représenter un symbole atomique est donc égale à 11+n octets (n étant le nombre d'octets du P-name i.e. son *P-LEN*). Les références aux différentes propriétés naturelles sont réalisées directement en utilisant l'adressage indexé du PDP 11.

2.5.3 Les nombres

- Il existe trois types de nombres dans le système WISP 11.
- les petits nombres entiers positifs (de 0 à 2000)
- les autres nombres entiers (représentés sur 32 bits)
- les nombres flottants (représentés sur 32 bits également).
- les petits nombres entiers positifs sont représentés par un pointeur sur la zone interprète elle-même.
- les autres nombres entiers sont rangés à raison de 2 mots de 16 bits par valeur dans une partie de la zone réservée aux nombres.
- 3) et les nombres flottants, également rangés à raison de 2 mots de 16 bits par valeur, dans l'autre partie de la zone réservée aux nombres.

Les 4 zones contenant les objets <u>VLISP</u> (listes, nombres, symboles et pile) sont gérées dynamiquement.

Enfin les zones occupant des espaces contigus et fixes de la mémoire, le test de type peut être réalisé par simple comparaisons d'adresses.

CHAPITRE 3 A MACHINE V C M C 2

Ce chapitre décrit la machine VCMC2 utilisée dans cette étude. La conception et l'utilisation de la machine VCMC2 ont été conduites par les idées suivantes :

1) VCMC2 est une machine.

La description de l'implantation de notre modèle dans cette machine prend en compte les limitations inhérentes à l'utilisation d'une machine:

- les ressources (de type mémoires ou registres) sont limitées
- toute manipulation d'objets doit être explicitée au moyen d'un jeu d'instruction fixe.

2) VCMC2 est une machine virtuelle.

Elle permet de se libérer des contraintes d'une machine spécifique, notamment au niveau de la représentation interne des objets.

3) VCMC2 est une machine <u>référentielle</u>.

La description du modèle est portable (les trois systèmes ont été construit très rapidement en quelques semaines) et concise (la taille de l'interprète et des 160 fonctions standard est de l'ordre de $2\ k$ mots).

4) VCMC2 est une machine prototype.

Elle sert d'étude préliminaire à la réalisation d'une machine VCMC2 réalle contruite autour d'un micro-processeur bipolaire à tranches tel le Am2900 [AMD 78a]

3.1 ORGANISATION DE LA MACHINE.

La machine VCMC2 est composée d'une mémoire, de registres et d'une Unité Arithmétique et Logique.

3.1.1 La mémoire

La mémoire de la machine VCMC2 est une mémoire à accès aléatoire. La taille de ses mots n'est pas fixée et dépend des incarnations particulières de la machine sur des matériels existants. Un mot VCMC2 doit pouvoir contenir une adresse. De la taille d'un mot va dépendre donc la taille maximale de la mémoire (son espace-adresse) {Note 1}.

Cette mémoire est découpée en plusieurs zones. Chacune de ces zones contient un type de donnée fixé.

On distingue les zones suivantes :

- 1- la zone mémoire contenant les programmes (l'interprète, les fonctions d'entrée-sortie, les mémoires de travail...). Cette zone n'est pas allouée dynamiquement. On appelle cette zone la zone code.
- 2- <u>la pile</u>. Cette zone mémoire est géré automatiquement par la machine au moyen d'instructions spécifiques faisant intervenir un pointeur spécial, le pointeur de pile. Cette pile peut être conçue comme un processeur externe avec sa propre mémoire à la manière de la pile de la machine LISP NK3 [NAGAO 79].
- 3- la zone mémoire contenant <u>les listes</u>. Cette zone manipulable par des intructions spécifiques de la machine est gérée dynamiquement.
- 4- la zone mémoire contenant <u>les nombres</u>. Comme pour la zone précédente, la gestion de cette zone est automatique et dynamique.
- 5- la zone mémoire contenant <u>les symboles atomiques</u>, qui est gérée elle aussi dynamiquement.

La notion de zones mémoire peut être assimilée à la notion de SEGMENTs mémoire tels qu'ils sont apparus dans les nouveaux micro-processeurs à mots de 16 bits comme le Intel/8086 [INTEL 79] ou le Z8000 [AMD 79].

[[]Note 1] la plupart des machines avaient jusqu'à maintenant des adresses sur 16 bits qui ne permettaient d'adresser que 64 k mots, ce qui est très insuffisant pour des machines MISE. La tendance actuelle (avec les micro-processeurs à mots de 16 bits) est à l'augmentation des tailles des adresse : 20 bits pour le Intel 8086 [INTEL 79] permettant ainsi d'adresser 1 M-octets, 23 bits pour le Zilog 8000 [AMD 79] ou le Motorola 68000 [MOTOROLA 79]) permettant d'adresser 8 M-mots.

3.1.2 Les registres

Pour des raisons de rapidité d'exécution, la machine VCMC2 dispose de mémoires rapides (ou registres). Le nombre des registres est limité à 7 dans notre modèle.

Trois d'entre eux sont affectés à des taches particulières (PC, SP, IX) et un nombre de 4 registres de travail a été retenu au vu des statistiques d'utilisation des registres de travail *{Note 1}.* En outre le nombre limité de registres facilite les implémentations du modèle sur les machines existantes comme le PDP11 (à 8 registres), le 8080 (à 5 registres) *{Note 2}*, le PDP10, Z8000, Am2900 à 16 registres.

- Il y a 3 registres spécialisés, utilisés par la machine, et 4 registres de travail banalisés, utilisés par l'interprète.
- 1- PC: ce registre est le compteur ordinal de la machine VCMC2 et contient donc, à tout moment, l'adresse de l'instruction suivante à exécuter par la machine. PC fait office de pointeur sur le programme.
- 2- SP: ce registre est le pointeur de pile. Il contient à tout moment l'adresse du dernier mot empilé et est actualisé à chaque modification de cette pile.
- 3- IX : ce registre est le seul registre d'index de la machine et est utilisé pour pointer sur les mémoires de travail de la zone code.
- 4- A1 : est le premier registre de travail (ou accumulateur 1)
- 5- A2 : est le deuxième registre de travail (ou accumulateur 2)
- 6- A3 : est le troisième registre de travail (ou accumulateur 3)
- 7- A4 : est le quatrième registre de travail (ou accumulateur 4)

[[]Note 1] les statistiques données au paragraphe 3.3.2. montrent que le premier registre de travail est utilisé dynamiquement pour 37% des opérandes, le second pour 19% des opérandes, le troisième pour 7% et le quatrième pour moins de 3%. L'ajout de registres de travail supplémentaires n'est donc pas nécessaire.

[[]Note 2] le 8030 ne possède que 5 registres pouvant contenir des pointeurs: PC, SP, HL, DE et BC. Les registres manquants sont remplacés par des mots en mémoire ce qui permet d'utiliser le modèle mais fait perdre de l'efficacité.

3.1.3 L'unité arithmétique et logique (U.A.L.)

VCMC2 doit disposer d'une UAL universelle permettant de réaliser aussibien des manipulations de pointeurs, que des tests de type ou encore des opérations arithmétiques. Les UALs bipolaires de type Am2903 [AMD 78a] sont parfaitement suffisantes pour la partie logique et l'unité arithmétique Am9511 [AMD 78c] (quoique un peu lente: 54–368 cycles pour l'addition flottante 32 bits) permet des calculs arithmétiques sur des nombres entiers représentés sur 16 ou 32 bits et sur des nombres flottants représentés sur 32 bits.

3.2 LES OBJETS TRAITES ET LES OPERANDES.

La machine VCMC2 va traiter des pointeurs. Un pointeur est l'adresse d'un objet VLISP à laquelle est associé un type. Ce type est la zone mémoire dans laquelle il est contenu. Tout accès à la valeur d'un objet VLISP (ou aux différentes valeurs si l'objet est un symbole atomique) s'opère par indirection au travers de ce pointeur, dans la zone mémoire correspondante, au moyen d'instructions propres à chaque valeur.

La machine VCMC2 possède 4 types de pointeurs qui sont :

- le type symbole atomique
- le type nombre
- le type liste
- le type objet binaire (qui englobe tout ce qui n'est pas objet WISP, i.e. la zone pile, et la zone code qui contient les instructions et les mémoires de travail de l'interprète).

Ces types ont été définis sur la base d'une gestion (allocation et récupération) spécifique de chacune des zones mémoire. La taille des pointeurs n'est pas déterminée par la machine VCMC2 mais par chacune de ses incarnations particulières. De même le nombre de types disponibles peut être augmenté pour tenir compte du matériel utilisé.

Voici les types disponibles dans une machine à 8 types :

2 010 pointeur sur (3 011 pointeur sur (4 100 pointeur sur (5 101 pointeur sur (6 110 pointeur sur (un symbole atomique un nombre entier un nombre réel une chaîne de caractères un doublet de liste une liste compactée un élément de la pile une instruction
--	---

L'exécution de la plupart des intructions s'opère sur des opérandes de type défini (par exemple l'addition s'opére entre 2 opérandes de type nombre, l'instruction CAR sur un opérande de type liste). La machine VCMC2 opére un contrôle de validité de type à chaque exécution d'une instruction et provoque une erreur avec interruption dans la machine, en cas de mauvaise utilisation de pointeur en lecture ou en écriture.

3.3 LES CHAMPS D'UNE INSTRUCTION ET LEUR DECODAGE.

Une <u>instruction</u> est la description d'une action à réaliser par la machine VCMC2. Ces instructions sont stockées dans la zone mémoire réservée à cet effet, la zone code. Chaque instruction est décrite au moyen d'un à quatre mots de la machine, la machine VCMC2 utilise donc des instructions de <u>longeur variable</u>. Cette architecture de machine que l'on rencontre dans les ordinateurs de type PDP/11 ou Intel/8086, permet d'utiliser des opérandes explicites et de gérer au mieux la place mémoire i.e. en minimisant l'espace occupé par les instructions.

Le 8086 [INTEL 79] a des instructions codées sur 6 bits et possède 3 formats d'instruction de saut inconditionnel :

1) Le saut relatif.

le mot suivant l'instruction contient un déplacement qui ajouté au PC livre l'adresse de branchement. Cette instruction est codée sur 2 mots. Un mot contient l'instruction et l'autre le déplacement:

1 x	1 ×	_	•	-	-	 _	Saut rel atif Déplacement
l						 	

2) Le saut direct dans le segment code. Les 2 mots suivants contiennent l'adresse de saut à l'intérieur du segment code sur 16 bits. Cette instruction est codée sur 3 mots. Un mot contient l'instruction et les 2 mots suivants l'adresse :

l	X	X	X	X	X	X	0 X X	X	Saut dans le segment Adresse basse Adresse haute	

3) Le saut intersegment.

Les 2 mots suivants contiennent l'adresse de saut à l'intérieur d'un segment dont l'adresse est donnée également dans les 2 mots suivants le déplacement. Cette instruction est codée sur 5 mots. Un mot contient l'instruction, 2 mots le déplacement et 2 mots l'adresse du segment.

XXXXXXXX Adresse haute segment		XXX	XXX	X	X X X	XXX	XXX	XXX	X X X	Saut intersegment Adresse basse Adresse haute Adresse basse segment Adresse haute segment
--------------------------------	--	-----	-----	---	-------------	-----	-----	-----	-------------	---

Cette disposition permet donc de minimiser la taille des programmes, en occupant au mieux l'espace programme.

Dans la machine VCMC2 le premier mot de chaque instruction possède un format unique pour toutes les intructions, ce qui permet un décodage simplifié et rapide en cas de réalisation effective.

Ce premier mot est découpé en 4 champs :

- le champ code instruction
- le champ premier opérande (opérande source)
- le champ second opérande (opérande destination)
- et le champ CONTINUATION

Ces différents champs vont être décrits fonctionnellement.

3.3.1 Le champ code instruction

Le champ code instruction contient l'action à réaliser sur les opérandes. Ce champ est représenté par le nom mnémonique de l'instruction. Seul ce champ est obligatoire pour toutes les instructions. Les différentes instructions sont décrites au paragraphe 3.4 ainsi que les tablaux d'apparition statique et dynamique des différentes instructions.

3.3.2 Les champs opérandes

Chaque instruction peut contenir la spécification d'1 ou de 2 opérandes qui vont intervenir durant son exécution. Le premier opérande s'appelle opérande source et le second opérande destination, par analogie avec l'intruction de transfert. Cette instruction qui se nomme MOVE, possède 2 opérandes. Le premier est l'émetteur (la source) et le second le récepteur (la destination). L'instruction transfère le contenu de l'émetteur dans le récepteur.

La machine VCMC2 possède 8 opérandes standard :

1) la constante NIL.

Opérande | NIL

Cet opérande est utilisé pour spécifier la constante NIL (sans utiliser les instructions spéciales de manipulation de symboles atomiques). Il ne doit jamais apparaître en position opérande destination, sous peine de déclencher une erreur de la machine VCMC2. Il n'est pas possible en effet de modifier une des propriétés naturelles de la constante NIL car la machine les utilise fréquemment pour ses besoins propres et ne teste pas leur validité pour des raisons d'efficacité.

2) l'un des 4 registres généraux (accumulateurs) de la machine.

Opérandes | A1, A2, A3 ou A4

3) le sommet de la pile.

Opérande | TST

Cet opérande permet d'utiliser la pile. Employé comme opérande source, il réalise une opération de dépilage, et employé comme opérande destination, il réalise une opération d'empilage. Dans ces deux cas, le pointeur de pile (SP) est actualisé pour pointer sur le dernier mot empilé et dans ces deux cas la pile est modifiée. En cas de débordement de la pile ou de vidage de celle-ci, une erreur de la machine VCMC2 apparaît.

4) un pointeur explicite qui se trouve dans le mot mémoire suivant l'instruction. Ce pointeur peut-être un pointeur sur un objet VLISP ou bien un pointeur sur la zone mémoire contenant les programmes (ces pointeurs sont représentés au moyen d'étiquettes dans la zone code). Cet opérande s'appelle opérande immédiat.

```
Opérande | 'objet-VLISP ou (adresse-mémoire)
```

5) un pointeur dont l'adresse se trouve dans le mot mémoire suivant l'intruction. Cet opérande permet d'accéder directement à des mots mémoire de la zone code dont on connaît l'adresse. Cet opérande s'appelle opérande direct.

```
Opérande | (@ adresse-memoire)
```

Voici les fréquences d'utilisation des 8 types d'opérandes de la machine VCMC2. Les fréquences statiques ont été calculées en analysant tout le code VCMC2 des appendices C, E et F. Les fréquences dynamiques ont été calculées en analysant le test de l'appendice G.

Occurrences	statiques	des opér	an	des	
Nombre d'opé Nombre d'ins	randes vie tructions	ités		2640 1320	
1 NULL 2 A1 3 A2 4 A3 5 A4 6 TST 7 IMMEDIA 8 DIRECT	= 476 = 650 = 346 = 213 = 160 = 343 T = 288 = 164	24.62 13.11 8.07 6.06 12.99	36 36 36 36 36 36 36 36	36.06 49.24 26.21 16.14 12.12 25.98 21.82 12.42	96 96 96 96 96 96 96

Occurrences dynamiques des opérandes Nb d'opérandes évalués Nb d'instructions exécutées : 80202 8.2 % 63.23 % 33.3 % 11.9 % 6.84 % = 6575 4.44 % 34.24 % 18.03 % 6.44 % 3.7 % 12.73 % 12.39 % = 50714 2345678 A1 A2 = 26711 = 9543 = 5486 **A4** 23.5 % TST = 18850 IMMEDIAT = 18357 14.81 % 8.02 = 11877 DIRECT

Ces données indiquent que :

- l'utilisation intensive des registres généraux : plus de 50% en statique et plus de 60% en dynamique. Ces chiffres montrent bien l'utilité d'un petit nombre de registres rapides qui font gagner 60% des accès mémoire réalisés par la machine pour accéder aux opérandes.
- la fréquence d'utilisation décroissante des différents registres de travail (A1, A2, A3, A4) pour arriver jusqu'à 4% d'utilisation dynamique pour A4, ce qui montre que le nombre de 4 registres de travail est bien adapté et que le rajout d'autres registres n'améliorerait pas sensiblement les performances du modèle.

3.3.3 Le champ continuation

Chaque instruction possède un quatrième champ, le champ continuation, qui spécifie l'adresse de l'instruction suivante à exécuter *[Note I et 2]*.

L'introduction de ce dernier champ permet :

- de réduire la place occupée par les programmes. Toute instruction possédant un champ continuation, les instructions de contrôle de séquence deviennent inutiles.
- de gérer les ruptures de séquence conditionnelles en les réalisant par inhibition ou validation de l'interprétation du champ continuation.
- de faciliter la réalisation de la micro-machine qui pourra utiliser directement ce champ pour commander le séquenceur (à la manière du micro-séquenceur Am2911 de la famille 2900 [AMD 78b]).

Pour réduire l'espace occupé par ce champ, l'adresse de l'instruction suivante peut être soit implicite, par utilisation du registre PC ou de la pile, soit explicite et dans ce cas il faut pouvoir spécifier une nouvelle adresse.

Nous avons donc choisi quatre continuations standard dans la machine VCMC2:

 la continuation NOP.
 Elle indique la séquentialité d'exécution, la prochaine instruction à exécuter se trouve à la suite, il n'y a pas de rupture de séquence.

Continuation	1	[NOP]	ou	bien	omission	du	champ
Constituation	<u> </u>						

 la continuation JUMP.
 Elle indique une rupture de séquence (un branchement). L'adresse de l'intruction suivante à exécuter se trouve dans le mot mémoire

{Note 1} ce champ qui est présent dans les micro-machines se retrouve même dans des langages très évolués, par exemple le GOTO FIELD de SNOBOL 4 [GRISWOLD 71].

(Note 2) La notion de continuation évoquée ici n'est pas totalement étrangère à son emploi en sémantique dénotationnelle [ROBINET 79] mais s'en distingue par son orientation résolument opérationnelle. qui suit l'intruction.

Continuation | [JUMP (adresse-memoire)]

3) la continuation CALL.

Elle indique un appel de sous-programme. L'adresse du sous-programme à exécuter se trouve dans le mot mémoire suivant l'instruction (d'une manière identique à la continuation JUMP). De plus avant d'exécuter ce branchement, l'adresse de l'instruction qui devait être exécutée en séquence est empilée dans la pile pointée par SP.

Continuation: [CALL (adresse-mémoire)])

4) la continuation RETURN. Elle indique un retour de sous-programme. L'adresse de l'instruction suivante à exécuter se trouve dans le sommet de la pile. Après dépilage de cette adresse, le pointeur de pile (SP) est mis à jour.

Continuation | [RETURN]

Les tableaux suivants montrent la fréquence d'apparition des champs continuations dans la machine VCMC2, avec les mêmes tests que pour l'analyse des champs opérandes du paragraphe précédent.

Occurrences dynamiques des continuations

Nb de continuations : 25058 Nb d'instructions exécutées : 80202

1 JUMP = 14708 58.7 % 18.34 % 2 CALL = 3552 14.18 % 4.43 % RETURN = 6798 27.13 % 8.48 %

Ces tableaux nous montre l'utilisation intensive de ces champs, de manière statique (plus de 50% des instructions ont un champ continuation différent de NOP, donc utilisé) et de manière dynamique (plus de 30% des instructions exécutées possèdent un champ continuation).

Le gain en occupation mémoire apporté par son utilisation est très important. En effet si le champ continuation d'une instruction est codé sur (bcont) bits, et une instruction sur (binst) bits, chaque continuation faisant gagner un mot mémoire (qui contiendrait l'instruction de branchement si la machine ne possède pas ce champ) le gain en mots obtenu par l'utilisation de (ncont) champs continuation dans un ensemble de (ninst) instructions est de:

Dans la machine VCMC2 à pointeurs de 16 bits, les champs continuation sont codés sur 2 bits. Le gain, en mots, dans le cas de l'étude statique (1283 instructions occupant 2061 mots et 648 continuations) est de :

((664 * 16) - (1320 * 2)) / 16

i.e. 499 mots.

donc sur 2125 mots un gain de 24%

3.3.4 Représentation d'une instruction

Chaque instruction est codée dans un mot de la mémoire, ce mot pouvant être suivi de un à trois pointeurs (un pointeur décrivant l'opérande source, un pointeur décrivant l'opérande destination et un pointeur décrivant la continuation). Il y a donc 4 formats possibles d'instructions: les instructions occupant 1 mot, 2 mots, 3 mots et 4 mots.

Les tableaux suivants montrent la fréquence d'apparition, statique et dynamique, de chacun de ces formats, en utilisant les mêmes tests que pour les champs précédents :

Occ	urrences	statiques	des form	at	<u> </u>	
Nom Nom	bre d'ins bre de mo	tructions ts		: 1	1320 21 25	
1 2 3 4	1MOT 2MOTS 3MOTS 4MOTS	= 650 = 550 = 105 = 15	49.24 41.67 7.95 1.14	96 96 96 96	0000	96 96 96

		dynamiques tions exécu es instruct	itées : 80	202	
1234	1MOT 2MOTS 3MOTS 4MOTS	= 40328 = 31376 = 8484 = 14	50.28 % 39.12 % 10.58 % 0 %	0	96 96 97 96


Ces tableaux montrent que la souplesse d'utilisation obtenue grâce aux instructions de longeur variable ne grève pas l'occupation de la mémoire, en effet la moyenne d'occupation par instruction est de 1,5 mots.

Voici la disposition des champs des instructions dans une machine à mots de 16 pits (chaque x représente 1 bit) {Note I}:

code	opérande	opérande champs
instruction	source	destination continuation
* * * * * * * *	×××	x x x x x

Dans cette étude, les instructions VCMC2 sont représentées en utilisant un <u>langage d'assemblage</u>. Une instruction est décrite par une ligne qui contient :

- une étiquette optionnelle <et>: qui est un nom symbolique repérant l'instruction.
- le nom mnémonique de l'instruction <apcade>. Ces noms ainsi que leurs actions sont décrites au paragraphe 3.4.
- les arguments de l'instruction, i.e. les opérandes <source> <dest> et continuation <cont>, séparés entre eux par des virgules.
- 4) le champ continuation est encadré de crochets carrés [<cont>]
- 5) les commentaires sont annoncés par le caractère ; (point-virgule) et se terminent à la fin de chaque ligne.



[{]Note 1} cette taille qui réduit considérablement l'espace adresse à été conservée pour pouvoir implanter cette machine sur les machines Intel 8080 et PDP 11 qui possèdent des adresses sur 16 bits.

3.3.5 Evaluation d'une instruction

L'évaluation d'une instruction se dércule en 4 phases :

- 1) Recherche de l'adresse de l'opérande source.
- 2) Recherche de l'adresse de l'opérande destination.
- 3) Exécution de l'instruction. Toutes les instructions, en plus d'une action spécifique, positionnent un indicateur, le code-condition, CC. Cet indicateur peut avoir 2 valeurs: NIL ou T et est positionné en fonction du résulat de l'instruction.
- 4) Si le CC est égal à T (est vrai), le champ continuation est décodé puis exécuté. Si le CC est égal à NIL (est faux), le champ continuation n'est pas décodé et la continuation NOP est systématiquement exécutée (aprés avoir sauté l'opérande du champ continuation dans le cas d'une continuation de type JUMP ou CALL non exécutée).

L'évaluation des différents champs se déroule dans un ordre précis: opérande source, puis opérande destination enfin champ continuation, ce qui permet de lever l'ambiguité dans la position des opérandes dans le cas où plusieurs arguments sont situés sous l'instruction.

Par exemple l'instruction :

<opcode> 'FOO,'BAR,[JUMP (RE)])

est rangée sur 4 mots dans la zone code de la manière suivante :

<opcode>
'FOO
'BAR
(RE)

La machine considérera 'FOO comme étant le premier opérande, 'BAR comme second opérande et (RE) comme adresse du champ continuation.

3.4 DESCRIPTION DES INSTRUCTIONS.

Ce paragraphe contient la description de toutes les intructions VCMC2 et l'appendice A contient une description résumée de notre machine destinée à faciliter la lecture des différents segments de programmes qui suivront.

Voici les notations que nous utiliserons pour décrire les instructions:

```
<5>
              l'opérande source
              l'opérande destination
<d>
             est transféré dans
est échangé avec
--
CC=
              la nouvelle valeur du code condition.
             l'attribut CYAL d'un symbole atomique
l'attribut PLIST d'un symbole atomique
l'attribut FYAL d'un symbole atomique
l'attribut FTYP d'un symbole atomique
l'attribut PTYP d'un symbole atomique
CVAL
PLIST
FVAL
              L'addition
              la soustraction
              la multiplication
              la division
              le reste de la division
             le ou inclusif logique
le et logique
le ou exclusif logique
ou
et
oux
             la partie CAR d'un doublet
la partie CDR d'un doublet
CDR
(x . y) un doublet de liste,
x est la partie CAR
y est la partie CDR
              le registre pointeur de pile
(SP)
              le contenu du sommet de pile
IX
              le registre d'index
             un opérande indexé i.e. un opérande
dont l'adresse est égale à : x + ;
×[y]
```

3.4.1 Le transfert

L'instruction MOVE transfère l'opérande source dans l'opérande destination.



Cette instruction est la plus utilisée : du fait de la puissance des opérandes, elle permet en effet tous les transferts :

ou pile + ou pile	ou ou	registre mémoire pile	→ vers ←	registre ou mémoire ou pile
-------------------	----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------

3.4.2 Manipulation des symboles atomiques

Les 10 instructions qui suivent vont permettre d'accéder aux propriétés naturelles *C-VAL*, *P-LIST*, *F-UAL*, *F-TYPE* et *P-TYPE* des symboles atomiques. Il existe 2 instructions pour chacune des propriétés, une instruction de lecture et une instructions d'écriture de la propriété. Elles permettent des transferts de type:

ou	registre mémoire	→ vers	la zone des symboles
ou	pile	+	atomiques

CVAL SCVAL PLIST SPLIST FVAL SFUAL FTYP SFTYP PTYP SPTYP	(CVAL <s>) (PLIST <5>) (PLIST <5>) (FVAL <s>) (FYP <5>) (FTYP <5) (PTYP <5>) <5></s></s>	→ → → → → →	<d> (FVAL <d>) <d></d></d></d>	& CC= T & CC= T
---	---	--------------------	--	---

NB : Le préfixe S (pour SET) devant les instructions indique un accès en écriture de la propriété.

3.4.3 Manipulation des nombres

Ces instructions réalisent les opérations arithmétiques. Si les opérandes ne sont pas de type nombre ou si les instructions provoquent des exceptions arithmétiques (débordement de capacité, division par 0), une erreur {Note 1} de la machine VCMC2 se produit. La machine se charge de la gestion de la zone allouée aux nombres et en particulier du stockage de la valeur du résultat.

ADD SUB MUL QUO REM	<5> + <d> <5> - <d> <5> * <d> <5> * <d> <5> / <d></d></d></d></d></d>	→ → → →	<d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><</d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d>	88888	CC= T CC= T CC= T CC= T CC= T
LOGOR LOGAND LOGXOR	<s> ou <d><s> et <d><s> oux <d><</d></s></d></s></d></s>	→ → →	<d><d><d><d><d><d><</d></d></d></d></d></d>	& & &	CC= T CC= T CC= T

{Note 1} en cas d'erreur le programme est automatiquement dérouté (au moyen d'un TRAP) vers un module spécialisé de traitement d'exception.

3.4.4 Manipulation des pointeurs sur les listes

Ce groupe d'instructions permet d'accéder à la zone des doublets de liste. Cette zone est gérée automatiquement par la machine VCMC2. En particulier le récupérateur de cette zone est partie intégrante de la machine VCMC2. Si le récupérateur ne peut plus fonctionner (si la zone est pleine) une erreur VCMC2 se déclenche.

regi ou mémo ou pile		la zone des doublets de liste
----------------------------	--	-------------------------------------

CAR CDR SCAR SCOR CONS XCONS	(CAR <s>) (CDR <s>) <s> <s> (<s> . <d>) (<d>. <e>)</e></d></d></s></s></s></s></s>	* * * * * * *	<d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><</d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d>	& CC= T & CC= T & CC= T & CC= T & CC= T & CC= T
---	--	---------------	---	--

Les intructions SCAR et SCDR correspondent aux primitives de manipulation de liste RPLACA et RPLACD.

Du fait de la non-symétrie des opérandes (NIL ne peut pas se trouver en position destination, TST empile ou dépile en fonction de sa position) il existe 2 instructions symétriques de création de doublet de liste: CONS et XCONS qui permettent ainsi toutes les constructions.

```
CONS NIL,A1 → (A1 . NIL) i.e. (A1)
CONS A1,NIL est illégal
XCONS NIL,A1 → (NIL . A1)
```

3.4.5 Utilisation de la Pile

Cette famille d'instructions permet d'utiliser la pile et le pointeur de pile SP, indépendamment de l'opérande TST.

STACK SP SSTACK <s> TOPST (SP) XTOPST (SP)</s>	→ → →	<d>> SP <d>></d></d>	& CC= T & CC= T & CC= T & CC= T
---	-------------	------------------------------------	--

Les 2 instructions STACK et SSTACK permettent d'avoir accès en lecture et en écriture au registre pointeur de pile lui-même. L'instruction TOPST permet d'accéder au sommet de pile sans modifier la pile ni le pointeur de pile, cette instruction est donc utilisée pour consultation non-destructive du sommet de la pile. Enfin l'instruction la plus puissante de manipulation de pile et XTOPST qui échange le sommet de la pile avec l'opérande de l'instruction sans modifier le pointeur de pile {Note 1}.

3.4.6 Utilisation du registre d'Index IX

Ces instructions vont utiliser le registre d'index soit directement, soit pour calculer la véritable adresse de l'opérande (dans ce cas, la valeur du registre IX est ajoutée à l'opérande, cette somme produisant l'adresse de l'opérande à utiliser).

INDEX	→ → →	<d> IX <d>[IX] <d></d></d></d>	& CC= T & CC= T & CC= T & CC= T
-------	-------------	--	--

[{]Note 1} une version affaiblie de cette instruction existe même dans le micro-processeur 8080 [INTEL 77a] dont l'instruction XTHL réalise l'échange du sommet de la pile et du registre HL. Cette instruction de 18 cycles n'est codée que sur l octet!

3.4.7 Les instructions de contrôle

Ces intructions sont très peu nombreuses du fait de l'utilisation du champ continuation des instructions. Seules 2 instructions d'aiguillage ont été introduites :

JUMPX DISPT	→ PC → PC → PC → PC	& CC= NIL & CC= NIL & CC= NIL & CC= NIL
-------------	------------------------------	--

L'instruction JUMPX réalise un aiguillage au travers une table d'étiquettes dont l'adresse est donnée en opérande source. L'indice dans cette table est l'opérande destination (qui bien qu'en position destination est considéré par VCMC2 comme un opérande source).

L'instruction DISPT réalise également un aiguillage. L'indice de la table d'étiquettes est fourni par le type de l'opérande destination. Cette instruction permet de réaliser un test de type en un temps indépendant du nombre de types.

Les types suivants sont disponibles :

type	nombre	atomique
	type	type symbole type nombre type liste

3.4.8 Les tests de type

Ces instructions permettent de tester explicitement le type d'un pointeur (symbole atomique, nombre ou liste). Elles ne possèdent qu'un opérande, et seul le code condition est affecté par ces instructions.

TATOM FATOM TNUMB FNUMB TLIST FLIST	CC= (LITATOM <s>) CC= (NOT (LITATOM <s>)) CC= (NUMBP <s>) CC= (NOT (NUMPB <s>)) CC= (NOT (LISTP <s>) CC= (LISTP <s>)</s></s></s></s></s></s>
--	--

N.B. : les préfixes T et F indiquent respectivement $\mbox{\it vrai}$ (T) ou faux (F).

3.4.9 Les tests d'égalité de pointeurs

Ces deux instructions testent l'égalité ou l'inégalité de 2 pointeurs. Deux pointeurs sont dits égaux, s'ils possèdent la même adresse et le même type, donc s'ils pointent sur le même objet physique.

NEQ CC= (<s> ≠ <d>)</d></s>	EQ NEQ	= CC =	(<s> =</s>	
------------------------------	-----------	--------	-------------	--

Ces instructions correspondent aux prédicats VLISP EQ et NEQ.

3.4.10 Les comparaisons arithmétiques

Elles sont utilisées pour comparer les valeurs des nombres et positionnent le code-condition.

GT	E <s> <d>) T <s> <d>) T <s> <d>) T <s> <d>) E <s> <d>) E <s> <d>) E <s> <d>) E <s> <d>)</d></s></d></s></d></s></d></s></d></s></d></s></d></s></d></s>
----	---

Les 2 dernières instructions SUBTZ et SUBFZ sont utilisées pour réaliser commodément des boucles.

3.4.11 Les instructions spéciales

Il existe quelques instructions qui n'ont pas d'effet sur le contenu des registres ou des mémoires. Ces intructions réalisent des effets de bord divers et positionnent toujours le code-condition à T_*



NOP ne fait rien, mais permet de décoder le champ continuation.

PRINSTACK imprime le contenu des <s> derniers mots de la pile. Cette instruction permet de connaître l'état de la pile dynamiquement et réalise des contrôles dynamiques.

PRSTAT imprime le nombre d'instructions exécutées, le nombre de CONS réalisés et la taille maximum de la pile depuis le dernier PRSTAT. Cette instruction permet d'obtenir des statistiques incrémentales.

3.4.12 Les instructions d'entrée/sortie

Il existe 2 familles d'instructions. Les instructions d'entrée/sortie complexes, qui travaillent au niveau des expressions VISP elles-mêmes et sont utilisées dans l'interprète, et les instructions de très bas niveau, manipulant des caractères, utilisées dans l'écriture des modules d'entrée/sortie. Ces dernières instructions seront vues dans les chapitres 5 pour les instructions d'entrée et 6 pour les instructions de sortie.

Voici les instructions d'entrée/sortie complexes :

READ PRINI TERPRI	entrée → <d> <s> → sortie saut de ligne</s></d>	CC= T CC= T
-------------------------	---	----------------

READ lit une expression VISP et charge sa valeur dans l'opérande <d>

PRINI imprime la valeur de l'opérande <s>

TERPRI provoque un saut de ligne en sortie.

3.5 LES PSEUDO-INSTRUCTIONS.

3.5.1 Les MACRO

En plus de ces instructions de base, VCMC2 permet d'utiliser des MACRO ce qui facilite l'écriture et la lecture des programmes.

Il existe 4 MACRO standards:

PUSH <s> équivalent POP <d> équivalent TNIL <s> équivalent FNIL <s> équivalent</s></s></d></s>	à MOVI	
--	--------	--

Les MACRO PUSH et POP permettent de manipuler la pile et sont les versions modernes des instructions BURRY et UNBURRY de la 2ème machine de TURING [CARPENTER 76].

3.5.2 Les pseudo-instructions de test

La machine YCMC2 comporte des outils qui permettent de tester son propre fonctionnement. En particulier, il est possible :

- de tracer dynamiquement les instructions exécutées
- de tracer dynamiquement les contenus des registres
- de tracer dynamiquement le contenu de la pile
- d'exécuter un programme VCMC2 de manière incrémentale et d'appeler l'interprète $\overline{\text{VLISP}}$ avant chaque exécution d'instruction.

Ces outils sont décrits au paragraphe suivant. Le positionnement du mode trace et du mode pas-à-pas s'effectue grâce aux pseudo-instructions suivantes qui ne modifient pas le contenu des mémoires ou des registres.

REVIVE repasse dans les modes sauvés par le dernier SILENCE

3.5.3 Les pseudo-instructions de réservation de mémoire

Il existe deux pseudo-instructions de réservation de mémoire, l'une ne réserve qu'un seul mot, et l'autre un bloc de mots contigus.

La première réserve un mot mémoire qui est initialisé avec un pointeur sur un objet VLISP ou bien une adresse mémoire du programme. La seconde réserve un bloc de mots contigus dont la taille est spécifiée en position premier opérande, chaque mot doit être initialisé avec le pointeur fourni en position deuxième opérande.

3.5.4 Les pseudo-instructions de déclaration

COMMENT est une déclaration de commentaires et le reste de l'instruction est complétement ignoré.

3.6 UTILISATION DE LA MACHINE UCMC2.

Pour illustrer l'utilisation de la machine VCMC2, nous allons étudier la transcription de la fonction SUBST en langage machine VCMC2.

Cette fonction est définie en VLISP de la manière suivante :

```
[1] (DE SUBST (x y z)

[2] (IF (ATDM z)

[3] (IF (EQ z y) x z)

[4] (CONS (SUBST x y (CAR z))

[5] (SUBST x y (CDR z)))))
```

C'est une fonction récursive à 3 arguments qui substitue $\, \mathbf{x} \,$ à toutes les occurrences de \mathbf{y} dans la liste $\mathbf{z} .$

```
{1}
                   ENTRY
                               SUBST, 3SUBR
                               A3,,[JUMP (SUBST1)]
A3,A2,[RETURN]
A3,A1,[RETURN]
{2}
       SUBST:
                   TLIST
{3}
                   EQ
                   MOVE
{4}
{5}
       SUBST1:
                   PUSH
(6)
(7)
(8)
                   CDR
                               A3, TST
                               A3 A3 (CALL (SUBST))
                   CAR
                   POP
{9}
{10}
                   XTOPST
                               A1,,[CALL (SUBST)]
TST,A1,[RETURN]
                   CONS
```

Cette fonction occupe 12 mots VCMC2 (qui possèdent en général 16 bits) [Note 1]. Voici la description des instructions :

(1) déclare la fonction SUBST comme SUBR à 3 arguments. Cette pseudo-instruction correspond à la déclaration VLISP [1]. A l'entrée de la fonction A1 contient la valeur du 1er argument x, A2 celle de y et A3 celle de z.

⁽Note 1) ce chiffre est à comparer avec celui obtenu pour traduire la même fonction dans la machine de Peter DEUTSCH [DEUTSCH 73], qui demandait 37 mots de 8 bits.

- (2) traduction du test WISP [2]. La clause sinon se trouve en SUBST1: . . .
- (3) test [3], la clause alors ne nécessite aucuni travail car x se trouve encore dans A1 et un [RETURN] peut être utilisé.
- (4) clause sinon du 2ème test (i.e. z). La valeur retournée par la fonction devant être dans A1, il faut transférer A3 (i.e. z) dans A1 puis réaliser le retour de la fonction.
- (5) clause sinon du 1er test (i.e. CONS ...). Sauvegarde de A1, qui va être détruit par l'appel récursif de la fonction.
- (6) sauvegarde du CDR de A3 (i.e. de z) dans la pile. Cette valeur sera utilisée en 2ème argument du CONS.
- {7} ler appel récursif de la fonction SUBST. Al contient x, A2 contient y et A3 contient (CAR z). Al et le CDR de A3 ont été sauvés dans la pile. Au retour de cet appel, A2 et A3 seront inchangés et A1 contiendra la valeur de l'appel.
- {8} restauration de A3 prêt à être utilisé au 2ème appel récursif.
- (9) échange du sommet de pile (i.e. l'ancien A1) avec la valeur du premier appel récursif et 2ène appel récursif de SUBST.
- (10) calcul de la valeur de SUBST par construction d'un doublet dont le CAR est la valeur du 1er appel récursif (sauvé dans la pile) et de CDR la valeur du 2ème appel récursif. Le doublet crée est retourné dans A1 comme valeur de la fonction.

3.7 OUTILS D'ANALYSE ET DE MISE AU POINT.

Le simulateur de la machine VCMC2 comporte des outils d'analyse et de mise au point des programmes écrits en VCMC2.

3.7.1 Les outils d'analyse

Les outils d'analyse permettent d'étudier le comportement du programme simulé à la fois statiquement et dynamiquement.

L'analyse statique porte sur l'étude du code lui-même de l'interprète VISP écrit en VCMC2 ainsi que des modules d'entrée/sortie (i.e. le code fourni aux appendices C, E et F). Cette analyse permet de réaliser les références croisées (voir les appendices) ainsi que différents comptages tels que:

- le nombre et le type des fonctions définies
- les occurrences des types d'instructions
- les occurrences des types des continuations des instructions
- les occurrences des types des opérandes des instructions

L'analyse dynamique porte sur l'étude des instructions effectivement simulées. Cette analyse fournit le même type de tableaux que l'analyse statique augmentée des informations suivantes :

- nombre de CONS effectués
- taille maximum de la pile
- temps de simulation d'une instruction

Tous les tableaux d'analyse de ce chapitre ont été réalisés par le simulateur en mode statique ou en mode dynamique selon le cas.

Voici les fréquences d'apparition des instructions, en étudiant statiquement le code de l'interprète et des fonctions d'entrées/sorties (i.e. du code des appendices C, E, et F).

Voici les fréquence d'apparition des instructions observées après exécution du test donné en appendice **G.**

dynamiquement

		ynamiques ions exécu	utées :	80505	
1234567891112115678901223456788833333333	ADD CAR CONSIDER TO THE CONSID	= 198 = 9251 = 8026 = 85 = 2291 = 1984 = 1124 = 2903 = 3709 = 1 18660 = 2903 = 1 8902 = 2224 = 55 = 4224 = 78 = 103 = 4236 = 103 = 108 = 4283 = 108 = 4283 = 108 = 2378 = 2378		26 26 26 10 26 26 26	54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

3.7.2 Les outils de mise au point

Les outils de mise au point de la machine VCMC2 se composent d'une trace et d'une exécution incrémentale (pas-à-pas).

La trace permet d'obtenir avant chaque exécution d'instruction l'impression :

- de l'instruction elle-même
- du contenu des registres et de la pile

Voici un extrait de la trace de l'évaluation de l'expression :

(SUBST 'X 'A '(A B A C))

en utilisant la fonction décrite dans la section précédente. Seuls les registres modifiés sont imprimés par la trace :

```
EUCAR:
     CAR
          A1, A1
A1 = ( QUOTE X )
               NIL, (@ EVALST), [JUMP (EVALT)]
EUALAN:
               A1, (@ FORME)
A1, NIL, [JUMP (EVALF)]
     TLIST
EVALF:
           A1, A2
A2 = QUOTE
     CDR
           A1, A1
EVALFU:
                A2, NIL, [JUMP (EVALS)]
     FATOM
                   A3
      JUMPX
                (TEVAL), A3
               NIL, NIL, [RETURN]
QUOTE:
               A1, A1, [RETURN]
```

LA MACHINE VCMC2 Page 83

L'option <u>pas-à-pas</u> permet, avant toute exécution d'instruction, de se retrouver dans un TOPLEVEL de <u>VLISP</u>, ce qui permet de consulter n'importe quel registre ou mémoire, de faire évaluer n'importe quelle expression ou de faire exécuter n'importe quelle instruction VCMC2 fNote 17.

Voici un exemple d'exécution incrémentale de l'interprète durant l'évaluation de l'expression vue précédemment. Avant chaque instruction, la machine VCMC2 imprime le caractère ↑. Si l'utilisateur frappe un espace, l'instruction est exécutée normalement sinon VCMC2 évalue une expression VLISP quelconque. Cette évaluation donne accès à tout l'interprète et permet d'accéder à toutes les variables du simulateur.

```
. . . . .
      SUBST:
    (ABAC)
              FATOM
                           A3, NIL, [JUMP (SUBST1)]
*
       SUBST1:
              MOVE
                           A1,
                                TST
              CDR
                           A3, TST
A3, A3, [CALL (SUBST)]
       SUBST:
    A3
                          A3, NIL, [JUMP (SUBST1)]
A3, A2, [RETURN]
TST, A3
A1, NIL, [CALL (SUBST)]
              FATOM
1
              EQ
              MOVE
              XTOPST
    63
    (BAC)
```

{Note 1} la possibilité d'avoir accès à un langage de très haut niveau (en l'occurrence l'interprète VISP lui-même) donne une puissance inégalée à cette méthode de mise au point dont les possibilités dépassent largement celles du très célébre DDT de DEC [DEC 75c]. Voir à ce sujet les remarques de M. Model sur la mise au point interactive dans un environnement complexe [MODEL 79].

3.8 LES INCARNATIONS DE LA MACHINE VCMC2.

La machine référentielle VCMC2 peut recevoir plusieurs incarnations possibles parmi lesquelles nous verrons :

- la simulation symbolique
- l'interprétation binaire
- la compilation ou la macro-génération.

La <u>simulation symbolique</u> consiste à interpréter directement le code symbolique des programmes écrits en VCMC2. Cet interpréteur n'est réalisable que dans un langage permettant les manipulations symboliques. WISP s'y prête très évidemment. Ainsi WISP 10 a été utilisé pour écrire le simulateur symbolique donné à l'appendice B. L'utilisation de WISP nous a permis d'obtenir un simulateur très court (1000 lignes environ) très rapidement mis en oeuvre (il ne nécessite en effet aucune traduction préalable du code symbolique) et nous y avons inclus des outils de mise au point dynamiques et symboliques. En revanche ce simulateur n'est pas très rapide (de l'ordre de 5 milli-secondes pour simuler une instruction avec le maximum de tests) et demande une grande place en mémoire (6k doublets pour le simulateur de l'appendice B et 8k doublets pour stocker l'interprète sous sa forme symbolique donné à l'appendice F).

Pour diminuer l'espace occupé par les programmes écrits en VCMC2, il est possible d'écrire un assembleur VCMC2 traduisant les programmes écrits en VCMC2 sous la forme la plus compacte, la forme binaire. Toutefois ce nouveau code devra être interprété par un interpréteur binaire spécialisé.

Enfin pour diminuer le temps de simulation, nous avons réalisé un traducteur permettant de macro-générer (voire de compiler) les programmes écrits en VCMC2 dans d'autres machines (PDP10, PDP11, Z80, T1600). Cette macro-génération peut être également réalisée soit à partir de macro-générateurs universels tels le GPM de STRACHEY ISTRACHEY 651 ou le STAGE 2 de [PDOLE 70, WAITE 73].

CHAPITRE 4 L'EVALUATEUR DE BASE

Le but de ce chapitre est de fournir la description complète de l'implémentation de notre interprète VISP de base. Nous appelerons évaluateur de base, un évaluateur ne permettant d'évaluer que des formes atomiques (de type symbole atomique ou nombre) ou bien des appels de fonctions (de type SUBR, FSUBR, EXPR, FEXPR ou MACRO).

It exists en WISP plusieurs types de fonctions.

La pluralité des types est déterminée par :

1) le langage d'écriture de la fonction.

Nous distinguerons deux langages d'écriture :

- le langage VCMC2. Ces fonctions, appelées les SUBR, sont résidentes dans le système dès sa mise en route. L'utilisation du langage machine leur confère une vitesse d'exécution maximum. Ces fonctions, qui sont également appelées fonctions standards, sont écrites en langage machine percequ'il n'est pas possible de les écrire en VISE (comme par exemple les primitives CAR ou CONS) ou bien parcequ'elles sont très fréquemment utilisées.
- WISP pour la plupart des fonctions définies par l'utilisateur.
- 2) le type d'évaluation des arguments: les arguments peuvent être évalués ou non à l'entrée de la fonction. En règle générale, tous les arguments d'une fonction sont évalués. Toutefois pour certaines fonctions aucun argument n'est évalué ce qui permet de construire des fonctions de contrôle ou des fonctions conditionnelles. Par exemple pour la fonction conditionnelle IF, les arguments ne sont pas évalués à l'entrée de la fonction mais ils le sont sélectivement à l'intérieur de cette fonction.

3) le nombre d'arguments.

Le nombre des arguments des SUBR est connu à l'avance : ce nombre peut être :

- fixe

dans le cas des SUBR qui évaluent leurs arguments on distingue les fonctions :

- sans argument
- à 1 argument
- à 2 arguments
- à 3 arguments

Nous appelerons respectivement ces fonctions $\underline{\texttt{OSUBR}}$, $\underline{\texttt{ISUBR}}$, $\underline{\texttt{2SUBR}}$ et $\underline{\texttt{3SUBR}}$

- variable. ces SUBR s'appellent des NSUBR.

dans le cas des SUBR qui n'évaluent pas leurs arguments, ils sont en nombre indéfini et ces fonctions se nomment des <u>FSUBR</u>.

Les fonctions écrites en VLSP ont un nombre d'arguments variable. Si les arguments sont évalués, ces fonctions sont appelées des <u>EXPR</u> et s'ils ne le sont pas, elles sont appelées des <u>FEXPR</u> ou des <u>MACRO</u> en fonction du type de traitement désiré : les MACRO étant évaluées deux fois pour permettre un traitement préalable de l'appel de la fonction.

Notre modèle de base connaît donc 9 types de fonctions, qui sont :

les OSUBR : SUBR à O argument évalué les 15UBR : SUBR à 1 argument évalué les 25UBR : SUBR à 2 arguments évalués les 35UBR : SUBR à 3 arguments évalués les NSUBR : SUBR à N arguments évalués les FSUBR : SUBR à N arguments non-évalués les EXPR : qui possèdent N arguments non-évalués les FEXPR : qui possèdent N arguments non-évalués les MACRO : qui possèdent N arguments non-évalués les MACRO : qui possèdent N arguments non-évalués

4.1 COMMENT CARACTERISER UNE FONCTION ? LE COUPLE F-TYPE F-VAL.


En <u>WISP</u>, une fonction est caractérisée par un couple composé du <u>type</u> de la fonction tel qu'il vient d'être vu et de la <u>valeur de définition</u> de la fonction.

Le type d'une fonction est représenté par un nombre $\{Note\ 1\}$ que nous appelerons le F-TYPE d'une fonction. Voici les codes des F-TYPES de notre modèle de base :

Code des F-types	
type de la fonction	F-type
OSUBR 1SUBR 2SUBR 3SUBR NSUBR FSUBR EXPR FEXPR MACRO	123456789
ce n'est pas une fonction	0

Un F-TYPE égal à 0 signifie que l'on n'a pas affaire à une fonction.

En plus d'un type chaque fonction possède une valeur de définition : la <u>F-VAL</u>. Dans le cas des SUBR, cette F-VAL est l'adresse en mémoire du sous-programme écrit en VCMC2 réalisant la fonction.



(Note 1) notre modèle utilise un nombre pour pouvoir effectuer rapidement des aiguillages sur ce type au moyen de branchements indirects indexés. Cet aiguillage est réalisé par l'instruction VCMC2 : JUMPX. Dans le cas des EXPR, des FEXPR et des MACRO, cette $\emph{F-VAL}$ est une liste de la forme :

F-UAL = (<svar> <e1> ... <eN>)
(EXPR/FEXPR/MACRO)

Le premier argument de cette liste **<svar>** est la spécification des variables de la fonction.

Les éléments suivants de cette liste **<a>> ... <en>>** sont les différentes expressions du corps de la fonction, qui seront évaluées en séquence lors de l'évaluation de la fonction.

4.2 COMMENT DECRIRE ET INVOQUER LES FONCTIONS ?

Le couple F-TYPE, F-VAL peut être utilisé directement (au moyen d'une forme INTERNAL) pour décrire une fonction, il s'agit dans ce cas de fonction anonyme ou bien il peut être associé à un atome, nous parlerons dans ce cas de fonction nommée.

La nouvelle forme INTERNAL va nous permettre de décrire une fonction anonymement sans l'associer à un atome particulier {Note 1}.

(INTERNAL F-TYPE F-VAL)

est la représentation d'une fonction anonyme dont on spécifie à la fois son F-TYPE et sa F-VAL.

Par exemple:

(INTERNAL 2 10000)

est la représentation d'une SUBR à 2 arguments évalués. Le sous-programme traitant la fonction se trouve à l'adresse 10000.

(INTERNAL 7 ((I J) (PRINT I J) (+ I J)))

est la représentation d'une EXPR à 2 arguments évalués. La liste des variables de la fonction est (I J) et le corps de la fonction est (I PRINT I J) (I J))

Il existe, dans le cas des EXPR, une autre forme de description, la forme LAMBDA, que nous avons gardé dans un souci d'historicité et de compatibilité avec les autres interprètes VLISP.

⁽Note 1) le modèle $\overline{\text{MISE}}$ est le seul interprète LISP n'obligeant pas à nommer les fonctions de type SUBR ou FEXPR.

```
la forme :

( LAMBDA <svar> <e1> ... <eN> )

correspond strictement à :

( INTERNAL 7 (<svar> <e1> ... <eN> ))
```

Le couple F-TYPE F-VAL, peut être associé à un atome. Cette association est réalisée à l'initialisation de l'interprète dans le cas des fonctions standards, ou bien au moyen des fonctions de définition pour les fonctions de l'utilisateur.

Un appel de fonction se réalise par l'évaluation d'une liste de la forme :

(<fnt> <a1> ... <aN>>)

dans laquelle <fnt> est soit une fonction anonyme de type INTERNAL ou LAMBDA, soit un symbole atomique auquel est associé une fonction, <a1> ... <aN> est la liste des arguments de l'appel de la fonction.

Enfin VLISP possède une dernière forme pour invoquer les fonctions, la forme LET, si la fonction est une fonction anonyme de type LAMBDA dont la spécification des variables

<vv>vv (v) ... <vv>vv (v) ... <vv>vv (v) ... <vv
Cette forme, qui est une MACRO standard <u>VLISP</u> {Note 1}, permet de simplifier l'écriture et la lecture d'un appel de fonction de type LAMBDA en accolant les couples variable-valeur.

```
l'invocation :

(LET ((<v1> <a1>) ... (<vN> <aN>)) <a1> ... <eN>)

est automatiquement transformée en :

((LAMBDA (<v1> ... <vN>) <a1> ... <aN>)
```

```
(Note 1) Voici la définition en VLISP de cette MACRO :

(DM LET (l)

(RPLACB |

(COND

((NULL (CADR |))

(CONS (CONS LAMBDA (CONS () (CDDR |)))))

((ATOM (CANDR |))

(CONS (MCONS LAMBDA (CONS (CAADR |)) (CDDR |))

(COADR |)))

(T (CONS (MCONS LAMBDA (MAPCAR (CADR |) 'CAR) (CDDR |))

(MAPCAR (CADR |) 'CADR)))))))
```

4.3 LA LIAISON DES ARGUMENTS.

A chacun des types de fonctions vues précédemment, est associé un type spécifique de liaison des arguments. Cette liaison va assigner dans la machine un <u>emplacement</u> à ces arguments.

Dans le cas des SUBR, les arguments sont liés à des registres de la machine VCMC2 et dans le cas des EXPR des FEXPR ou des MACRO, les arguments sont liés aux variables de la fonction.

4.3.1 La liaison des SUBR

La présence des registres dans la machine VCMC2 nous permet d'utiliser au mieux les possibilités matérielles de la machine en minimisant le temps d'accès aux arguments et l'occupation mémoire des instructions manipulant ces arguments.

Le nombre d'arguments d'une fonction n'étant pas limité, les quatre registres de la machine se révèlent insuffisants pour stocker tous les arguments. Toutefois le nombre des arguments des SUBR standards est en général peu élevé (0, 1, 2 ou 3 arguments). Voici les occurrences des SUBR standards de notre modèle:

Occurrences statiques des SUBR						
Nom	bre de fo	nct ions	SUBR	:	161	
1 2 3 4 5 6	OSUBR 1SUBR 2SUBR 3SUBR NSUBR FSUBR	= 10 = 54 = 46 = 5 = 4	6.21 33.54 28.57 3.11 2.48 26.09	70 70	00000	장마 장면 장면 장면 장면

Ce tableau nous montre clairement quels types de SUBR doivent être priviligiés : les 1SUBR, 2SUBR et FSUBR qui représentent près de 90% des fonctions.

Il va donc être possible d'utiliser au mieux les quatre registres de la machine, dans le cas des SUBR, de la manière suivante :

F-	F-type Contenus des registres		
1	(OSUBR)	Il n'y a pas d'argument, aucun registre ne contient de valeur utilisable.	
2	(1SUBR)	A1 ← la valeur du 1er argument	
3	(2SUBR)	A1 ← la valeur du 1er argument A2 ← la valeur du 2ème argument	
4	(3SUBR)	A1 ← la valeur du 1er argument A2 ← la valeur du 2ème argument A3 ← la valeur du 3ème argument	
5	(NSUBR)	A1 ← la liste des valeurs de tous les arguments	
6	(FSUBR)	A1 ← la liste des arguments non-évalués	

Toutes les fonctions de type SUBR retournent leur valeur également dans le registre A1, ce qui nous permet de ne faire aucune manipulation de registre entre les appels imbriqués de fonctions de type OSUBR, 1SUBR, FSUBR ou NSUBR (près de 70% des SUBR) car la valeur de la fonction calculée qui se trouve dans A1 devient l'argument de la fonction suivante qui une fois calculée devient l'argument de la fonction suivante ...etc... Cette allocation de registre est optimale (du point de vue manipulation de registres) et permet d'utiliser le registre A1 comme registre pipe-line pour les SUBR:

La composition:

(FREVERSE (EVLIS (READ)))

est équivalente à cette suite d'appels de sous-programmes :

NOP ,,[CALL (READ)] NOP ,,[CALL (EYLIS)] NOP .,[CALL (FREVERSE)]

qui ne nécessite aucune manipulation de registre entre les sous-programmes.

Ce type de liaison se révèle donc très efficient mais reste limité aux fonctions standards SUBR qui doivent être écrites en langage machine.

4.3.2 La liaison des EXPR/FEXPR/MACRO

Dans les fonctions de type EXPR, FEXPR et MACRO, les arguments vont être liés aux variables de la fonction. Ces variables sont décrites dans la spécification de variables <svar> qui est le premier élément de la description de la fonction. Les arguments <a1>...<aN> sont rassemblés dans une liste qui est le CDR de l'appel de la fonction. Ces arguments sont évalués pour les fonctions de type EXPR mais pas pour les FEXPR ni les MACRO.

```
fonction : ( <svar> <s1> ... <eN> )
invocation : ( <fonc> <a1> ... <aN> )
```

Dans le cas des fonctions de type EXPR, quatre cas peuvent se présenter :

 la spécification de variables <svar> est nulle. En ce cas aucun argument n'est évalué, aucune liaison n'est réalisée et le corps de la fonction peut être exécuté directement.

```
fonction : ( () <e1> ... <eN> )
invocation : ( <fonc> )
liaison : aucune
exécution : (PROGN <e1> ... <eN> )
```

2) la spécification de variables <svar> est une liste de variables. En ce cas, les variables de cette liste sont liées une à une aux différents arguments évalués avant la réalisation des liaisons.

```
fonction : ( ( <v1> ... <vN> ) <e1> ... <eN> ) invocation : ( <fonc> <a1> ... <eN> ) it is isons : <v1> + (EUAL <a1>) ... <vN> + (EUAL <aN>) execution : (PROGN <a1> ... <eN>)
```

Toutes les évaluations des arguments doivent s'opérer AVANT les liaisons proprement dites.

En effet:

57 7

la liaison séquentielle de x puis de y aurait livrée

p 9

Enfin, si le nombre d'arguments fourni à l'appel est plus grand que le nombre de variables de **<svar>**, ils sont ignorés SANS ETRE EVALUES. Si le nombre d'arguments est inférieur au nombre des variables, les variables restantes sont liées à la valeur NIL.

$$((\lambda (x y z) ...) 10)$$

va réaliser les liaisons :

x ← 10 y ← NIL z ← NIL

la spécification de variables <svar> contient une variable simple.
 En ce cas c'est la liste de toutes les valeurs des arguments qui est liée à cette unique variable.

```
function : ( <v> <e1> ... <eN> )
invocation : ( <fonc> <a1> ... <eN> )
liaison : <v> ← [ <a1> ... <eN> ]
exécution : (PROGN <e1> ... <eN> ]
{Note 1}
```

4) il existe en outre en WISP un quatrième type de spécification de variables qui regroupe les 2 cas vus précédemment, et qui est représenté par une liste pointée de variables. En ce cas les premières variables sont liées une à une avec les valeurs des arguments correspondants, et la dernière variable, qui se trouve en

[{]Note 1} la notation $\begin{tabular}{ll} VLISP & \cite{Note 1} & \cite{Note$

position dernier CDR de la spécification des variables, est liée avec une liste regroupant toutes les valeurs du reste des arguments.

```
fonction : ( (<v1> ... <vN-1> . <vN> ) <e1> ... <eN> ) invocation : ( <fonc> <a1> ... <aN-1> <aN> <aN+1> ... <aM> ) liaisons : <v1> ← (EVAL <a1>) ... <vN+1> ← (EVAL <aN-1>) et <vN> ← [ <aN+1> ... <aM> ] exécution : (PROGN <e1> ... <aN>)
```

Dans le cas des FEXPR, la spécification des variables <svar> doit être une liste d'au moins une variable et c'est la liste des arguments elle-même, non évaluée, qui est liée à la première variable de la liste <svar>. Si cette liste possède d'autres variables, elles sont liées à la valeur NIL et font ainsi office de variables locales.

Ce type de fonction est souvent utilisé pour créer des fonctions de contrôle qui n'évaluent pas tous leurs arguments mais le font sélectivement. Dans le cas des fonctions de type MACRO, seule la première variable est liée comme dans le cas des FEXPR. Toutefois c'est l'appel de la MACRO tout entier qui est lié à la première variable. Les autres variables de la liste étant liées à la valeur NIL et faisant office également de variables locales.

Outre la liaison, les fonctions de type MACRO se distinguent des FEXPR et des EXPR par la manière dont est évalué le corps. La valeur d'une fonction de type MACRO est la valeur de la valeur de l'évaluation du corps. Il se produit donc un mécanisme de double évaluation ce qui permet dans un premier temps d'expanser la MACRO et dans un second temps de calculer sa valeur.

4.4 TABLERU SYNOPTIQUE DE L'EVALUATEUR DE BASE.

Nous allons à présent décrire le fonctionnement interne de l'évaluateur de base, la fonction **EUAL**. Voici le tableau synoptique des différents modules de **EUAL**:

Objet à évaluer :

Fréquence et nom du module : {Note 1}

Symbole atomique : une variable Nombre : une constante numérique Liste : retourne la valeur de l'application de la fonction aux arguments cette fonction peut-être: un symbole atomique: type de la fonction : **OSUBR** 1SUBR 2SUBR 3SUBR NSUBR FSUBR EXPR FEXPR MACRO un nombre une liste qui est : une forme INTERNAL une forme LAMBDA une liste à évaluer

34 % EVALAT
6 % EVALNB
60 % EVALIS

59 % EVALFA

11 % EVALO
23 % EVAL1
11 % EVAL2
11 % EVALN
15 % EVALF
10 % EVALF
10 % EVALF
11 % EVALF
11 % EVALF
12 % EVALF
13 % EVALF
14 % EVALF
15 % EVALF
16 % EVALF
17 % EVALF
18 % EVALF
19 % EVALF
19 % EVALF
19 % EVALF
19 % EVALL
10 % EVALL
10 % EVALL
10 % EVALL
10 % EVALL

{Note 1} ces fréquences ont été obtenues après analyse du test donné en appendice G.

4.5 ACCES AUX VARIABLES ET EVALUATION DES ATOMES.

En VLISP comme dans tous les LISP les variables des fonctions sont fluides: les liaisons et les portées des variables sont dynamiques. A l'entrée d'une fonction les paramètres actuels (les valeurs des arguments) sont liés aux paramètres formels (les variables), et au sortir de la fonction les variables doivent retrouver leurs anciennes valeurs.

Plusieurs stratégies sont disponibles pour réaliser ce type de liaisons. Les principaux problèmes à résoudre sont :

- la facilité de la fabrication de la liaison
- la facilité de la destruction de la liaison
- la facilité d'accès aux variables liées
- l'occupation mémoire résultant de cette liaison

4.5.1 Les liaisons par A-listes

Les premières implantations (LISP 1.5 [McCARTHY 62]) utilisaient une A-liste ou liste d'associations pour réaliser les liaisons. Cette A-liste contenait l'ensemble de toutes les liaisons des variables sous la forme d'une liste de type :

A-lists = ((variable . valeur) ... (variable . valeur))

Lier une variable consistait à ajouter en tête de la A-liste une nouvelle association représentée par un doublet de liste comprenant le nom de la variable en partie CAR et sa nouvelle valeur en partie CDR.

Délier une variable consistait à enlever de la A-liste le doublet de liste correspondant.

L'accès à une variable liée se faisait par consultation de la A-liste jusqu'à rencontre d'un doublet contenant en partie CAR le nom de la variable. La valeur de la variable était trouvée en partie CDR de ce même doublet.

Les performances de ce modèle étaient bonnes du point de vue création et restitution des liaisons, étaient moins bonnes du point de vue occupation mémoire qui nécessitait 2 doublets de liste par liaison (ces doublets étaient alloués dans l'espace liste ce qui augmentait le nombre d'appels du récupérateur et ralentissait d'autant plus le système) mais surtout les performances étaient catastrophiques du point de vue de l'accès aux valeurs des variables: en cas de récursion profonde, la A-liste devenait très longue et les temps d'accès devenaient prohibitifs (l'accès à une variable globale au fond d'une récursion profonde était proportionnel à la profondeur de la récursion!) {Note 1}.

En conséquence ces types d'interprètes distinguaient deux types de variables :

- les variables de la A-liste affectables par liaison d'arguments de fonctions et par les fonctions d'affectation de type SET et SETQ
- les variables globales (appelées SPECIAL) accessibles par leurs
 C-VAL par les fonctions de type CSET et CSETQ.

Cette distinction permettait d'accélérer l'accès aux valeurs des variables globales qui s'effectuaient par consultation de la C-VAL.

4.5.2 La liaison superficielle

Dès 1966 [WHITE 78] le modèle utilisant une A-liste fut abandonné au profit d'un mécanisme de sauvetage et de restauration utilisant une vrale pile. Dans ce modèle, appelé liaison superficielle (shallow binding), l'accès aux variables s'opère toujours par consultation de la C-VAL de la variable. Toutes les variables sont globales au sens de LISP 1.5. La liaison superficielle se réalise de la facon suivante:

- 1 évaluation (ou non) des valeurs des arguments
- ${\bf 2}$ sauvegarde dans la pile des anciennes ${\it C-VAL}$ des variables de la fonction
- 3 modification des *C-VAL* des variables avec les arguments Puis au retour de la fonction, les variables reprennent leurs anciennes valeurs sauvées dans la pile.

Cette méthode est moins performante que la méthode précédente utilisant une A-liste, lorsqu'il s'agit de réaliser la liaison proprement dite, car il faut sauver dans la pile les anciennes C-VAL des variables de la fonction. De même la restauration en fin de la fonction nécessite un temps non négligeable. Toutefois le très grand intérêt de cette méthode réside dans l'accès direct aux valeurs des variables qui est direct. La simple consultation de la C-VAL d'une variable suffit. Cet accès prend un temps fixé d'avance quelquesoit la profondeur de la récursion. L'autre avantage de cette méthode est de n'occuper que 2 mots (1 mot pour le nom de la variable et 1 mot pour son ancienne valeur) par liaison de variable dans l'espace pile, lequel n'a pas besoin d'être récupéré avec des procédés couteux comme le récupérateur de doublets de liste.

Le gros défaut de cette méthode par rapport à la A-liste est de ne pas pouvoir traiter les objets FUNARG complets tels qu'ils sont décrits dans [WEIZENBAUM 68, MOSES 70].

[[]Note 1] les essais d'accélération de l'accès avec ce type de liaison [BAKER 77a] ne résolvaient pas le problème d'occupation mémoire.

4.5.3 L'évaluation des atomes

Notre modèle utilise la liaison superficielle pour lier les variables des fonctions. Voici le début de la fonction interprète EVAL qui traite des atomes.

	Evaluation des atomes
{1} {2} {3}	EVAL: MOVE A1, (@ FORME) DISPT (TEVAL1), A1 TEVAL1:
{4} {5} {6}	DATA (EVALAT) DATA (EVALAB) DATA (EVALIS)
{7} {8}	EVALAT: CUAL A1,A1 NEG A1,'UNDEF,[RETURN] erreur "variable indéfinie" le nom de l'atome se trouve dans le mot FORME.
{9}	EVALNB: NOP ,,(RETURN)

- (1) EVAL: est l'étiquette du sous-programme qui évalue une forme quelconque se trouvant dans A1. Ce sous-programme retourne la valeur de l'expression également dans le registre A1.
- {2} le premier travail d'EVAL est de sauver dans un mot mémoire de nom FORME la forme qui doit être évaluée. Cette sauvegarde va permettre de détruire le contenu de A1 sans perdre la trace de la forme à évaluer.
- (3) l'instruction DISPT réalise le 1er aiguillage sur type d'objet de EVAL et permet de se brancher à l'un des 3 modules de EVAL: 1) EVALAT qui évalue les symboles atomiques, 2) EVALNB qui évalue les nombres, 3) EVALIS qui évalue des listes.
- (4,5,6) contient la table d'aiguillage sur type de l'instruction précédente.
- 47} arrivé à cette instruction, A1 contient donc une variable (un symbole atomique). Sa valeur est le contenu de sa C-VAL, qui est rengée dans A1, prête à être retournée comme valeur de EVAL. L'accès à la valeur ne nécessite qu'une instruction. L'utilisation d'une A-liste aurait nécessité le sous-programme suivant: (le point d'entrée est ASSO:)

ASSO:

A1 ← l'atome, A2 ← la A-liste

ASSO1: CAR A2,A3 ; A3 ← couple suivant

CAR A3,A4 ; R4 ← variable

EQ A4,A1,[JUMP (ASSO2)]; trouvé

COR A2,A2 ; au suivant

TLIST A2,,[JUMP (ASSO1)] { l'atome n'existe pas}

ASSD2: CDR A3,A1 ; A1 ← la valeur

- (8) ce retour ne pourra toutefois se faire que si la C-VAL de l'atome considéré possède une valeur définie. Tous les atomes possèdent à leur création une valeur indéfinie représentée par le symbole spécial UNDEF. Ce test permet de détecter toute tentative d'accès à une variable, qui n'est ni initialisée ni liée. Le nom de la variable ne se trouve plus que dans le mot de sauvegarde FORME.
- [9] cette instruction traite des nombres. Les nombres en LISP n'étant pas évalués, EVAL retourne directement la valeur du nombre.

Ce début de la fonction EVAL montre bien la remarquable efficacité de la liaison superficielle : 4 instructions VCMC2 suffisent pour évaluer un atome.

Ces 4 instructions pourraient être aisément microprogrammées sur une autre machine tel le PDP11/40 [GRIGNETI 76] pour réaliser ainsi une nouvelle instruction machine, EVAL, qui évaluerait son opérande et provoquerait une interruption logicielle en cas d'accès à une variable indéfinie et en cas d'évaluation d'une fonction. Toutefois, la microprogrammation complète de l'interprète EVAL peut difficilement se réaliser actuellement pour des raisons de place dans le micro-code.

4.6 EVALUATION DES APPELS DE FONCTIONS.

Lorsque la forme à évaluer est une liste, la fonction interprète EVAL suppose qu'il s'agit d'un appel de fonction. Le CAR de la forme contient la fonction et le CDR les arguments de cette fonction.

Il existe une grande variété de fonctions, EVAL va devoir réaliser un grand nombre de tests. Toutefois l'utilisation conjugée du *F-TYPE* des symboles atomiques et des instructions machine VCMC2 **JUMPX** et **DISPT** va considérablement accélérer les tests en autorisant l'utilisation d'aiguillages.

Les fonctions (i.e. les CAR des formes) peuvent être des symboles atomiques, des nombres ou des listes.

4.6.1 Evaluation des fonctions atomiques

Du fait de leur très grande fréquence (plus de 90% des fonctions), le traitement de ces fonctions doit être extrêmement rapide et ne pas consommer de ressources de type pile, ni de doublets de liste dont la récupération est très laborieuse.

Voici la partie de EVAL (commune au traitement de toutes les fonctions) qui va réaliser un aiguillage contrôlé par le type de la fonction.

```
EVALIS:
                 A1, A2
      CAR
                 A1, A1
      COR
EVALFU:
                  (TEVAL2), A2
      DISPT
TEVAL2:
      DATA
DATA
DATA
                  (EVALFA)
                  (EUALFN)
                  (EVALFS)
EUALFA:
       FUAL
                  A2, TST
       FTYP
                  A2, A3
EVALIN:
       JUMPX
                   (TEVAL3), A3
 TEVAL3:
                                   ; O : erreur ;
; 1 : SUBR à O argument ;
; 2 : SUBR à 1 argument ;
                   erreur
       DATA
                   (EVALO)
(EVAL1)
(EVAL2)
       DATA
                                   : 3 : SUBR à 2 argument ;

: 3 : SUBR à 2 arguments ;

: 4 : SUBR à 3 arguments ;

: 5 : SUBR à N arguments ;
       DATA
DATA
DATA
                                  SUBR & SUBR ; 7 : EXPR :
                   (EVAL3)
                   (EUALN)
        DATA
                   (EUALF)
        DATA
                    (EVEXP)
        DATA
                    (EVFEXP)
        DATA
                                   9 : MACRO :
        DATA
                   (EUMAC)
```

- (10) EVALIS: est le nom de la partie d'EVAL qui traite des fonctions.
- [11] La première chose à faire est de séparer la fonction des arguments de l'appel. A2 contient la fonction.
- {12} A1 contient la liste des arguments de l'appel. L'appel intégral a disparu, reste qu'il a été précédemment sauvé dans le mot mémoire FORME (voir {2}).
- [13] EVALFU: est le point d'entrée de EVAL pour lequel A2 contient la fonction et A1 contient la liste des arguments.
- (14) ce premier aiguillage sur le type de la fonction permet d'exécuter un des trois modules suivants: 1) EVALFA qui traite des fonctions associées à un symbole atomique, 2) EVALFN qui traite des fonctions numériques, 3) EVALFS qui traite des fonctions spéciales.
- (15) table d'étiquettes de l'aiguillage précédent.
- [17] la fonction étant associée à un symbole atomique, préparons le lancement de l'évaluation de sa valeur de définition (sa F-UAL). Celle-ci est empilée et va permettre le lancement des fonctions de type SUBR en exécutant une continuation RETURN].
- [18] puis le F-TYPE du symbole atomique est chargé dans le registre A3. Ce F-TYPE contient le type codé de la fonction associée au symbole.
- (19) ce point d'entrée sera utilisé pour traiter les fonctions de type INTERNAL.
- (20) enfin on réalise un branchement indirect (dans la table d'étiquettes TEVAL3) indexé par le F-TYPE (contenu dans A3). Ce branchement permet de se retrouver directement dans la routine qui traite un type de fonction spécifique. A l'entrée de chacunes de ces routines, A1 contient toujours la liste des arguments, A2 le nom du symbole de la fonction, et la F-VAL de la fonction est empilée. Ce type d'aiguillage est trés rapide et n'est pas dépendant du nombre de F-TYPE. Il faut noter que 8 instructions seulement ont été exécutées depuis l'entrée dans la fonction EVAL.
- {21}... TEVAL3 est la table des adresses des routines spécialisées de traitement de chacun des types de fonctions.

4.6.2 Le traitement des SUBR

Chaque type de SUBR possède un module spécial qui permet de lançer la fonction spécifiée. A l'entrée de ces modules de lancement, A1 contient la liste des arguments non-évalués (i.e. le CDR de l'appel cf: {12}) et la F-VAL de la fonction (i.e. l'adresse mémoire de la fonction) est empilée (cf: {17}).

 Pour les OSUBR, il n'y a pas d'argument à évaluer et le branchement peut s'effectuer tout de suite. L'adresse de branchement a été empilée en {17}, il suffit donc de réaliser une continuation [RETURN].

De même pour les FSUBR, la liste des arguments non-évaluée se trouvant déjà dans A1, il suffit de réaliser une continuation [RETURN] pour lancer la fonction.

Lencement d'une OSUBR
OU
Lancement d'une FSUBR
EVALO:
EVALF:
NOP,,[RETURN]

2) Pour les 1SUBR, il faut au préalable évaluer le 1er argument avant de réaliser un branchement vers la fonction. L'adresse de lancement de la fonction se trouvant empilée, il est possible d'utiliser le JRST-hack [Note 1] pour évaluer le 1er argument au moyen d'un JUMP à la fonction EVAL qui déposera dans A1 la valeur de l'argument. Le retour d'EVAL s'effectue directement dans la fonction ISUBR qui doit être lançée.

{Note 1} le JRST-hack est la transformation itérative d'une récursion terminale dans un langage machine (le nom JRST provient du mnémonique du branchement inconditionnel sur PDP10). En VCMC2 cette transformation s'opère comme suit :

```
--- ,,[CALL (x)] se transforme en --- ,,[JUMP (x)] NOP ,,[RETURN]
```

sachant que x s'achève lui-même par NOP ,,[RETURN].

Lancement d'une 1SUBR

(32) EVAL1: (33) CAR A1,A1,[JUMP (EVAL)])

3) Pour les 2SUBR, il faut évaluer 2 arguments avant de lancer la fonction et placer ceux-ci respectivement dans les registres A1 et A2. Ceci est réalisé par le code suivant :

Lancement d'une 2SUBR [34] EVAL2: [35] CDR A1,TST,[CALL (EVAL1)] [36] XTOPST A1,,[CALL (EVAL1)] [37] MOUE A1,A2 [38] POP A1,,[RETURN]

- (35) évalue le 1er argument après avoir seuvé dans la pile le reste des arguments
- (36) échange dans le sommet de la pile la valeur du 1er argument avec le reste des arguments puis évalue le 2ème argument
- (37) transfère dans A2 la valeur du 2ème argument
- (38) récupère la valeur du 1er argument dans A1 et se lance à l'adresse de la fonction de type 2SUBR (i.e. la F-VAL empilée en {17})
- 4) Pour les 3SUBR, il faut évaluer 3 arguments avant de lancer la fonction et placer ceux-ci respectivement dans les registres A1, A2 et A3. Ceci est réalisé d'une manière analogue au lancement des 2SUBR:

```
Lancement d'une 3SUBR

[39] EVAL3:
[40] CDR A1,TST,[CALL (EVAL1)]
[41] XTOPST A1
[42] CDR A1,TST,[CALL (EVAL1)]
[43] XTOPST A1,[CALL (EVAL1)]
[44] MOUE A1,8
[45] POP A2
[46] POP A1,,[RETURN]
```

- (40) évalue le 1er argument après avoir mis à l'abri dans la pile le reste des arguments
- [41] échange dans le sommet de la pile la valeur du 1er argument avec le reste des arguments puis évalue le 2ème argument
- [42] évalue le 2ème argument après avoir sauvé dans la pile le reste des arguments
- [43] échange dans le sommet de la pile la valeur du 2ème argument avec le reste des arguments puis évalue le 3ème argument
- [44] transfère dans A3 la valeur du 3ème argument
- (45) récupère la valeur du 2ème argument.
- (46) récupère la valeur du 1er argument dans A1 et se lance à l'adresse de la fonction de type 3SUBR (i.e. la F-VAL empilée en (17))
- 5) Pour les NSUBR, il faut fabriquer dans A1 la liste des valeurs des arguments avant de lancer la fonction. Ceci est réalisé par le sous-programme récursif suivant :

```
Lancement d'une NSUBR

(50) EVALN:
(51) TNIL A1, [RETURN]
(52) CDR A1, TST, [CALL (EVAL1)]
(53) XTOPST A1, [CALL (EVALN)]
(54) CONS TST, A1, [RETURN]
```

Ce sous-programme est identique à celui traitant les fonctions EVLIS ou LIST.

- [51] s'il n'y a pas (ou plus) d'arguments à évaluer lancement de la NSUBR (ou retour du sous-programme récursif en {54}).
- (52) évaluation de l'argument suivant après avoir sauvé dans la pile le reste des arguments.
- (53) échange de la valeur de l'argument avec le reste des arguments et appel <u>récursif</u> de EVALN pour évaluer le reste des arguments
- (54) fabrication de la liste et retour à un niveau inférieur d'appel de EVALN ou bien lancement de la NSUBR.

4.6.3 L'évaluation des fonctions de type EXPR

L'évaluation d'une fonction de type EXPR doit s'opérer en trois temps :

- liaison des variables de la fonction aux arguments fournis à l'appel de cette fonction et sauvetage des anciennes valeurs des variables
- 2) exécution du corps de la fonction
- 3) restauration des anciennes valeurs des variables sauvées en 1).

La valeur d'une variable est contenue à tout moment dans sa *C-VAL*. Le sauvetage des anciennes *C-VAL* des variables est réalisé par la construction d'un bloc de sauvegarde dans la pile.

Voici l'état de la pile AVANT d'effectuer la sauvegarde :

SP → adresse de retour de EVAL

Le bloc de sauvegarde aura la forme suivante :

SP → le nom de la variable N son ancienne C-VAL le nom de la variable 1 son ancienne C-VAL cMARK¢ adresse de ratour de EVAL

Le marqueur CMARKC sert à indiquer la fin des couples variable-valeur et est utilisé durant la phase de restauration des anciennes valeurs.

Il existe deux méthodes pour construire ce bloc. La première méthode consiste à évaluer tout d'abord tous les arguments et à rassembler toutes les valeurs dans une liste (travail effectué par le sous-programme EVALN:) puis à réaliser les liaisons en parcourant simultanément la liste des variables et la liste des valeurs.


```
,,[CALL (EVALN)] ; évalue les arguments
        EVEXP:
(60)
(61)
(62)
            NOP
             POP
                       A4,(@ CORPS) ; sauvée dans CORPS
'≎MARK≎ ; marque la pile
A4,A2,[JUMP (BIND2)] ; A2 ← <svar>
             CDR
637
             PUSH
             CAR
        BIND1:
                                                ; A3 ← variable suivante
                       A2,A3
A3,TST
            CAR
67
                                                ; sauve son ancien. C-val
68
                                                ; A4 ← valeur sulvante
             CAR
                       A1,84
                                                ; nouvelle C-val
; avance dans les var.
; avance dans les val.
             SCVAL
                       A4,A3
A2,A2
             CDR
             CDR
                       A1, A1
        BIND2:
                       A2,,[JUMP (BIND1)]; variable suivante
A2,,[JUMP (BIND3)]; terminé
A2,TST; dernière valeur
A2
             TLIST
             TNIL
             CUAL
                                                dernier nom dernière liaison
             PUSH
                       A1,A2
             SCVAL
        BIND3:
             MOUE
                        (@ CORPS), A1
                                                : A1 ← corps
```

Cette méthode facile à décrire et à comprendre présente l'énorme défaut de consommer des doublets de liste indirectement par le sous-programme EVALN, augmentant d'autant le nombre de récupérations de la zone liste. De plus tous les arguments sont évalués, même ceux en surnombre, qui ne seront liés à aucune variable.

La deuxième méthode utilisée pour réaliser cette liaison va permettre de ne consommer que des ressources de type pile. Pour assurer un parallélisme dans la réalisation des liaisons, il faut évaluer TOUTES les valeurs des arguments AVANT de réaliser les liaisons proprement dites qui vont affecter les C-VAL des variables.

Ceci est réalisé en utilisant un algorithme comportant deux phases :

 évaluation des arguments et fabrication dans la pile d'un bloc possédant la structure suivante :



 réalisation des liaisons proprement dites, en échangeant les nouvelles valeurs des variables dans la pile avec leurs anciennes C-VAL.

Voici le code de ces deux phases :

```
{100}
{101}
         FUEXP:
                                             ; A4 + la F-VAL
: A2 + <svar>
              POP
                        A4,A2 ; A2 + <svar>
A4,TST,[JUMP (EVEXP2)] ; sauve le corps
የ 102 ነ
[103]
 Fabrication des emplacements dans la pile
   et évaluation des arguments
{107}
{108}
{109}
         EVEXP1:
                                                 sauve le reste des val.
                        A1,TST
              COR
                        A2,,[CALL (EVAL1)]; empile les variables
A2; récupère les variables
              PUSH
              POP
71107
                                                 force la valeur évaluée
              XTOPST AT
 111
                                               empile le nom
variable suivante
              CAR
                        A2, TST
 112)
(113)
(114)
              CDR
                        A2, A2
         EVEXP2:
                        A2,,[JUMP (EVEXP1)]; il en reste
A2,,[JUMP (EVEXP3)]; c'est la fin
A2,,[CALL (EVALN)]; évalue la liste
(115)
(116)
(117)
              TLIST
              TNIL
              PUSH
                                                ; empile la valeur
; empile le nom
              XTOPST
 7787
                        A1
              PUSH
[ 119]
   Réalise la liaison superficielle
          EVEXP3:
{ 122 }
              STACK A4,,[JUMP (EVEXP5)]; garde la hauteur
 (123)
(124)
          EVEXP4:
                                                    récupère la C-VAL
 125 }
(125 }
(126 }
(127 }
              CUAL
                        A2, A1
                                                  ; qui est sauvée
              XTOPST AT
                                                  ; nouvelle liaison
                        A1,A2
              SCVAL
                                                   saute la valeur
 7287
              POP
 71297
          EVEXP5:
                        A2 ; nouvelle variable A2,,[JUMP (EUEXP4)] ; il y en a encore 'cMARK¢ ; marque la pile
 130)
               TATOM
 1317
{ 132 7
              PUSH
                                                    ; appel normal
; tête de bloc
; A1 ← le corps
          EVEXPN:
 1347
               SSTACK A4
 { 135 }
               MOVE
                         A2, A1
```

C'est cette méthode qui est utilisée dans notre modèle.

Une fois les variables liées, il faut exécuter le corps de la fonction puis délier les variables.

```
; Exécution du corps de la fonction

{140} EXEC:
{141} NDP ,,[CALL (PROGN)] ; évalue le corps

; Détie les variables

{142} UNBIND:
{143} PDP A4 ; dépile encore
{144} EQ A4,'cMARKc,[RETURN] ; c'est fini
{145} SCUAL TST,A4,[JUMP (UNBIND)]; retour
```

- (140) EXEC: est l'étiquette du sous-programme qui évalue le corps de la fonction. Ce corps doit être contenu dans A1.
- (141) après avoir chargé dans A1 le corps de la fonction (i.e. le CDR de la F-VAL) (103, 130, 135), il faut appeler le sous-programme PROGN, qui va évaluer les différents éléments de la liste A1 et retourner en valeur la valeur de la dernière évaluation.

Ce sous-programme s'écrit :

[142] au retour du PROGN, A1 contient la valeur de la fonction et le sommet de la pile a la forme :

```
SP → nom de la variable N
son ancienne C-UAL
nom de la variable 1
son ancienne C-UAL
pMARK¢
adresse de retour
```

Il faut donc délier les variables, en dépilant successivement tous les couples variable-valeurs sauvés dans la pile, jusqu'à la rencontre du marqueur de pile CMARKO, ce qui est réalisé par {143}, {144} et {145}.

4.6.4 L'évaluation des fonctions de type FEXPR et MACRO

L'évaluation des fonctions de type FEXPR ne se différencie de l'évaluation des EXPR que par la liaison des arguments. Les arguments ne devant pas être évalués, la fabrication du bloc de sauvegarde dans la pile ne pose pas les problèmes soulevés par les EXPR.

```
Evaluation des FEXPR
          EVFEXP:
f 154 i
 155
156
          POP
EVFEXB:
                         A4
                                                      ; A4 ← la F-VAL empilée
                                                      ; commun FEXPR/MACRO
 157
               CAR
                         A4, A2
                         A4,A2 ; A2 ← liste de variables
'≎MARK≎,,[JUMP (EVFÉX3)]
 158
               PUSH
          EVFEX2:
 160
               CAR
                         A2, A3
                                                       ; A3 + variable suivante
161
              CUAL
SCUAL
                                                      ; sauve l'ancienne CUAL
; force la nouvelle val.
; sauve le nom de la var.
; autres valeurs à NIL
                         A3, TST
                         A1,A3
A3
NIL,A1
A2,A2
 162
 163
              PUSH
164
              MOVE
165
              CDR
(166)
          EVFEX3:
                        A2,,[JUMP (EUFEX2)] ; il reste des var.
A4,A1,[JUMP (EXEC)] ; exécute le corps
167
              TLIST
77687
              CDR
```

```
Evaluation des MACRO

{150} EUMAC:
{151} MOVE (@ FORME),A1
{152} POP A4
{153} PUSH (EVAL),,[JUMP (EVFEXB)]
```

- (150) est l'adresse de la routine spécialisée dans l'évaluation des MACRO.
- [151] prépare dans A1 l'argument de la MACRO qui est par définition la forme elle-même, sauvée dans FORME en [2].
- [152] libère la pile en chargeant dans A4 la F-VAL de la MACRO qui avait été empilée en [17].

[153] permet de réaliser la double évaluation en utilisant la propriété de la pile de contrôle :

NOP ,,[CALL (EXFEXB)]
NOP ,,[JUMP (EVAL)]

équivalent à :

PUSH (EVAL),,[CALL (EVFEXB)]

4.6.5 L'évaluation des fonctions numériques

Dans le cas où la fonction est un nombre <n>, elle retourne le <n>ième élément du 1er argument évalué qui doit être une liste. Il y a donc un appel impicite de la fonction $\overline{\text{VLISP}}$ CNTH.

Exemple: (3'(ABCDE)) 17 (

Cette propriété permet d'accéder directement à n'importe quel élément d'une liste sans avoir à manier de longues chaînes de sélecteurs CAR/CDR.

(9 <l>) est équivalent à (CAR (CDDR (CDDDR (CDDDR <l>))))

Voici le code VCMC2 traitant des fonctions numériques :

```
Evaluation des fonctions numériques
EVALFN:
                                             ; A1 ← la val de la liste
              A2,,[CALL (EVAL1)]
A2,,[JUMP (EVALN2)]
    PUSH
                                             ; A2 + le nb
    POP
EVALN1:
                                             ; avance dans la liste
; si la liste est vide
              A1,A1
    CDR
              A1,,[RETURN]
    FLIST
EVALN2:
              '1,82
82,'0,[JUMP (EVALN1)] ; il faut encore avancer
81,81,[RETURN] ; ramène l'élément pointé
    SUB
    GT
```

4.6.6 L'évaluation des fonctions composées

Si la fonction n'est ni un symbole atomique, ni un nombre, il s'agit alors d'une <u>fonction composée</u>.

Cette fonction est une liste qui peut être la <u>description anonyme</u> de la fonction ou une nouvelle forme dont la valeur sera la fonction. Il s'agit de <u>fonctions calculées</u>.

Les fonctions anonymes possèdent deux formes :

- la forme λ
- la forme INTERNAL

Ces deux formes sont détectées par tests du 1er élément de la liste, et sont évaluées d'une manière analogue aux fonctions associées aux symboles atomiques.

En revanche les fonctions calculées demandent une nouvelle évaluation dont la valeur est la fonction. En terme de syntaxe, WISP utilise donc l'appel par nom des fonctions. L'utilisation de ces fonctions calculées, permet une très grande souplesse quant à l'utilisation des fonctions.

Voici le code VCMC2 traitant des fonctions composées :

```
Evaluation des fonctions composées
          EVALFS:
f 180 }
                           A2,A3; A3 ← CAR de la fonct.
A3,'LAMBDA,(JUMP (EVALL)); c'est une \( \lambda \); A3,'INTERNAL,(JUMP (EVALL)); fonction INTERNAL
A1; sauve les arguments
A2,A1 [COLL (EURL)]; Avaluate la formation
                CAR
[182]
 1837
                EQ
 1847
                ĒÕ
                PUSH
 1857
                           A2, A1, [CALL (EVAL)]
                                                               ; évalue la fonction
; pour EVALFU
; re-évalue la forme
 186
                MOVE
                MOVE
                           A1, A2
 187
                           A1, [JUMP (EVALFU)]
{188}
                POP
{190}
          EVALL:
                                                          la fonction est une \lambda
                                               :---
{191}
                CDR
                           A2, TST, [JUMP (EVEXP)]
           EVALI:
                                               ;---
                                                           la fonction est INTERNAL
{192}
                           A2, A2
                                                                  A2 ← (FTYP FUAL)
                COR
 1931
                                                               A3 ← FTYP
A2 ← (FVAL)
                           A2,A3 ; A3 + FTYP
A2,A2 ; A2 + (FVAL)
A2,TST,[JUMP (EVALIN)]; pile + FVAL
                CAR
1947
195
```

4.7 COMMENT DEFINIR DES FONCTIONS EN VLISP ?

Définir une fonction c'est associer à un symbole atomique un couple F-TYPE, F-VAL. Cette association va changer les propriétés naturelles F-TYPE et F-VAL de l'atome.

On peut définir de nouvelles fonctions de deux manières :

- statiquement
- dynamiquement

Toute fonction définie statiquement restera définie jusqu'à ce qu'une nouvelle définition lui soit donnée explicitement. La durée de vie d'une telle fonction est entièrement contrôlée par l'utilisateur.

Une fonction définie dynamiquement en revanche ne restera définie que le temps de l'évaluation d'une suite d'expressions fournie au moment même de la définition de la fonction. Ces définitions plus complexes seront décrites au chapitre 7.

 $\overline{\text{VLISP}}$ permet de modifier statiquement les propriétés naturelles *F-TYPE* et *F-VAL* d'un atome de quatre manières distinctes :

 en utilisant directement les fonctions d'accès aux propriétés naturelles des atomes. Il existe en effet 2 fonctions :

qui vont permettre d'accéder aux propriétés naturelles de l'atome <a>. Si le 2ème argument <v>, n'est pas fourni, l'accès est en lecture seule, en revanche, s'il est fourni, il devient la nouvelle valeur de la propriété.

2) en utilisant les fonctions de définition statique de type DE/DF/DM. WISP possède en effet trois fonctions de définition statique :

```
(DE <e> <evar> <e1> ... <eN>)
(DF <e> <evar> <e1> ... <eN>)
(DM <e> <evar> <e1> ... <eN>)
```

qui permettent de declarer des définitions de type EXPR, FEXPR ou MACRO respectivement. Ces fonctions détruisent irrémédiablement

les anciennes propriétés F-VAL et F-TYPE des atomes concernés.

3) en utilisant les fonctions de re-définition statique de type RDE, RDF ou RDM. Ces fonctions (qui possèdent la même syntaxe que les fonctions précédentes) vont sauver les anciennes valeurs des propriétés avant de les modifier. Cette sauvegarde s'effectue par mise sur la P-LIST de l'atome d'une Liste de la forme (<ftyp> <fval>) sous l'indicateur INTERNAL. Ces fonctions sont en général utilisées en phase de mise-au-point pour redéfinir statiquement des fonctions standards.

```
(RDE <a> <svar> <e1> ... <eN>)
(RDF <a> <svar> <e1> ... <eN>)
(RDM <a> <svar> <e1> ... <eN>)
```

Cette redéfinition est effectuée comme suit :

```
(ADDPROP <a> [ (FTYPE <a>) (FUAL <a>) ] INTERNAL)

(DE/DF/DM <a> <svar> <a1> ... <aN>)
```

4) en utilisant la fonction de restauration des anciennes valeurs des propriétés. Cette fonction :



permet de restaurer les propriétés naturelles de l'atome <a> précédemment sauvées au moyen d'une fonction du type précédent. Cette restauration est effectuée comme suit :

```
(FTYPE <a> (CAR (GET <a> INTERNAL)))
(FUAL <a> (CADR (GET <a> INTERNAL)))
(REMPROP <a> INTERNAL)
```

4.8 LES FONCTIONS STANDARDS.

La description de l'interprète de base est donc terminée. Toutefois un interprète $\[Mathemath{\overline{MLSP}}\]$ ne peut pas fonctionner sans un certain nombre de fonctions standards (de type SUBR et FSUBR). Ces SUBR seront :

- des fonctions de contrôle
- des fonctions de manipulation d'objets VLISP
- des fonctions de test

Le texte de 160 fonctions standards (y compris les fonctions d'entrée/sortie) est donné dans les appendices C, E et F.

13579113579133579133579135579135579135779
, ADD1 AND APPEND1 APPEND1 APPEND1 APPELYN ASSQ BOUNDP CAADR CADR CADAR CADAR CADAR CADAR CADAR CADAR CODDAR CODCAR CODDAR CODDA
OSUBBR TSUSBR SUBB
2468111122222333334444455555666667777788
ABS ADDPROP APPEND APPLY ASCIII ATOM CAAAR CADDR CASCIII CDAAR CADDR CASCIII CDAAR CODDR COND COPY DE COND DM DMP EPROGN EQUAL ESCAPE EXIT OBE FREYERSE FTYPE GE INTERNAL LAMBDA LESCAPE LEST* LIAMBOIN
15UBR 35UBR 35UBR 15UBR 15UBR 15UBR 15UBR 15UBR 15UBR 15UBR 15UBR

83	LOGAND LOGAND LOGXOR MAP S MCONCY MEMORY MEMORY MINUS NCONCY NCON	2SUBR 2SUBR NSUBR NSUBR PSUBR 2SUBR 1SUBR	82 846 889 992 994 688 8992 1004 688 1100 1114 688 1112 1124 1136 888 1136 888 1114 1188 1136 888 1140 1141 115 115 115 115 115 115 115 115 11	LOGOR LT MAPC MAPC MEMBER MINUSP NCOOP NEXT NERTL NUMBP NEXT NUMBUSP NEXT NO NUMBUS NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT	29.50.00 BR RESIDENCE OF STREET OF S
----	--	---	--	--	--

De la puissance de ces fonctions standards dépend la puissance du système.

Nous considérerons donc que la fonction EYAL est l' $\underline{Operating}$ System d'un ensemble de fonctions élémentaires.

CHAPITRE 5

L'interprète de base vu au chapitre précédent ne possède pas de fonctions d'entrée/sortie. Nous décrirons donc dans ce chapitre, ainsi que dans le chapitre suivant toutes les fonctions standards d'entré/sortie de notre modèle d'implémentation.

VISP étant très utilisé pour réaliser des traitements symboliques, les fonction d'entrée doivent être capables de lire aussi bien des expressions VISP que d'autres textes symboliques.

5.1 LA SYNTAXE DES EXPRESSIONS VLISP

La syntaxe des expressions <u>WISP</u> est extrêmement simple et découle de la syntaxe LISP utilisée de nos jours, la syntaxe des *S-expressions*. Originellement cette syntaxe n'avait été conçue que pour décrire les structures de données de LISP et non pas les programmes LISP qui disposaient d'une autre syntaxe, la syntaxe des *M-expressions*. Par la suite, seule la syntaxe des *S-expressions* a été utilisée. Toutes les tentatives d'utilisation d'une autre syntaxe en général apparentée à l'ALGOL (tels MLISP ISMITH 73], CLISP [TEITELMAN 73], CGOL [PRATT 76]) sont restées vaines.

Nous préférons à la place d'imposer une nouvelle syntaxe (dont l'utilité reste encore entièrement à démontrer) donner à l'utilisateur toutes les facilités pour contrôler lui-même voire totalement changer l'analyse lexicale et syntaxique des fonctions d'entrée.

La syntaxe MISP se différencie de la syntaxe LISP classique par les points suivants :

- il existe deux manières d'inclure des caractères spéciaux dans le nom externe (P-NAME) d'un symbole atomique:
 - nom externe (P-NAME) u un symbol de suppose active en quotant chaque caractère spécial par le caractère en quote-caractère. Ce caractère est en général le / mais peut être quote-caractère.
 - en encadrant tous les caractères du P-NAME par le caractère délimiteur de P-NAME. Ce caractère est en général le guillemet "mais peut être redéfini. Les symboles atomiques créés en utilisant cette 2ème méthode sont considérés comme des constantes i.e. que la valeur du symbole à sa création n'est pas la valeur indéfinie mais le symbole lui-même. Il n'est donc pas nécessaire en VISP de quoter ces symboles atomiques pour les utiliser sous la forme de constantes. Ces symboles atomiques font ainsi office de pseudo-chaînes de caractères.
 - 2) les expressions <u>WISP</u> utilisent la forme la plus générale des S-expressions LISP :

```
( <expression> . <expression> )
```

3) WISP possède une nouvelle syntaxe pour décrire la construction dynamique de listes. Cette notation qui utilise des crochets carrés unifie en une seule description toutes les fonctions de création de listes:

```
{Note 1} cette fonction peut être définie en VLISP :

(DE NCONS (x) (CONS x NIL))

{Note 2} cette fonction peut être définie en VLISP :

(DF MCONS (L)

(LET (L L)

(CONS (EVAL (CAR L))

(IF (NULL (CODR L))

(SELF (COR L)))))
```

l'écriture :

[[A . Y] [V] W X]

correspond à l'appel

(LIST (CONS A Y) (NCONS V) W X)

- 4) les commentaires sont encadrés du caractères début de commentaires (e.g. le ;) et du caractère fin de commentaires (e.g. le caractère fin de ligne). Le caractère début de commentaires peut être également employé comme caractère fin de commentaires ce qui permet d'avoir 2 types de commentaires :
 - les commentaires à l'intérieur d'une ligne
 - les commentaires jusqu'à la fin de la ligne.
- 5) Notre modèle possède des macro-caractères {Note 1} qui permettent d'accroitre considérablement les possibilités des fonctions standards de lecture.

utilisé le Le macro-caractère le plus fréquemment est macro-caractère QUOTE qui produit le résultat suivant :

'<s> est lu (QUOTE <s>)

[[]Note 1] un macro-caractère est un caractère auquel est associé une fonction WISP. A la lecture de ce caractère par les fonctions d'entrée, la fonction associée est appelée automatiquement et la valeur de l'évaluation de cette fonction remplace le caractère qui avait été lu.

5.2 QUE PERMET LA MACHINE VCMC2 EN ENTREE

Trois instructions d'entrée sont suffisantes dans notre modèle :

READ	expression <u>VLISP</u> lue	→	<d><d><d><d><d><</d></d></d></d></d>
IN	caractère lu	→	
INTERN	forme interne de <s></s>	→	

La première instruction **READ** n'est pas une véritable instruction VCMC2. En effet elle réalise la lecture complète d'une expression <u>VLTSP</u>. Cette instruction n'est donc pas utilisée par les fonctions d'entrée dont le rôle est précisément de réaliser cette lecture mais sert à tester le fonctionnement de l'interprète indépendemment des fonctions d'entrée.

La seconde instruction IN est la seule intruction de lecture physique. Cette lecture a lieu dans un <u>flux unique de caractères d'entrée</u>. Nous n'aborderons pas dans cette étude les flux multiples d'entrée.

La dernière instruction INTERN est utilisée pour fabriquer la représentation interne d'un atome VLISP. La gestion de la zone allouée aux atomes dépend de l'incarnation propre de notre modèle. INTERN sert donc d'interface entre les modules de gestion de cet espace (allocation et recherche) et les modules d'analyses lexicales et syntaxiques d'entrée décrits en VCMC2.


Classiquement cette gestion fait intervenir une liste des objets (i.e. de symboles atomiques) présents dans le système, l'OBLIST. Les symboles atomiques (de longeur variable (voir le paragraphe 2.2)) sont liés dans l'OBLIST au moyen d'un pointeur sur l'objet suivant, le A-LINK, qui est une propriété naturelle de tout symbole atomique.

Ce A-LINK permet de réaliser à peu de frais un hash-coding de cette liste {Note 1}.

[[]Mote 1] la clé du hash-coding utilisée par VLSP 10 est le reste de la division entière du nombre de caractères du P-NAME du symbole et de ses 4 premiers caractères (le tout sur 36 bits) par la valeur 71. Les résulats obtenus avec une OBLIST toujours supérieure à 600 éléments est de 2,3 recherches par élément si on ajoute le raffinement supplémentaire suivant (induit par l'accès non-uniforme aux symboles): tous les éléments trouvés sont systématiquement remis en tête de chaque sous-liste.

5.3 L'ORGANISATION DES MODULES D'ENTREE

Nous avons découpé les fonctions d'entrée en plusieurs modules dont voici le synopsis. Le texte de ces modules est donné à l'appendice C.



Chacun de ces modules retournent 2 valeurs :

- l'objet traité par le module
- le type de cet objet.

Le retour systématique d'un type codé permet de réaliser toute l'analyse au moyen d'aiguillages.

1) le module GETCH

traite le caractère logique suivant. Il retourne dans R4 le code interne de ce caractère et dans A3 le type du caractère suivant type-ch. Note modèle possède à cet effet une table des types des caractères (la table TABCH) qui associe à chacun des caractères un type type-ch qui peut prendre les valeurs sulvantes :

```
caractère à ignorer complétement caractère début de commentaires (e.g. ;) caractère fin de commentaires (e.g. RC) caractère quote caractère (e.g. /) caractère début de liste (e.g. /) caractère début de liste évaluée (e.g. [ caractère début de liste évaluée (e.g. [ caractère fin de liste évaluée (e.g. ] caractère de paire pointée (e.g. .) caractère séparateur (e.g. l'espace) macro-caractère
0123456789112
112
                                           macro-caractère
caractère délimiteur de P-NAME (e.g. " )
                                            caractère normal
```

2) le module GETCV

Ce module traite le caractère valide suivant. commentaires, réalise l'action du quote caractère, retourne le caractère valide suivant dans A4 et le type de ce caractère (type-cv) dans A3 parmi les types suivants :

```
caractère début de liste (e.g. ( )
caractère fin de liste (e.g. )
caractère début de liste évaluée (e.g. [
012345678
               caractère fin de liste évalués (e.g. caractère de paire pointée (e.g. caractère séparateur (e.g. l'espace)
                macro-caractère
                caractère délimiteur de P-NAME (e.g. ")
                caractère normal
```

3) le module RD1 traite l'unité syntaxique suivante. Ce module traite les symboles traite l'unité syntaxique suivante. Ce module traite les symboles atomiques, les pseudo-chaînes de caractères, appelle les fonctions associées aux macro-caractères, retourne dans A1 l'objet WISP suivant et dans A3 le type de l'unité syntaxique (type-us) qui peut prendre les valeurs:

```
0 u.s. début de liste (e.g. ( )
1 u.s. fin de liste (e.g. )
2 u.s. début de liste évaluée (e.g. [ )
3 u.s. fin de liste évaluée (e.g. ] )
4 u.s. de paire pointée (e.g. )
5 u.s. objet VLISP (valeur dans A1)
```

5.4 LES FONCTIONS STANDARDS D'ENTREE

Notre modèle permet d'utiliser ces modules et d'accéder à la table des type des caractères au moyen de fonctions standards.

Nous avons inclu 8 fonctions standards d'entrée dans notre modèle :

- 2 fonctions de lecture d'expressions VLISP,
- 2 fonctions de lecture de caractères.
- les fonctions de conversion code interne vers caractère,
- la fonction d'accès à la table de l'analyseur lexical
- et une fonction de définition de nouveaux macro-caracteres.

Ce nombre volontairement limité, va cependant permettre tous les types de lecture.

Les fonctions de lecture des expressions VIISP détectent les erreurs de syntaxe dans ces expressions. Ces erreurs sont des erreurs fatales et provoquent l'arrêt de la lecture.

> Fonctions de lecture d'expressions VLISP : (READ)

> > (IMPLODE <(>)

La fonction READ réalise la lecture dans le flux d'entrée de caractères tandis que la fonction IMPLODE possède un argument <1> qui est une liste de caractères faisant office de flux d'entrée. fonction permet un accès direct à toutes les possibilités de création d'objets internes.

Ainsi l'appel:

(IMPLODE '("'" "(" A B " " C ")"))

livrera en résultat la liste :

(QUOTE (AB C))

Il est également souhaitable pour réaliser des lectures particulières de lire le flux d'entrée caractère par caractère. Ceci est réalise au moyen des deux fonctions :

Fonction de lecture de caractère :
(READCH)
(PEEKCH)

Ces deux fonctions retournent en valeur le caractère suivant sous la forme d'un symbole atomique mono-caractère et ne se différencient que par l'état du flux d'entrée aprés leur invocation: la fonction READCH fait disparaître le caractère du flux d'entrée tandis que la fonction PEEKCH ne fait que consulter le caractère et laisse le flux d'entrée inchangé.

Notre système permet également de convertir des caractères en leur équivalent interne.

Fonctions de conversion
(ASCII <n>)
(CASCII <c>)

La première fonction ASCII convertit le code interne <n> en son équivalent caractère et la seconde CASCII retourne le code interne de son argument qui doit être un symbole atomique mono-caractère.

Enfin il existe une fonction d'accès à la table des types des caractères.

Fonction d'accès à la table des types

(TYPECH <c>) lecture

(TYPECH <c> <n>) écriture

Cette fonction permet donc de connaître ou de modifier tout ou partie de la table des types des caractères d'entrée (la table TABCH) facilitant ainsi la relecture des programmes LISP écrits dans d'autres dialectes LISP. La valeur <n> est un type de caractère (type-ch) tel

Page 132 LES ENTREES

qu'il est donné au paragraphe 5.3

Enfin la dernière fonction standard d'entrée est la fonction de définition de nouveaux macro-caractères. La syntaxe de cette fonction est identique à celle de toutes les autres fonctions de définition.

CHAPITRE 6 LES SORTIES

Les possibilités de sortie de notre modèle d'implémentation doivent recouvrir tant les éditions automatiques des expressions VIISP avec ou sans formatage que les éditions de résultats qui doivent être entièrement contrôlées par l'utilisateur.

Il existe deux grands types d'impression des expressions WISP:

- les impressions destinées à être relues par les utilisateurs
- les impressions destinées à être relues par le système (i.e. par la fonction READ).

Les impressions Les problèmes ne sont évidemment pas les mêmes. destinées aux utilisateurs se doivent d'être très lisibles, aérées, faisant resortir la structure de contrôle des expressions WISP et ne doivent pas respecter à la lettre la syntaxe d'entrée de la fonction Ces impressions vont faire appel à des techniques typographie classique utilisées dans les systèmes de composition automatiques (appelés parfois document compilers) tels le système RUNOFF [DEC 75b], Le système PUB [TESLER 72], Le système POX [MAAS 78] ou le système TEX [KNUTH 78a, 78b]. En revanche les impressions destinées à être relues par le système doivent répondre exactement à la syntaxe d'entrée de la fonction READ et être si possible très compactes pour minimiser la place occupée pour le stockage des expressions et par conséquent les temps de lecture. Ces deux types d'impression sont incompatibles et c'est pourquoi notre modèle possède deux familles de fonctions d'impression.

En plus du problème d'impression des expressions WISP le système de sortie va donner accès à tous les objets internes utilisés par les différents modules de sortie pour pouvoir <u>redéfinir entièrement</u> un système de sortie sur mesure.

Le texte des fonctions de sortie du système, écrites en VCMC2, est donné à l'appendice E ainsi que celui d'un formateur d'expressions WISP, écrit en WISP, à l'appendice D.

6.1 QUE PERMET DE FAIRE LA MACHINE VCMC2 EN SORTIE ?

La machine VCMC2 possède un nombre très restreint d'instructions spéciales de sortie qui se composent d'une instruction de sortie physique et de deux instructions manipulant les représentations externes des atomes, i.e. manipulant les *P-NAME* des atomes (voir le chapitre 2).

La machine VCMC2 possède une instruction qui réalise les sorties physiques. Ces sorties physiques ont toutes lieu dans un <u>flux unique</u> <u>de sortie de caractères</u> (cette étude ne traitera pas des flux multiples en sortie).

Cette instruction envoie un caractère dans le flux de sortie. Son opérande source <s> contient le code interne du caractère à transmettre.

Voici la syntaxe de l'instruction de sortie physique:

Les 2 instructions suivantes manipulent la représentation externe des atomes :

PLEN PNAM	(PLENGTH <s>) (PNAM <s>)</s></s>	→	<d> <d></d></d>	

PLEN transfère dans l'opérande destination <d> la longueur de la représentation externe de l'atome contenu dans l'opérande source (i.e. le nombre de caractères de son P-NAME). Cette instruction correspond à la fonction $\boxed{\text{VISP}}$ PLENGTH.

PNAM force les caractères de la représentation externe de l'atome contenu dans l'opérande source <s> dans des mots mémoire indexés par l'opérande destination <d> qui fait office de tampon.


Ces deux instructions ont été ajoutées à la machine de base VCMC2 pour pouvoir simuler les fonctions de sortie sans avoir à tenir compte des représentations physiques des atomes.

6.2 L'ORGANISATION ET L'UTILISATION DU TAMPON DE SORTIE.


Le système va utiliser dans les modules de sortie les objets internes suivants :

- un tampon de sortie
- un pointeur courant sur ce tampon
- et des marges gauche et droite sur ce tampon


Le tampon de sortie est utilisé par WISP pour composer ses lignes mais peut être utilisé directement au moyen de fonctions spécifiques.



Ce tampon fait office de "composteur" dans lequel VISP va constituer une ligne à imprimer. Il est constitué de 133 emplacements contigus de la mémoire. Ce nombre est déterminé par la taille maximum d'une ligne d'imprimante. L'accès aux différents éléments de ce tampon est réalisé en utilisant le registre d'index de la machine VCMC2.




Ce tampon est disponible également en VIISP au moyen d'une fonction d'accès spéciale, la fonction OUTBUF, qui considère le tampon comme un vecteur. Le nom OUTBUF provient de OUTput BUFfer.



Cette fonction est de type 2SUBR. Son premier argument <n> (de type nombre) est l'indice de l'élément du tampon à considérer (le premier élément possède l'indice 0). Si le deuxième argument n'est pas fourni, DUTBUF retourne le contenu actuel de l'élément du tampon sous forme d'un caractère. Si le deuxième argument <c> est fourni, il remplace l'ancien contenu de l'élément du tampon et DUTBUF retourne cette nouvelle valeur

LES SORTIES


Le système tient continuellement à jour un pointeur sur ce tampon. Ce pointeur contient à tout moment la position du premier emplacement libre du tampon.



Comme pour le contenu du tampon lui-même, il est possible d'accéder à ce pointeur au moyen d'une fonction VLTSP spécialisée, la fonction OUTPOS. Le nom OUTPOS provient de OUTput buffer POSition

Fonction d'accès au pointeur courant (OUTPOS) ou (OUTPOS <n>)

Cette fonction est de type ISUBR. Si l'argument <n> (de type nombre) est fourni, il devient la nouvelle valeur du pointeur courant sur le tampon de sortie. Dans les deux cas, OUTPOS retourne la valeur actuelle du pointeur courant sur le tampon de sortie.



Le pointeur courant autorise une autre type de chargement du tampon en utilisant implicitement sa position. La fonction PRINCH réalise le chargement à la suite de ce qui se trouve déjà dans le tampon.

> Fonction d'édition de caractères (PRINCH <c>) ou (PRINCH <c> <n>)

Cette fonction, de type 2SUBR, va charger dans le tampon de sortie <n>

fois (ou 1 seule fois si le deuxième argument <n> n'est pas fourni) le caractère <c>. Après chaque chargement dans le tampon, le pointeur courant est actualisé. Si après un chargement le tampon devient plein, il est automatiquement vidé (au moyen de la fonction suivante TERPRI) et le pointeur courant est reinitialisé en début de tampon.


Une fois le tampon chargé au moyen des fonctions OUTBUF ou PRINCH, il faut pouvoir envoyer tous les caractères du tampon dans le flux de sortie. C'est l'objet de la fonction TERPRI dont le nom provient de TERminate PRInt (ce qui indique bien que ce n'est qu'à l'exécution de cette fonction qu'il y a vraiment une sortie physique).

Fonction de vidage du tampon (TERPRI) ou (TERPRI n)

Cette fonction, de type 1SUBR, réalise les actions suivantes :

- sortie physique (au moyen de l'instruction OUT) de tous les caractères contenus dans le tampon, de la position O (i.e. du début du tampon) jusqu'à la position du pointeur courant.
- sortie <n> fois (ou 1 seule fois si l'argument <n> n'est pas fourni) du caractère fin de ligne (au moyen de l'instruction DUT)
- effacement de tout le tampon
- positionnement du pointeur courant à la position 0 (i.e. au début du tampon)

Enfin le système a besoin de marges d'édition sur le tampon pour pouvoir décentrer toutes les impressions.




Le chargement du tampon ne s'opérera qu'entre ces deux marges. Ces marges sont positionnées au moyen de deux nouvelles fonctions WISP, LMARGIN pour la marge gauche et RMARGIN pour la marge droite.

Fonctions de positionnement des marges
(LMARGIN) ou (LMARGIN <n>) et
(RMARGIN) ou (RMARGIN <n>)

Ces deux fonctions, de type 1SUBR, vont pouvoir initialiser les valeurs des marges. Par défaut elles sont de 0 pour la marge gauche et de 72 (qui est la taille standard d'une ligne sur un terminal) pour la marge droite. Ces fonctions retournent la valeur de la marge après modification. Si l'argument <n> n'est pas un nombre, la valeur de la marge n'est pas modifiée, mais la fonction retourne tout de même la valeur courante de la marge.

L'appel (LMARGIN (+ (LMARGIN) 3)) avance donc la marge de gauche de trois positions.

Le tampon de sortie est donc organisé de la manière suivante :



Certaines fonctions commme **DUTPOS, DUTBUF, LMARGIN** ou **RMARGIN** testent si les positions fournies sur le tampon sont correctes. Au cas où elles ne le seraient pas un message d'avertissement est imprimé et la position courante est utilisée pour terminer la fonction.

Le message d'avertissement est de la forme :

** Débordement de l'igne : suivi de l'argument incorrect.

6.3 COMMENT SONT EDITES LES OBJETS USUELS VLISP.

Les listes sont éditées en utilisant la même notation qu'en entrée, (les éléments d'une liste seront séparés par des espaces et encadrés de parenthèses) mais où faut-il mettre des espaces ? L'insertion d'un espace entre les différentes unités syntaxiques (atomes, parenthèses ouvrantes et fermantes et points) produit un bien étrange résultat :

en effet l'expression VLISP:

serait éditée :

Nous utiliserons donc les règles d'espacements suivantes :

oui

élément () précédent atome ou i non oui atome oui 1 non non non oui oui non oui)

élément suivant

1

l'expression VLISP :

(DE FOD (L) (COND ((NULL L) ()) (...

est donc éditée :

(DE FOD (L) (COND ((NULL_L)_())_(...

6.4 LES REGLES DE COMPOSITION SIMPLE DES EXPRESSIONS VLISP.

On peut imaginer plusieurs modes de composition des S-expressions :

1) La plus simple consiste à éditer dans le tampon de sortie tous les caractères de la représentation de l'expression VISP. Au débordement du tampon celui-ci est vidé au moyen de la fonction TERPRI et l'édition se poursuit sur la ligne suivante. Le grand défaut de cette composition est qu'un atome peut être édité sur deux lignes, ce qui n'est ni esthétique ni facile à lire et empêche totalement la relecture par la fonction READ qui considère le changement de ligne comme un séparateur. Cette composition en bloc, très facile à réaliser, n'est donc jamais employée en VISP.

exemple de composition en bloc

(DE GETREE1 (ARBRE CHEMIN) (IF ARBRE (IF (EQ (C AR CHEMIN) (QUOTE %)) (TERMINE (GET ARBRE (QUOT E %))) (GETREE1 (GET ARBRE (CAR CHEMIN)) (COR C HEMIN))) (TERMINE NIL)))

La deuxième méthode pour éditer des expressions composition dite "en drapeau" s'apparenter à la typographes. Avant de charger un atome, on teste d'abord si celui-ci rentre en entier dans le tampon. S'il rentre, l'atome est édité dans le tampon et le pointeur courant mis à jour. S'il ne rentre pas, le tampon est préalablement vidé dans le flux de sortie (au moyen de la fonction TERPRI) avant édition de l'atome dans un nouveau tampon. Pour réaliser ce test il faut connaître outre la position actuelle du pointeur courant, mais également le nombre de caractères de la représentation externe de l'atome (i.e. de son P-NAME). Comme il est fastidieux de recalculer à chaque édition d'un atome la taille de son P-NAME, une nouvelle propriété naturelle a été introduite ; il s'agit du P-LEN (abréviation de Pname LENgth). Cette propriété contient la taille du P-NAME de l'atome.

exemple de composition en drapeau simple

(DE GETREE1 (ARBRE CHEMIN) (IF ARBRE (IF (EQ (CAR CHEMIN)) (GUOTE %)) (TERMINE (GET ARBRE (CAR CHEMIN)) (CDR CHEMIN))) (TERMINE NIL)))

- 3) Cette composition lisible par tous (utilisateurs et fonction READ) peut être encore améliorée :
 - La première amélioration consiste à n'imprimer les parenthèses ouvrantes que si l'on est sur que l'atome suivant rentre également dans la ligne. Ainsi dans les appels de fonctions les parenthèses ouvrantes associées aux noms de fonctions seront collées aux noms.
 - la deuxième amélioration de la composition en drapeau consiste à éditer tous les appels de la fonction QUOTE (i.e. les appels de type (QUOTE <s>)) sous la forme '<s>. Il faut toutefois prendre garde de n'éditer que les appels de la fonction QUOTE de cette manière et non pas de n'importe quelle liste dont le CAR est l'atome QUOTE. Pour cela il suffit de vérifier que le CAR de la liste à éditer est bien l'atome QUOTE et que le CDDR de cette même liste est bien NIL car la fonction QUOTE ne possède qu'un argument.

exemple de composition en drapeau améliorée

(DE GETREE1 (ARBRE CHEMIN) (IF ARBRE (IF (EQ (CAR CHEMIN) '%) (TERMINE (GET ARBRE '%)) (GETREE1 (GET ARBRE (CAR CHEMIN)) (CDR CHEMIN))) (TERMINE NIL))) C'est ce type de composition que vont utiliser les principales fonctions de sortie des expressions VISP, les fonctions PRIN et PRINT.

Fonction d'édition simple (PRIN <e1> ... <eN>)

Cette fonction, de type FSUBR, va évaluer les différentes expressions <=1>... <=N> et les éditer les unes à la suite des autres dans le tampon de sortie. PRIN retourne en valeur la valeur du dernier argument édité. Les différentes éditions sont séparées entre elles par l'insertion d'un espace.

Fonction d'impression simple (PRINT <e1> ... <eN>)

Cette fonction édite les valeurs des différentes expressions <a1> ... <aN> d'une manière identique à la fonction PRIN mais effectue également un vidage du tampon (en utilisant la fonction TERPRI) après édition de la dernière valeur. PRINT retourne la valeur de la dernière expression éditée.

l'appel (PRINT <=1> ... <=N>) est donc équivalent à l'appel (PROG1 (PRIN <=1> ... <=N>) (TERPRI))

6.5 LES REGLES DE COMPOSITION AVANCEE DES EXPRESSIONS (VLISP).

La composition en drapeau des fonctions PRIN et PRINT est adéquate pour éditer des expressions WISP mais se révèle insuffisante :

- si on ne désire voir qu'une partie de l'expression (comme dans le cas des traces) : il n'est pas possible d'avoir une édition abrégée (ou condensée),
- si on désire avoir une vision claire de la structure de contrôle de l'expression (comme dans le cas des fonctions): les lignes composées ne permettent pas une compréhension rapide des structures de contrôle de la fonction (voir les exemples du paragraphe précédent).

Nous avons donc introduit dans notre modèle deux nouvelles familles de fonctions :

- les fonctions de limitation d'impression
- les fonctions de belle-composition.

6.5.1 Les limitations des impressions

Les limitations d'impressions peuvent agir sur 3 paramètres :

- le nombre de lignes imprimées
- le nombre d'éléments de chaque liste imprimée
- la profondeur d'impression de chaque liste imprimée.

A chacune de ces limitations est associée une fonction :

Fonctions de limitations

(PRINTLINE) ou (PRINTLINE <n>)
(PRINTLENGTH) ou (PRINTLENGTH <n>)
(PRINTLEVEL) ou (PRINTLEVEL <n>)

Ces trois fonctions permettent d'accéder tant en lecture qu'en écriture (en lecture si l'argument <n> n'est pas fourni, en écriture s'il l'est) aux trois paramètres qui permettent de limiter les impressions:

- PRINTLINE contrôle le nombre de lignes imprimées. Si le nombre de lignes à imprimer est plus grand que <n>, l'impression du reste de l'expression est abandonnée.
- 2) PRINTLENGTH contrôle le nombre d'éléments de liste imprimés. Si le nombre d'éléments de liste imprimés est plus grand que <n>, l'impression s'arrête et les fonctions impriment des points de

suspension suivis d'une parenthèse fermante.

3) PRINTLEVEL contrôle la profondeur maximum d'impression (i.e. le nombre de parenthèses ouvrantes non encore refermées). Si ce nombre est atteint, les fonctions d'impression éditent le caractère spécial "&" et l'impression continue au même niveau.

Voici des exemples d'utilisation des fonctions de limitations d'impressions. D'autres exemples seront donnés au paragraphe 6.7.

```
? (SETQ L
   (LET ((n 100) (i))
        (IF (ZEROP n) t (SELF (SUB1 n) (CONS n t)))))
 = (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 = 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 = 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
 = 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
 = 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100)
 ? (PRINTLINE 2)
 = 2
 ? L
 = (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 = 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ? (PRINTLINE 1000)
 - 1000
 ? (PRINTLENGTH 3)
 = 3
 ? '(A B C D E F)
 = (A B C ...)
 ? '(A (B C D E) F)
= (A (B C ...) ...)
 ? (PRINTLENGTH 1000)
 = 1000
? (PRINTLEVEL 3)
 = 3
 ? '(A (B (C (D (E) F) G) H) I)
 = (A (B (C & G) H) I)
 ? (PRINLEVEL 1000)
 = 1000
```

6.5.2 La belle composition (ou PRETTY-PRINT)

Le besoin d'avoir un type de composition approprié à l'édition des expressions VIISP de type fonction se fait sentir dès que les fonctions dépassent quelques lignes de composition en drapeau. Ce type de composition (qui est appelé PRETTY-PRINT dans le jargon [GOLDSTEIN 73]) doit être à même de faire ressortir la LISPien structure de contrôle de la fonction.

Le moyen le plus employé consiste à utiliser des alignements et des

Dans ce type de composition l'édition d'un appel de fonction va consister à :

- éditer une parenthèse ouvrante
- éditer à la suite le nom de la fonction
- puis pour chacun des arguments changer de ligne en avancant la marge gauche de trois positions. Ces arguments sont édités récursivement.
- éditer une parenthèse fermante.

Voici en WISP la fonction réalisant ce type d'édition :

```
(DE PP (s)
            (PRINCH "(")
             (PRINCH "(")
(PP (NEXTL s))
(LMARGIN (+ (LMARGIN) 3))
(WHILE (LISTP s)
(TERPRI)
             (PP (NEXTL s)))
(LMARGIN (- (LMARGIN) 3))
(PRINCH ")")))
```

et voici un exemple de composition utilisant cette fonction :

```
GETREE1
(ARBRE
   CHEMIN)
   ARBRE
    CIF
       (EQ
          CAR
              CHEMIN)
          COLLOTE
       (TERMINÉ
           (GET
              ARBRE
```

Cette composition très aérée permet de montrer la nécessité d'avoir en réalité plusieurs types de composition suivant la fonction à éditer. En effet il est clair qu'il faut disposer les trois premiers arguments de la fonction DE (qui correspondent respectivement à DE, suivi du nom de la fonction, suivi de la liste d'arguments) sur la même ligne et tous les arguments suivants sur des lignes différentes (correspondant aux différentes expressions du corps de la fonction), de même il est clair qu'il faut imprimer l'argument de la fonction CAR au même niveau que l'atome CAR lui-même (car cette fonction n'a jamais plus d'un argument).

Nous avons défini 6 <u>modèles d'édition</u> qui recouvrent toutes les éditions des fonctions standards.

- <u>Modèle D</u>: dénote l'absence de modèle. L'appel de la fonction est édité en utilisant une compositon en drapeau améliorée vue précédemment.
- <u>Modèle 1</u> : c'est le modèle de type **PROGN.** Chaque argument de la fonction est édité sur une ligne séparée après renfoncement de la marge gauche de 3 positions.

modèle 1 exemple

(nom-de-la-fonction (PROGN
argument 1 (PRINCH " ")
... (PRINCH " ")
argument N) (PRINCH " "))

<u>Modèle 2</u>: c'est le modèle de type IF. Le premier argument est édité sur la même ligne que le nom de la fonction et tous les autres arguments sont édités un par ligne comme dans le modèle précédent.

modèle 2 exemple

(non-de-la-fonction argument-1 (IF (ZEROP n)
argument-2 1
argument-N)

<u>Modèle 3</u> : c'est le modèle de type **DE.** Les 2 premiers arguments sont édités sur la même ligne que le nom de la fonction et tous les autres arguments sont édités un par ligne comme dans le modèle précédent.

modèle 3 exemple

(nom argument-1 argument-2 (DE FOO (n1 n2) (PRINT n1 n2) (+ n1 n2))

argument-N)

Modèle 4: ce modèle n'est utilisé que pour éditer la fonction COND qui possède une syntaxe spéciale décrivant les clauses. Il faut éditer chacune des clauses dans le modèle du PROGN (Modèle 1).

modèle 4

(COND

clause-1 toutes les clauses
sont éditées en
clause-N) utilisant le modèle 1

<u>Modèle 5</u>: c'est le modèle réservé de la fonction SELECTQ. Le premier argument (dans ce cas le selecteur) est édité sur la même ligne puis les autres arguments (i.e. les clauses) sont éditées de la même manière que dans le modèle 4 (celui de la fonction COND).

(SELECTO argument clause-1 toutes les clauses scnt éditées cr. clause-N) utilisant le modèle 1

Page 148 LES SORTIES

<u>Modèle 6</u>: c'est le modèle réservé de la fonction SETQ multiple.

Chaque couple d'arguments (i.e. chaque couple nom/valeur)
est imprimé sur une ligne séparée.

modèle 6

(SETQ argument-1 argument-2 argument-N-1 argument-N)

Cet ensemble de modèles défini, il nous reste à voir comment associer aux atomes fonctions des modèles particuliers.

Les fonctions du PRETTY-PRINT étaient originellement écrites en <u>VLISP</u> (voir l'appendice D). La sélection du type de modèle s'opérait en effectuant une comparaison du nom de la fonction avec des listes de noms associés à chaque modèle (cette comparaison utilisait en général la fonction MEMQ). Cette solution très lente n'est pas envisageable pour un PRETTY-PRINT écrit en langage machine (si ce n'est par macro-génération de tous les tests du MEMQ).

Pour rendre le temps de recherche indépendant du nombre de fonctions utilisant le même modèle, chaque fonction possèdait sur sa P-liste un numéro de modèle d'édition sous un indicateur spécial (en général PRETTY). La recherche du numéro de modèle s'effectuait donc au moyen d'un GET, qui pour être en général plus rapide que le MEMQ n'en coutait pas moins de 2 doublets par modèle spécifié.

Pour résoudre le problème d'accès et de place allouée au numéro des modèles, nous avons ajouté une nouvelle propriété naturelle aux symboles atomiques, le *P-TYPE* (qui signifie *P*rint-*TYPE*) qui va contenir le numéro du modèle à utiliser pour éditer ce symbole en tant que fonction.

L'accès au P-TYPE est immédiat (à une indexation près) et la place occupée est minimisée (dans la plupart des implantations ce P-TYPE occupe un octet).

Pour accéder à ce nouvel attribut atomique, nous avons introduit une nouvelle fonction, la fonction PTYPE.

Fonction d'accès au P-TYPE
(PTYPE <a>) ou (PTYPE <a> <n>)

Cette fonction, de type 2SUBR, permet d'accéder au *P-TYPE* du symbole atomique <a>. Si le 2ème argument numérique <n> est fourni, il devient le nouveau *P-TYPE* du symbole <a>. Dans tous les cas la fonction PTYPE retourne sous forme d'un nombre le *P-TYPE* actuel du symbole <a>.

Nous avons inclu dans notre modèle d'implémentation un ensemble de fonctions standards qui utilisent ces *P-TYPE*s et possédent tous les modèles de composition décrits ci-dessus. Le texte de ces fonctions est donné à l'appendice **E.**

Ces fonctions vont permettre d'éditer des expressions VLISP quelconques ou bien des F-VAL en utilisant la belle composition. Toutes les expressions VLISP complexes de cette étude ont été composées en utilisant ces fonctions.

Fonction d'édition avancée (PPRIN <s>)

Cette fonction, de type 1SUBR, va éditer l'argument <s> dans le tampon de sortie. PPRIN retourne en valeur la valeur de l'argument.

Fonction d'impression avancée (PPRINT <s>)

Cette fonction édite la valeur de l'expression <s> d'une manière identique à la fonction PPRIN mais effectue également un vidage du tampon (en utilisant la fonction TERPRI) après édition. PPRINT retourne également la valeur de l'expression éditée.

6.6 LES MACRO D'EDITION.

Pour permettre de résoudre les problèmes de sorties spéciales, la fonction d'édition PPRIN n'est pas figée, mais bien au contraire ne contient que les options par défaut de l'édition. Notre modèle permet en effet d'associer à chaque symbole atomique une MACRO d'édition spécialisée qui est une fonction qui sera utilisée à la place du modèle d'édition standard.

Ces MACRO d'édition sont définies au moyen de la fonction de définition des MACRO d'édition, DMP.

Fonction de définition de MACRO d'édition (DMP <at> <svar> <e1> ... <eN>)

DMP associe au symbole atomique <at> une MACRO d'édition. Cette MACRO est rangée sur la P-LIST du symbole <at> sous l'indicateur PRETTY.

La liaison des arguments de ce type de fonction est identique aux MACRO de l'évaluateur i.e. c'est l'appel tout entier de la MACRO d'édition qui est lié à la première variable du spécificateur de variables swar. Ces MACRO d'édition ont un mode de lancement qui diffère du lancement des MACRO d'édition ont un mode de lancement qui diffère du lancement des MACRO de l'évaluateur: si durant une édition la fonction PPRIN rencontre une liste dont le CAR est un symbole atomique qui possède une définition de MACRO d'édition, alors cette liste n'est pas éditée normalement mais la MACRO d'édition est invoquée à la place. C'est cette MACRO qui réalisera l'édition. Il faut noter que cette MACRO d'édition peut se trouver à n'importe quelle profondeur de l'objet à éditer.

Si la fonction **PPRIN** n'éditait pas les appels de la fonction (QUOTE <s>) sous la forme '<s>, il serait très facile de le réaliser au moyen de la définition de la MACRO d'édition suivante :

(DMP QUOTE (1) (IF (CDDR 1) (PRIN 1) (PRINCH "!") (PPRIN (CADR 1))))

De même pour réaliser l'édition de la fonction (LIST e1 ... eN) sous la forme [e1 ... eN], il suffit de définir la MACRO d'édition suivante :

```
(DMP LIST (1)
    (PRINCH "[")
    (SETQ | (CDR 1))
    (WHILE (LISTP !)
     (PPRIN (NEXTL !))
     (IF ! (PRINCH " ")))
    (PRINCH "]"))
```

Ces MACRO d'édition vont également être utilisées pour restituer en sortie certains macro-caractères d'entrée.

Soit le MACRO-caractère d'entrée | qui possède la définition suivante :

```
(DMC "|" () ['BAR (READ)])
```

Sa restitution en cas d'édition par la fonction **PPRIN** est réalisée par la MACRO d'édition suivante :

COMP BAR (L) (PRINCH "|") (PPRIN (CAOR L)))

Ainsi

```
?'|x
est transformé en :
(OUOTE (BAR x))
qui évalué livre :
(BAR x)
qui est imprimé :
= |x
```

6.7 LES COMPOSITIONS SPECIALES.

L'utilisation des 16 fonctions de sortie de notre modèle permet de réaliser n'importe quel type d'impression spéciale. Ces impressions peuvent être de type :

- algébriques (tels les impressions en GCOL, MLISP ou RLISP)
- documentaires (tel le CROSS-REFERENCE en MISP 10 [CHAILLOUX 78c])
- symboliques (telle la notation RAINBOW [GREUSSAY 79a])


Abordons le problème de l'impression des objets circulaires ou partagés. Ces objets sont construits très facilement à partir de listes existantes en utilisant les fonctions de modifications physiques telles que NCONC, RPLACA ou RPLACD. Le classique (NCONC <1> <1>) est le moyen le plus facile de fabriquer une liste circulaire en forçant dans le CDR du dernier doublet de la liste <1> un pointeur sur le début de cette même liste <1>.

Etudions la structure de liste fabriquée par la séquence suivante :

Il n'existe pas de représentation externe VISP de cette structure. L'utilisation de la notation vue au chapitre 2 percet de donner une représentation de cette liste :

$$\{x:C \mid A, y:C \mid z, z:C \mid C \}$$

Il existe une autre représentation des listes dans laquelle chaque doublet de liste est contenu dans une <u>double boîte</u> dont la partie gauche contient la composante CAR et la partie droite la composante CDR. Voici cette même structure représentée dans cette notation.



L'utilisation des fonctions de limitation d'impression pour autant qu'elles stoppent l'impression ne permettent pas de voir quels sont les doublets partagés.

avec PRINTLINE = 2

avec PRINLENGTH = 6

L = (A (C A (C A (C ...) ...) ...)

avec PRINLEVEL = 2

L = (A (C A & C A & C A & C A & C A & C A & C A & C A

Il faut donc disposer de fonctions spécialisées pour imprimer les listes circulaires ou partagées. Voici le texte de la fonction d'édition CPRIN et de la fonction d'impression CPRINT d'une telle liste. A l'occurrence d'un doublet partagé ou d'une liste circulaire, l'édition s'arrête et des points de suspension sont imprimés suivis d'une parenthèse fermante, ce qui permet de continuer l'impression.

```
: Fonctions d'impressions circulaires simples ;
(DE CPRINT (L)
    ; Fonction d'impression de l ; (CPRIN l)
     (TERPRI)
    1)
(DE CPRIN (1)
       Fonction d'édition de l ;
    (CPRIN1 ( ()))
(DE CPRIN1 (1 vus)
    : Fonction auxillaire :
    ; vus contient la liste des objets déjà visités ; (LET (l l)
         CIF CATOM ()
              ; Les atomes peuvent être partagés ; (PRIN l)
              ; En cas de liste ; (PRINCH "(")
             (PRINCH "(")
(WHILE (LISTP !)
(IF (MEMO l vus)
; C'est un objet déjà visité;
(EXIT (PRIN "...)"))
; C'est un objet nouveau;
(NEML vus l)
• Récurse sur les CAR;
              ; Récurse sur les CAR ;
(SELF (NEXTL !))
(IF ! (PRINCH " "))))
(IF (NULL !)
                   ; La liste se termine bien ;
(); C'est une paire pointée ;
(PRINCH ".")
              (PRIN ()))
(PRINCH ")"))))
```

En utilisant cette fonction, la liste L fabriquée au début du paragraphe peut s'imprimer :

```
(CPRINT'L) # (A (C ...) ...)
```

Ces fonctions permettent donc d'imprimer n'importe quelle structure de liste. Une amélioration notable consiste à référencer (au moyen de numéro entre accolades) les doublets partagés.

Voici les fonctions CCPRIN et CCPRINT réalisant de telles impressions.

```
; Fonctions d'impressions circulaires avec références ;
(DE CCPRINT (1)
; Imprime l'objet l;
(CCPRIN l) (TERPRI) l)
(DE CCPRIN (1)
; Edite l'objet l;
(CCPRIN1 l () ()))
(DE CCPRIN1 (l vus vusplusieurs)
; lère passe qui recherche les objets partagés.;
; Ils sont rangés dans : vusplusieurs ;
; vus : contient la liste de tous les objets visités ;
(LET (| l)
                CIÈ CHÍOM U
                       (WHILE (LISTP ()
(IF (MEMQ ( vus)
                                         (EXIT
                               (IF (NOT (MEMQ l vusplusieurs))
(NEWL vusplusieurs ())))
(NEWL vus ()
(SELF (NEXTL ()))))
        (SETQ vus ())
       ; 2ème passe qui édite à proprement parlé en utilisant ; la liste vusplusieurs fabriquée durant la 1ère passe ; (LET (l l)
                ; i doit être locale ;
(IF (ATOM l)
(PRIN l)
(PRINCH "(")
                       (WHILE (LISTP ()
(IF (MEMG ( vusplusieurs)
(PROGN
                              (PROGN
(PRINCH "{")
; le no de l'objet partagé est l'inverse;
; de sa position dans vusplusieurs;
(PRIN (LENGTH (MEMQ l vusplusieurs)))
(PRINCH "}")))
(IF (MEMQ l vus)
; C'est un objet déjà visité;
(EXIT (PRIN "...)"))
; C'est un objet nouveau;
(NEWL vus l)
(SELF (NEXTL l))
```

Page 158 LES SORTIES

```
(IF ( (PRINCH " "))))

(IF ( (PROGN ( PRINCH ".") (PRINCH ".") (PRINCH ")) (PRINCH ")"))))
```

Cette fonction imprime une liste circulaire de la manière suivante :

En utilisant cette même fonction d'impression, la liste ${\bf L}$ fabriquée au début du paragraphe peut s'imprimer :

```
(CCPRINT L) $\mathcal{D}$ (\(\((1)\) (\((2)\)C\((1)\)...)\((2)\)...)
```

CHAPITRE 7

LES CONCEPTS AVANCES

DE L'INTERPRETATION

Ce chapitre va compléter la description de notre évaluateur donné au chapitre 4. Nous y verrons un nouvel interprète, plus complexe, qui va permettre :

- d'évaluer itérativement certaines classes de récursions terminales
- d'implémenter les fonctions de contrôle dynamique EXIT et SELF
- d'implémenter les fonctions de définition dynamique WHERE et ESCAPE
- de traiter les variables fonctions
- d'utiliser le concept de CHRONOLOGIE.

Le texte complet de cet évaluateur est donné à l'appendice F.

Cet évaluateur va mettre en jeu une structure de contrôle plus puissante constituée d'une <u>pile polymorphique</u>.

7.1 LA STRUCTURE DE LA PILE.


La pile a été utilisée jusqu'à maintenant d'une manière très simple : les opérations d'accès de la pile étaient obtenues au moyen des instructions machine VCMC2 : PUSH, POP, TOPST et XTOPST. Seul le dernier élément de la pile était consultable. L'implémentation des structures de contrôle dynamique va induire l'utilisation d'une pile potymorphique dans laquelle il va être possible de consulter outre le sommet de pile, des zones plus profondes de la pile. Cette consultation ne doit bien évidemment pas être destructive.

7.1.1 Structure de la pile polymorphique

Cette pile polymorphique consiste à construire dans la pile elle-même des <u>blocs de contrôle</u>. Ces blocs de contrôle sont des zones de la pile qui ne sont pas gérées comme une pile et qui sont liées entre elles de la manière suivante :

- l'adresse du dernier bloc de contrôle construit se trouve dans la variable PBIND
- chaque bloc de contrôle contient l'adresse du bloc de contrôle précédent
- l'adresse du bloc précédent le premier bloc de contrôle construit est 0.

Voici le schéma de cette pile polymorphique :



Ces blocs de contrôle vont avoir une durée de vie comparable aux éléments de la pile : les blocs seront construits (empilés) et détruits (dépilés) en observant une technique de LIFO stricte. C'est ce qui différencie notre structure de contrôle des piles spaghetti [BOBROW 73b] voire macaroni [STEELE 77] dans lesquelles l'allocation de la pile s'effectuait par blocs dynamiques et necessitait du même coup l'emploi d'un récupérateur spécial lourd et encombrant.

7.1.2 Structure d'un bloc de contrôle

Un bloc de contrôle est un ensemble de données structurées qui est construit dans les occasions suivantes :

- à l'entrée d'une fonction de type EXPR/FEXPR/MACRO
- à l'entrée d'une fonction WHERE ou ESCAPE
- à l'entrée d'une fonction LETF
- à la création d'une nouvelle CHRONOLOGIE

Dans tous ces cas, les données contenues dans ces blocs de contrôle n'auront pas la même structure; on est donc amené à typer ces blocs au moyen d'un <u>numéro de type de bloc</u>.

Ce numéro de type de bloc doit être très facilement accessible et c'est pourquoi il occupe toujours un emplacement fixe à l'intérieur de chaque bloc de contrôle : dans notre implémentation ce numéro se trouve toujours en première position dans le bloc i.e. pointé directement par PBIND.

Cette position privilégiée permet également d'accélérer le module de destruction des blocs de contrôle (le module UNBIND:). Ce module doit positionner le pointeur de pile en tête du bloc de contrôle puis réaliser un aiguillage vers un sous-module dépendant du type du bloc. Ceci est aisément réalisé au moyen des 2 instructions VCMC2 suivantes:

UNBIND: SSTACK (@ PBIND)
JUMPX (TUNBIND),TST

TUNBIND: DATA adresse si bloc de type 0 adresse si bloc de type 1 adresse si bloc de type 2

La première instruction positionne le pointeur de pile en tête du dernier bloc de contrôle construit et la seconde réalise l'aiguillage dans la table des étiquettes TUNBIND en fonction du type de bloc dépilé.

Chaque sous-module doit repositionner la variable PBIND sur le bloc de contrôle précédent.

7.1.3 Réalisation des blocs de contrôle

Dans notre modèle d'implémentation, les blocs de contrôle se construisent avec des instructions d'empilement PUSH ou XTOPST. Toutefois la nécessité de construire facilement des blocs de contrôle dans la pile se fait de plus en plus sentir et aujourd'hui des machines apparaissent avec de nouvelles instructions spécialisées dans la manipulation de ces blocs de contrôle. Par exemple le nouveau micro-processeur de MOTOROLA le MC68000 [MOTOROLA 79], disponible en France à la fin de l'année 1979, possédera le couple d'instructions spécialisées LINK et UNLNK. Ces instruction permettront de réaliser directement les opérations de fabrication d'un bloc de contrôle dans la pile.

Voici la description de ces instructions pour lesquelles reg est un registre quelconque (l'équivalent du pointeur PBIND dans la machine VCMC2) et n un nombre entier :

LINK reg,n	ré alise	PUSH reg SP → reg SP + n → SP
UNLNK reg	réalise	SSTACK reg POP reg

A moindre titre les instructions <code>CALLG</code> et <code>CALLS</code> du <code>VAX11/780</code> <code>[DEC 78e]</code> permettent des appels de procédures complexes mettant en jeu :


- le pointeur de pile lui-même
- le registre contenant le lien vers le bloc de contrôle précédent (le Frame Pointer)
- et un registre pointant sur le bloc argument (qui est une partie du bloc de contrôle).

Ces instructions pourront bien évidemment être utilisées à la construction des blocs de contrôle.

7.2 LE BLOC DE CONTROLE DE EVAL

Nous avons vu au chapitre 4 que la fonction interprète **EUAL** devait sauver à chaque appel de fonction de type EXPR/FEXPR/MACRO la partie de l'environnement (i.e. les couples variable-valeur) qui était modifiée par l'appel de la fonction. Cet environnement était sauvé dans la pile. Dans ce nouvel interprète, l'environnement va être sauvé dans un bloc de contrôle.

Voici la structure du bloc de contrôle fabriqué par EVAL à l'entrée d'une fonction de type EXPR/FEXPR/MACRO :



Ce bloc de contrôle contient, en plus de l'environnement sauvé :

- le type du bloc de contrôle (qui est ici le type D). pointé par

- la F-VAL de la fonction à exécuter
- un pointeur sur la fin du bloc de contrôle (ce pointeur est utilisé pour accéder directement au dernier mot empilé AVANT la fabrication du bloc de contrôle)
- un pointeur sur le bloc de contrôle précédent.

Toutes ces informations supplémentaires vont être utilisées pour implémenter les possibilitées nouvelles de l'évaluateur :

- interprétation itérative des récursions terminales,
- implémentation des fonctions EXIT et SELF.

7.3 DIFFERENTS TRAITEMENTS DE LA RECURSIVITE.

Dans certains cas de récursions terminales de fonctions de type EXPR, l'interprète VLISP effectue dynamiquement un traitement particulier qui lui permet d'interpréter itérativement les appels récursifs de type {Note 1}:

- post-récursions normales (ou NPR)
- post-récursions mutuelles (ou CPR)

Les post-récursions enveloppées ne sont pas traitées dans cette étude.

L'interprétation itérative d'appels NPR ou CPR va s'effectuer sans consommation de ressources de type pile ou doublets de liste. Dans la fonction suivante (qui cherche le dernier élément d'une liste) l'appel récursif de la dernière ligne est un appel récursif terminal.

(DE FOO (L) (IF (NULL (CDR L)) (CAR L) (FOO (CDR L))))

Les appels de la fonction FOO consommeront le même espace pile et n'utiliseront aucun doublet de liste, <u>quelque soit la taille de la liste L</u>.

La puissance de cette méthode réside dans la recherche des récursions terminales qui est réalisée dynamiquement dans l'interprète par une consultation <u>extrêmement rapide</u> de l'état de la pile.

L'interprète doit pouvoir effectuer deux tests à l'évaluation d'une fonction de type EXPR :

- le test de position terminale
- le test de récursion

[Note 1] cette typologie a été introduite par P. GREUSSAY [GREUSSAY 77] et une approche formelle de l'élimination de ces fausses récursivités est donnée dans [DURIEUX 79].

7.3.1 Le test de position terminale

L'évaluation est en position terminale si on trouve dans le sommet de pile l'adresse du module qui délie les blocs de contrôle (i.e. l'adresse UNBIND:). En effet le bloc de contrôle doit être défait au retour de la dernière évaluation. Ce test est donc très simple, il faut toutefois prendre garde au niveau des fonctions appelant l'interprète de ne pas masquer cet état terminal : la dernière évaluation d'une fonction (l'évaluation de la valeur de la fonction) doit être appelée par une continuation

[JUMP (EVAL)] ou [JUMP (EVCAR)]) {Note 1}.

Cette précaution doit s'appliquer <u>à tous les séquenceurs</u> i.e. aux fonctions **PROGN, AND** et **OR.**

Voici le séquenceur principal PROGN qui appelle la dernière évaluation au moyen de la continuation [JUMP (EVCAR)]):

{1} PROGN: CDR A1,A2 {2} FLIST A2,,[JUMP (EUCAR)]) {3} PUSH A2,,[CALL (EUCAR)]) {4} POP A1,,[JUMP (PROGN)])

Qui appelle bien la dernière évaluation au moyen d'un [JUMP (EVCAR)] après avoir libéré la pile.

L'écriture suivante de la fonction OR est correcte mais ne permet plus de tester la position terminale d'une évaluation car au moment de la dernière évaluation la pile n'est pas vide mais contient le CDR de la liste des arguments (i.e. NIL):

```
OR1: POP A1
OR: FLIST A1,[RETURN]
CDR A1,TST,[CALL (EVCAR)]
TNIL A1,,[JUMP (OR1)]
POP A2,,[RETURN]
```

Pour permettre le test de position terminale il faut écrire ce module de la manière suivante :

```
OR: CDR A1,A2
FLIST A2,,[JUMP (EUCAR)]
PUSH A2,,[CALL (EUCAR)])
FNIL A1,,[JUMP (OR1)])
POP A1,,[JUMP (OR)])
OR1: POP A2,,[RETURN]
```

7.3.2 Le test de récursion

Une fois le test de position terminale effectué, il faut réaliser le test de récursion. Cette récursion peut être :

- une récursion normale (une fonction s'appelle elle-même)
- une récursion mutuelle (une fonction appelle une autre fonction en position terminale qui rappelle une autre fonction en position terminale qui et qui appelle la première fonction en position terminale).

Il s'agit donc d'une suite d'appels répondant au schéma :

```
(DE F001 (...) ... (F002 ...))
(DE F002 (...) ... (F003 ...))
... ...
(DE F00N-1 (...) ... (F00N ...))
(DE F00N (...) ... (F001 ...))
```

Voici un exemple d'appels récursifs mutuels tiré de [GREUSSAY 77] pp. 179. **PERMS** est une fonction qui imprime la suite des permutations de l'intervalle [1,n] en ordre lexicographique.

```
(DE PERMS (n)
(F 0 NIL))

(DE F (niv e)
(IF (< niv n)
(H (+ niv 1) (CONS 1 e))
(PRINT (REVERSE e))
(G niv (CAR e) (CDR e))))

(DE G (niv x e)
(IF (= x n)
(IF e)
(G (- niv 1) (CAR e) (CDR e))
(FINI)
(H niv (CONS (+ x 1) e))))

(DE H (niv e)
(IF (MEMQ (CAR e) (CDR e))
(G niv (CAR e) (CDR e))
(F niv e)))

? (PERMS 3)
(1 2 3)
(2 1 3)
(2 3 1)
(3 1 2)
(3 2 1)
= FINI
```


Tous les appels croisés des fonctions F, G et H sont de type récursifs mutuels donc l'évaluation d'un appel de la fonction PERMS nécésitera le même espace pile quelque soit la valeur du nombre n.

Le test de récursion simple est réalisé par comparaison de la *F-VAL* de la fonction à évaluer avec la *F-VAL* de la dernière fonction évaluée et dont la *F-VAL* se trouve dans le bloc de contrôle précédent. Le test de récursion mutuelle est réalisé en répétant ce test pour tous les blocs de contrôle qui se trouvent en position terminale.

7.3.3 Réalisation de l'interprétation itérative

La réalisation de l'interprétation itérative des récursions terminales et mutuelles est effectuée dans notre modèle avec un minimum d'instructions supplémentaires: les tests de position terminale et de récursion ne s'opèrent qu'APRES avoir construit dans la pile le bloc de contrôle et réalisé les liaisons (i.e. avant de lançer l'évaluation du corps de la fonction telle qu'elle est décrite au chapitre 4).

Voici le contenu de la pile et la position des différents pointeurs APRES la liaison des arguments. Le contenu de la pile est identique à celui obtenu au paragraphe 4.6.4 seul le pointeur PBIND à été préalablement empilé.



Le registre A1 contient la F-VAL de la fonction. La réalisation de l'interprétation itérative est réalisée par NON-REMISE A JOUR du pointeur de pile qui va rester positionné sur l'adresse de retour de EVAL. L'ébauche de bloc de contrôle construite dans la pile va donc être perdue (et la place occupée rendue à la pile).

Voici le code de l'implémentation de l'interprétation itérative :

```
; Test de récursion terminale (normale ou mutuelle)
; des fonctions de type EXPR
EVEXP6:
                     AFG:
NEQ TST,(UNBIND),[JUMP (EVEXPN)]; pas terminal
JUMPX (TEVEX),TST; aiguillaga sur la typa da bloc
                                                                                                                        ; type 0 : bloc EXPR/FEXPR/MACRO ; type 1
 TEUEX:
                      DATA (TEVEXL)
DATA (EVEXPN)
                     JEXL: ; bloc EXPR/FEXPR/MACRO
EQ A1,TST,[JUMP (EVEXP9)] ; c'est récursif !
SSTACK TST (JUMP (EVEXP6)] ; passe à la fin du
; bloc et test le bloc précédent
  TEUEXL:
                                                                                                                                                                                                                                   ; c'est itératif
  EUEXP9:
                                                                                                                                                                                                                       ; ajuste la pile
; et réalise un JUMP!
                        SSTACK A3
                                                                        A1,A1,(JUMP (PROGN))
                                                                      ## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper normal
## paper norma
   EVEXPN:
                        SSTACK A4
                        PUSH
PUSH
                        PUSH
                          STACK
                          COR
```

Les performances de notre implémentation sont excellentes car les tests demandent :

- 1 instruction si l'appel n'est pas terminal
- 3 instructions pour déterminer si un appel est une récursion terminale
- 3*m instructions pour déterminer si un appel est une récursion mutuelle (n étant le nombre d'appels de fonctions terminales différentes de la fonction de l'appel).

Ces tests ralentissent donc l'évaluateur de manière insignifiante.

7.4 LES FONCTIONS DE CONTROLE DYNAMIQUES.

VLISP autorise deux nouvelles fonctions de contrôle dynamique, compatibles avec la structure de la pile :

- la contruction EXIT $\{Note\ 1\}$ qui permet de sortir d'une fonction de type EXPR/FEXPR/MACRO.
- la construction SELF {Note 2} qui permet de rappeler la dernière fonction invoquée de type EXPR/FEXPR/MACRO.

Ces deux nouvelles fonctions vont être aisément implémentées du fait de la structure du bloc de contrôle fabriqué par EVAL à l'entrée des fonctions de type EXPR/FEXPR/MACRO.

7.4.1 Implémentation de la fonction EXIT

La fonction EXIT permet de retourner de la dernière fonction appelée. C'est donc l'équivalent de la fonction RETURN des anciennes formes PROG. Ainsi la fonction FINDINUMBER retourne en valeur le premier nombre d'une liste, ou bien O si la liste n'en contient pas.

```
(DE FINDINUMBER ())
(WHILE (LISTP t)
(IF (NUMBP (CAR t))
(EXIT (CAR t))
(SETQ t (CDR t))))
```

L'utilisation de la fonction EXIT permet de retourner une valeur en abandonnant tout ce qui était en cours, ici la fonction WHILE. L'implémentation de cette fonction est donc évidente : il suffit de vider la pile de tout ce qui se trouve au dessus du dernier bloc de contrôle construit puis dans ce nouvel état de la pile, d'évaluer la

[{]Note 1} cette construction est apparue pour la première fois en $\overline{\text{VLISP}}$ -10 [CHAILLOUX 78c] sous le nom de LESCAPE.

[[]Note 2] cette construction a été introduite par P. GREUSSAY [GREUSSAY 77]

valeur qui doit être retournée par la fonction. Il faut toutefois tester s'il existe bien un bloc de contrôle dans la pile (i.e. si au moins une fonction de type EXPR/FEXPR/MACRO) a été appelée.

EXIT: EQ 'O,(@ PBIND),(JUMP (EXITER)))
SSTACK (@ PBIND)
(UNBIND),,(JUMP (PROGN)))

La première instruction teste l'existence d'un bloc de contrôle, la seconde positionne le pointeur de pile sur le type du dernier bloc de contrôle contruit et la troisième prépare le retour de la fonction et évalue la valeur à retourner.

Cette implémentation permet en outre d'utiliser la fonction EXIT pour forcer une évaluation itérative d'un appel résursif.

Ainsi dans la fonction FINDENLUMBER qui netourne le 1er nombre trouvée dans la plus profonde sous-liste d'une liste parnée :

```
(DE FINDENUMBER (L)
(WHILE (LISTP L)
(COND
((LISTP (CAR L)) (EXIT (FINDENUMBER (CAR L))))
((NUMBP (CAR L)) (EXIT (CAR L))))
(SETG L (COR L))))
```

L'appel (EXIT (FIND2NUMBER (CAR l))) est, outre un retour de la fonction, un forçage d'interprétation itérative de (FIND2NUMBER (CAR l)).
En effet le pointeur de pile est mis au niveau du dernier bloc de contrôle construit dans la pile <u>AVANT</u> évaluation de la valeur retournée, qui est donc <u>TOUJOURS</u> évaluée en position terminale.

7.4.2 Implémentation de la fonction SELF

Cette fonction permet de rappeler la dernière fonction invoquée de type EXPR. Nous réaliserons l'implémentation de cette fonction par recherche de la *F-VAL* de la fonction dans le dernier bloc de contrôle construit par **EVAL** puis par l'évaluation de cette fonction avec les arguments transmis à **SELF**.

Voici le code de l'implémentation de la fonction SELF. Le traitement de l'erreur SELFER n'est pas donné.


```
SELF:
STACK
                                         ; sauve le pointeur courant
               (@ PBIND), A4
                                         ; récup début de bloc
    MOVE
SELF1:
               A4,'O,[JUMP (SELFER)]; erreur fatale!
    SSTACK
                                         ; pointe sur nouveau bloc
; aiguillage sur type de bloc
               (TSELF),TST
    JUMPX
TSELF:
                                         ; Type 0 : bloc EXPR ; Type 1 :
               (SELFL)
    DATA @
    . . . .
               . . . . . . .
SELFL:
                A4 ; récup la Fval empilée
A2 ; revient au début du SELF
A4,,[JUMP (EVEXP)]) ; empile la nouvelle FVAL
    POP
    SSTACK
    PUSH
```

7.5 LES FONCTIONS DYNAMIQUES.

Les fonctions définies dynamiquement sont une particularité majeure de notre modèle. Il est en effet possible de réaliser des <u>définitions temporaires</u> de n'importe quel type de fonction. Ces définitions temporaires sont obtenues par liaison dynamique des propriétés naturelles *F-VAL* et *F-TYPE* des symboles atomiques associés aux fonctions.

Cette liaison dynamique est réalisée d'une manière identique à la liaison dynamique des variables: il y a fabrication d'un bloc de contrôle dans la pile (ici le type du bloc de contrôle est 1) qui contient les anciennes valeurs des propriétés naturelles permettant ainsi de rendre <u>fluides</u> les fonctions elles-même. Un nouveau type de bloc de contrôle est nécessaire car la construction et la destruction de ce type de bloc est différente de celles des blocs de contrôle fabriqués par EVAL.

Voici la structure de ce nouveau type de bloc de contrôle :



Et voici le module de destruction d'un tel bloc :

```
UNBIND1:

POP (@ PBIND) ; repositionne PBIND

POP A4 ; enlève le nom

SFUAL TST,A4 ; restaure l'ancienne F-VAL

SFTYP TST,A4,[RETURN] ; restaure l'ancien F-TYP
```

Deux fonctions VLISP vont construire de tels blocs :

- la fonction de définition dynamique WHERE
- la fonction d'échappement ESCAPE.

7.5.1 Implémentation de la fonction WHERE

WHERE permet de redéfinir dynamiquement (i.e. d'associer dynamiquement à un symbole atomique) une fonction de n'importe quel type. Cette définition sera active le temps de l'évaluation d'une ou plusieurs expressions et à la fin de l'évaluation l'ancienne fonction associée au symbole sera restaurée.

Il existe deux formes d'appel de la fonction WHERE:

```
(WHERE (<at> <FTYPE> <FUAL>) <e1> ... <eN>)

(WHERE (<at> <FUAL>) <e1> ... <eN>)
```

Voici la réalisation de la fonction WHERE dans notre modèle :

l'atome va être restaurée.

```
WHERE:
                                                                ; A2 ← la nouvelle définition
; sauve le corps à exécuter
; sauve le nom de la fonction
                                      , TST
                                  AZ, TST
                                 A2,A2
                                                                 ; A2 + nouvelle fonction
                                 A2,A1 ; A1 + le nouveau F-type
A1, [JUMP (WHERE1)] ; il y a un FTYP explicite
, [CALL (EVAL)] ; évalue la F-val
7,A4,[JUMP (WHERE2)] ; par défaut FTYP=7 ; EXPR
A1 ; sauve le F-type
                  MOUE
WHERE1:
                 PUSH
                                 A1 ; sauve le F-type
A2,A1,[CALL (EUCAR)]); évalue la F-val
A4 ← le F-type
A1,A3 ; A3 ← la F-val
A2 ; A2 ← le nom
A1 ; A1 ← le corps
                  CDR
                 POP
WHERE2:
                 MOUF
                  POP
                  POP
WHERE3:
                                                                   Liaison dynamique avec :
                                                                A1 + le corps à exécuter
A2 + le nom de la fonction
A3 + la nouvelle F-YAL
A4 + le nouvel F-TYP
sauve l'ancien F-TYP
                                                                 : sauve l'encienne F-VAL
                  FUAL
```

```
PUSH A2 ; sauve le nom de la fonction
SFTYP A4,A2 ; force le nouveau type
SFVAL A3,A2 ; force la nouvelle F-VAL
PUSH (@ PBIND) ; sauve l'adresse du bloc preced.
PUSH '1 ; type du bloc
STACK (@ PBIND) ; actualise le nouveau PBIND
PUSH (UNBIND),,[JUMP (PROGN)]
; prépare le retour et exécute le corps
```

7.5.2 Implémentation de la fonction ESCAPE

L'implémentation de la fonction ESCAPE {Note 1} s'apparente dans notre modèle à celle du WHERE. En effet il s'agit là encore d'une définition dynamique. Toutefois le nouveau F-TYPE de la fonction est un F-TYPE spécial, (dont la valeur est 10) qui indique que la fonction est une fonction d'échappement.

```
ESCAPE: MOVE '10,A4 ; F-TYP de type ESCAPE
CAR A1,A2 ; nom de la fonction
CDR A1,A1 ; corps à exécuter
MOVE R2,A3,[JUMP (WHERES)]; F-VAL = le nom
```

L'évaluation des fonctions d'échappement est réalisée par EVAL. Voici le texte du module spécialisé qui traite ce type de fonction dans lequel UNBINP est le nom du module qui détruit le dernier bloc de contrôle construit dans la pile (ce module se différencie du module UNBIND car il suppose que 63 contient l'adresse de retour du module).

{Note 1} on trouvers une description de cette fonction dans [GREUSSAY 77] pp. 148-151.

L'utilisation des blocs de contrôle permet donc de gérer avec une grande facilité la restauration de l'environnement. Cette restauration va demander la destruction d'un nombre quelconque de blocs de contrôle.

7.6 LES VARIABLES FONCTIONS.

Il existe dans l'interprète VISP des variables internes qui contiennent des valeurs susceptibles d'être consultées ou modifiées par l'utilisateur. Par exemple, la base de conversion des nombres en entrée utilisée dans l'interprète doit pouvoir être lue et/ou modifiée, de même que la longueur d'une ligne en sortie.

Ces variables internes, peu nombreuses (notre système n'en possède qu'une quinzaine) contrôlent principalement les mécanismes d'entrée/sortie. L'accès à ces variables internes augmente considérablement la puissance et la généralité du système.

Lorsqu'il s'agit de donner accès, tant en consultation qu'en modification, à ces variables internes, deux stratégies sont disponibles :

1) Faire de ces variables internes des variables VISP. Dans ce cas le système suppose que la valeur de ces variables internes se trouve dans la C-VAL des variables VISP correspondantes. Côté utilisateur, la consultation et la modification de ces variables est très aisée, il suffit d'accéder à leur C-VAL. Toutes les propriétés des variables sont conservées et en particulier leur fluidité.

Appelons OBASE, la variable interne contenant la valeur de la base de numération des nombres en sortie. Et voici pour illustrer cette stratégie une fonction qui imprime son ler argument <s> dans la base de numération OBASE, fournie en 2ème argument.

Définition : (DE PRINT-BASE-X (<a> DBASE) (PRINT <a>))			
Utilisation :			
(SETQ n 1000)	p.	1000	
(PRINT-BASE-X n 8)	D [*]	1750	
(PRINT-BASE-X n 11)	127	82A	
(PRINT-BASE-X n 16)	D.	3E8	
OBASE	5	10	

Du fait de la fluidité de la variable OBASE, au sortir de cette fonction d'impression, l'ancienne valeur de OBASE est restaurée.

En revanche côté système, l'accès est très ralenti car il faut utiliser la *C-VAL* de l'atome et cette *C-VAL* contient toujours un pointeur sur un objet WISP qu'il faut convertir en objet manipulable par la machine (ce qui est particulièrement lent dans le cas des atomes numériques). Toutefois le gros défaut de cette stratégie est d'obliger le système à contrôler la validité de la valeur de la variable. En effet l'appel (SETQ DBASE D) en plus de provoquer une erreur de la machine pour tentative de division par O (car les conversions en sortie se font par divisions successives), rendra le système incapable par la suite d'imprimer de nouveaux nombres. L'effet est parfois encore plus désastreux comme dans le cas où les impressions doivent se réaliser dans un tampon de longueur nulle voire négative, ce qui empêche toute impression y compris celle du message d'erreur.

Ce problème de contrôle de validité des variables internes se pose donc de façon très aigue et le système se doit de vérifier la validité des valeurs actuelles avant tout accès aussi bien en lecture qu'en écriture car les modifications peuvent intervenir à n'importe quel moment.

2) Une deuxième stratégie consiste à associer à ces variables internes des <u>fonctions d'accès</u> particulières qui vont manipuler les variables internes. Ces fonctions d'accès permettent la consultation et la modification d'une variable interne suivant un processus commun: la consultation se réalise par appel de la fonction sans argument, la modification par appel de la fonction avec 1 argument évalué qui devient la nouvelle valeur de la variable interne.

(fonction-d'accès) : lecture (fonction-d'accès valeur) : écriture

En cas de modification des variables, ces fonctions testent la validité de l'argument ce qui évite de placer le système dans un état critique. Ces tests de validité ne se font qu'à chaque demande de modification explicite (i.e. qu'à chaque écriture).

Aucune de ces deux stratégies n'est idéale. La première ralentit trop le système et la seconde ne permet plus d'avoir des variables internes fluides.

Pour approcher les possibilités de la stratégie utilisant des variables, il est possible de macro-générer à chaque appel de type modification d'une fonction de variable interne (appelons la <varint>) par la valeur <e>, une séquence d'appels simulant la fluidité des variables:

1) sauvetage de l'ancienne valeur de la variable interne <varint> dans la variable VLISP <varint>.

(SETQ <varint> (<varint>))

2) modification de la variable interne par <e>.

(<varint> <e>)

- exécution d'un programme avec la valeur de la variable interne modifiée.
- 4) restauration de l'ancienne valeur de la variable interne.

(<varint> <varint>)

Voici la MACRO VLISP réalisant cet enchainement :

```
Redéfinissons la même fonction que précédemment :

(DE PRINTBASEX (s n) (PRINT s)))))

Appel de la fonction :

(PRINTBASEX 1000 16) 🗁 3E8

Modification de la fonction :

(FVAL 'PRINTBASEX) 🗗

((s n) (LET (OBASE (OBASE)) (OBASE n) (PROG1 (PROGN (PRINT s)) (OBASE OBASE))))
```

Cette macro-génération, qui montre bien les limites de la stratégie de fonctionnalisation de l'accès, laisse à désirer : elle est lente mais surtout n'a pas la puissance de la liaison des variables fluides. L'utilisation de la variable de même nom que la fonction ne permet plus les modifications imbriquées et les anciennes valeurs de la variable interne ne sont pas restaurées si des fonctions de contrôle dynamiques telles des fonctions ESCAPE sont invoquées.

C'est pourquoi nous avons donné à notre modèle un nouveau type de fonctions, les <u>variables fonctions</u>, qui permettent dans une stratégie de fonctionnalisation des variables internes, d'avoir la souplesse de la liaison des variables fluides.

Une variable fonction est une fonction d'accès à une variable interne. Elle est une fonction à part entière et peut par conséquent être redéfinie.

Pour réaliser la fluidité de cette variable fonction une nouvelle fonction de type FSUBR à été crée, la fonction de liaison des variables fonctions, de nom **LETF**:

```
(LETF (<varfnt> <e>) <e1> ... <eN>)
```

dans laquelle <varfnt> est le nom d'une variable fonction, <a> sa

nouvelle valeur et <s1> ... <sN> une suite d'expressions à évaluer en séquence. LETF va lier la variable fonction en effectuant les 4 étapes suivantes :

- sauvetage de la valeur de la variable fonction, i.e. la valeur de l'évaluation de (<verfnt>)
- 2) évaluation de (<verfnt> <e>)
- évaluation de la séquence <a1> ... <eN>, la valeur de LETF sera la valeur de l'évaluation de <eN>
- 4) restauration de l'ancienne valeur de la variable fonction en évaluant (<varfnt> la valeur calculée en 1).

Ce mécanisme est le même que celui de la fonction LET (voir le paragraphe 4.2) pour les variables et c'est ce qui a donné le nom LETF.

La réalisation de cette liaison nécessite la création dans la pile d'un nouveau type de bloc de contrôle (le type 2) qui comprend :

(1) (2) PBIND → UNBIND: (3) PBIND du bloc précédent nom de la variable fonction (5) (son ancienne valeur)

- (1) UNBIND: est l'adresse mémoire du module qui réalise la destruction du bloc de contrôle.
- {2} PBIND pointe sur le type du bloc qui est ici le type 2.
- (3) comme tous les blocs de contrôle celui-ci contient le pointeur sur le bloc de contrôle précédent.
- {4} le bloc contient le nom de la variable fonction
- (5) ainsi que l'ancienne valeur de la variable fonction, sous la forme d'une liste d'un élément.

Ce bloc doit être réalisé par la fonction LETF doit voici l'écriture en VCMC2 :

```
; LETF suppose qu'à l'appel :
; A1 + ((<varfnt> <e>) <e1> ... <eN>)
; Sauvegarde de l'évaluation de ( <varfnt> )
         CAR
                   A1,A2
A2,TST
LETF:
         CDR
                   A1, TST
A2, TST
A2, R2
         COR
         CAR
                   NIL, A1, (CALL (EVALFU))
         MOVE
; Appel de la variable fonction
; avec l'argument fourni
                   NIL, A1
         XCONS
         POP
                   82
         POP
                   A3
         XTOPST AT
         PUSH
                   92
         PUSH
                   A3,, (CALL (EVALFU))
; Fin de préparation du bloc de contrôle
; et exécution du corps du LETF
         POP
                   (@ PBIND)
         PUSH
         PUSH
         STACK
                    (@ PBIND)
         PUSH
                    (UNBIND),, (JUMP (PROGN))
```

La destruction de ce type de bloc est toutefois spéciale car il faut appeler une nouvelle fois la variable fonction avec l'ancienne valeur sauvée dans le bloc de contrôle. Un problème se pose pour évaluer une dernière fois cette fonction. En effet, l'ancienne valeur de la variable fonction a été sauvée dans le bloc de contrôle mais une simple re-évaluation de la liste composée du nom de la fonction et de la valeur sauvée provoquera (si la variable fonction est de type SUBR ou EXPR) une deuxième évaluation de l'argument.

Pour éviter ce phénomène, nous utiliserons à la place de EVAL le module APPLY {Note 1} qui reçoit dans A1 le nom d'une fonction et dans A2 une liste d'arguments prêts à être employés par la fonction.

Voici comment délier un bloc de type 2 :

```
UNBIN2:

POP (@ PBIND) ; restaure l'ancien PBIND
POP A4 ; A4 ← le nom
XTOPST R3 ; adre ret ← (val)
PUSH R2 ; sauve tout (APPLY)
PUSH R1 ; sauve la valeur
MOUE R3, A2 ; A2 ← la (val)
MOUE R4, R1, ICALL (RPPLY)] ; Avanti
POP R1 ; retourne la valeur du corps
POP R2,, IRETURN] ; libere A2 et rentre
```

{Note 1} ce module qui était le module principal d'évaluation des fonctions en LISP 1.5 a presque disparu dans notre modèle (il est avantageusement remplacé par les modules EUEXP, EUFEXP, EUMAC et EUESC de EUAL qui ne consomment pas de doublets de liste) et n'est plus utilisé que dans le cas des fonctionnelles et du LETF.

7.7 LA NOTION DE CHRONOLOGIE.

Pour résoudre le problème des traces et des pas-à-pas, nous avons inclus dans notre modèle un dispositif général permettant de solutionner les problèmes d'interruptions internes de l'évaluateur (cette étude ne traitera pas des interruptions externes).

Pour cela notre modèle dispose d'une multitude d'évaluateurs potentiels différenciés par un numéro d'ordre de création, un numéro de <u>chronologie</u>.

Ces évaluateurs vont être appelés :

 par l'utilisateur au moyen de la fonction interprète EVAL dont le deuxième argument est le numéro de CHRONOLOGIE que l'on veut voir affecter à cette évaluation :

(EVAL expression chronologie)

 automatiquement par l'interprète, il s'agit alors d'<u>interruptions</u> internes.

Ces interruptions sont déclenchées par l'interprète lui-même dans les cas suivants :

- appel de la boucle principale du système (TOPLEVEL)
- erreur à l'interprétation (ERROR)
- trace de l'évaluateur (STEPEVAL)
- ligne pleine en sortie (EOL)
- apparition d'une fin de fichier d'entrée (EOF)

et d'une manière générale à chaque fois que l'interprète doit effectuer quelque chose de non prévu.

Le traitement d'une interruption se fait par invocation d'une fonction propre à chaque type d'interruption, dans un nouvel évaluateur dont la chronologie est la chronologie précédente incrémentée de une unité. Afin de restaurer l'ancienne valeur de la CHRONOLOGIE, le changement d'évaluateur va construire un bloc de contrôle d'un type nouveau, le type 3 qui va contenir l'ancienne valeur de la chronologie, la variable EUALCH, ainsi que l'état d'un autre indicateur système EUALST (cet indicateur qui contient l'état courant de la trace sera vue au paragraphe 7.7.4.).

Voici la structure de ce nouveau type de bloc de contrôle :

UNBIND: ← PBIND
ancien PBIND
ancien EUALCH
ancien EUALST

Voici le texte en VCMC2 du traitement d'une interruption interne :

```
; Lancement d'une interruption interne
; A1 + 1a fonction
; A2 + 1a liste d'arguments (à 1a APPLY)
; change de CHRONOLOGIE +1

ITSDFT:
; prépare un bloc 3
PUSH (@ EVALST); sauve l'état de la trace courante
PUSH (@ EVALCH); sauve la chronologie courante
PUSH (@ EVALCH); sauve l'ancien PBIND
PUSH '3 ; type de bloc = 3
STACK (@ PBIND); new PBIND
ADD '1, (@ EVALCH); change de CHRONOLGIE
PUSH (UNBIND),, [JUMP (APPLY)]; et appel APPLY
```

La valeur retournée par la fonction associée à l'interruption devient la valeur de l'interruption.

7.7.1 Fonctions manipulant les CHRONOLOGIES

Notre modèle possède plusieurs fonctions de manipulation de CHRONOLOGIES. Le numéro de la CHRONOLOGIE courante est accessible au moyen de la variable fonction CHRONOLOGY.

(CHRONOLOGY) lecture (CHRONOLOGY <n>) écriture

Deux fonctions permettent d'utiliser ces CHRONOLOGIES comme des <u>super-structures</u> de contrôle :

```
(EXITCHRONOLOGY <e1> ... <eN>)

(FINDCHRONOLOGY <n> <e1> ... <eN>)
```

La première permet de sortir de la CHRONOLOGIE courante et fait office de retour d'interruption interne (sous la forme d'un super-EXIT), et la seconde permet de retourner une valeur à la CHRONOLOGIE de numéro <n>. Dans ces 2 cas la valeur retournée est la valeur de la dernière évaluation i.e. celle de <eN> qui a lieu dans l'environnement de l'appel de ces fonctions.

7.7.2 La boucle principale de l'évaluateur

La première interruption de l'évaluateur est engendrée par la boucle principale de l'interprète.

En effet cette boucle est réalisée au moyen des 4 instructions suivantes:

```
MAIN1:

MOUE 'O,(@ EVALCH) ; CHRONOLOGIE = 0

MOUE 'TOPLEVEL,A1 ; le nom de la fonction

MOUE NIL,A2,[CALL (ITSOFT)] ; la liste d'arguments

NOP ,,[JUMP (MAIN1)] ; retourne à l'interprète
```

Il est donc tout à fait possible de redéfinir la fonction TOPLEVEL.

Classiquement cette fonction réalise :

```
(DE TOPLEVEL ()
(PRINT (EVAL (READ))))
```

7.7.3 Les erreurs

En cas de détection d'érreur l'évaluateur appelle la fonction ERROR en passant par le dispositif d'interruption interne (i.e. l'évaluation de cette fonction a lieu dans un évaluateur dont la CHRONOLOGIE a été incrémentée). Le premier argument de cette fonction contient le type de l'erreur et les suivants des arguments spécifiques dépendant du type de cette erreur. La valeur retournée par cette fonction devient la valeur de l'expression ayant provoquée l'erreur.

Le premier exemple que nous allons voir est une fonction qui évalue son argument sans jamais provoquer d'erreur :

(DE EVAL-sans-erreur (forme)
(WHERE (ERROR) (EVAL forme)))

En cas d'erreur dans l'évaluation de la forme, cette fonction retourne NIL. L'utilisation de la forme WHERE permet d'empécher le traitement normal des erreurs uniquement durant l'évaluation de la forme forms.

Voici un autre exemple de la redéfinition de la fonction ERROR qui permet de construire une fonction testant si une forme peut être évaluée sans erreur par EVAL. Dans le cas ou EVAL produirait une erreur cette fonction retourne la valeur NIL, et dans le cas contraire elle retourne la valeur de l'évaluation. Cette dernière valeur est incluse en premier élément d'une liste pour pouvoir distinguer la valeur NIL correspondant à une évaluation de cette même valeur indiquant une erreur à l'évaluation.

(DE EVAL-teste-si-erreur (forme) (WHERE (ERROR '(() (erreur))) (ESCAPE erreur [(EVAL forme)])))

7.7.4 Les traces

Notre modèle possède un mécanisme interne de trace. Ce mécanisme appelle la fonction STEPEUAL (qui est une interruption interne) avec comme argument la forme qui devait être évaluée, à <u>chaque appel interne</u> de l'évaluateur. La mode trace est représenté dans le système par une variable interne, **EVALST.**

Ce <u>mode trace</u> est activé en donnant une valeur non-NIL au 3ème arqument de la fonction interprète EVAL :

(EVAL expression chronologie trace)

A l'évaluation d'un appel de ce type, la trace n'est pas active pour la première évaluation de **expression** sous peine de faire boucler EVAL *{Note 1}* mais uniquement pour tous les appels internes qui se produiront durant l'évaluation de **expression**.

La trace la plus simple consiste simplement à imprimer tout ce qui est évalué par EVAL. Voici le texte de cette mini-trace :

{Note l} ce mécanisme est donc équivalent à celui rencontré dans les machines disposant d'interruptions : l'effet des instructions El (validation d'interruption) de l'Intel 8080 ou bien RTI (retour du sous-programme de trace) du PDP/11, ne se fera sentir qu'après exécution de l'instruction suivante pour éviter de faire boucler l'unité centrale.

```
† '(A B)
= (A B)
```

Notre modèle prend en compte les interférences possibles entre les fonctions traçantes et les fonctions tracées : en effet les fonctions de type EXIT ou SELF deviennent ambigues car l'interprète ne sait pas de quelle fonction il s'agit, de la traçante ou de la tracée. Pour résoudre ce problème, nous avons du préciser la définition des fonctions EXIT et SELF de la manière suivante :

la fonction EXIT retourne de la dernière fonction appelée <u>dans la CHRONOLOGIE courante</u> et la fonction SELF reapplique la dernière fonction appelée également <u>dans la CHRONOLOGIE courante</u>.

Comme les fonctions traçantes et tracées sont exécutées dans des CHRONOLOGIES différentes, toute ambiguité est donc levée.

Voici une nouvelle fonction de trace qui permet de tracer des fonctions contenant des appels de SELF ou de EXIT. Cette fonction de plus imprime à chaque étape le numéro de la CHRONOLOGIE courante et la profondeur des appels de EYAL:

```
(DE NTRACEVAL (exp)

(LET (deep D)

(MHERE

(STEPEVAL '((forme)

(SETQ deep (ADD1 deep))

(PRINT '→ (CHRONOLOGY) deep forme)

(SETQ IT (EVAL forme (SUB1 (CHRONOLOGY)) T))

(PRINT '← (CHRONOLOGY) deep IT)

(SETQ deep (SUB1 deep))

IT))

(EVAL '(STEPEVAL exp) (ADD1 (CHRONOLOGY))))))
```

La fonction suivante TF est une illustration du fonctionnement de cette trace :

```
(DE TF (L) (IF (NULL L) (EXIT 'OK) (SELF (CDR L))))))

? (NTRACEVAL '(TF '(A B)))

→ 1 1 (TF '(A B))

→ 1 2 '(A B)

← 1 2 (A B)

→ 1 2 (IF (NULL L) (EXIT 'OK) (SELF (CDR L)))
```

```
3
      (NULL L)
      (AB)
433455445665567766788777654321
      NII.
      (SELF (CDR L))
      (CDR L)
      ั(ค в)
      (IF (NULL L) (EXIT 'OK) (SELF (COR L)))
      (NULL L)
      (B)
      (SELF (CDR L))
(CDR L)
      (B)
      NIL
(IF (NULL L) (EXIT 'DK) (SELF (COR L)))
      (NULL L)
      ÑIL
     DK
DK
DK
DK
DK
(EXIT, DK)
```

Enfin le dispositf de trace de notre modèle permet d'implémenter des dispositifs d'évaluation incrémentale. La fonction STEP décrite ci-dessous va évaluer une expression mais avant et après chacune des évaluations internes, le contrôle est rendu à l'opérateur qui peut indiquer à chaque étape des actions à entreprendre. Ces actions, décrites par un caractère, peuvent être:

- v: voir l'expression à évaluer (cette action est automatique à chaque étape).
- > : continuer la trace en séquence.
- < : évaluer l'expression courante sans trace et se remettre en mode trace à la fin de l'évaluation de celle-ci.
- -=: lire et évaluer une expression quelconque (ce qui permet de contrôler les valeurs des variables ou d'évaluer n'importe quelle forme) et repasser en mode trace.
- .: arrêter le mode trace et retourner la valeur de l'expression tracée.

```
(DE STEP (exp)
(LET ((deep D) (typit T) (IT NIL))

(WHERE

(STEPEUAL '((forme)
(SETQ deep (ADD1 deep))
(LET (cmd 'v)

(IF typit

(SELECTQ cmd

(v (PRIN '-> deep forme '||)

(SELECTQ cmd

(v (PRIN '-) deep forme (SUB1 (CHRONOLOGY)) T)))

(SETQ IT (EUAL forme (SUB1 (CHRONOLOGY)) NIL)))

(= (PRINT (EUAL (READD))) (SELF 'v))

(/. (SETQ IT (EUAL (READD))) (SELF 'v))

(T (SELF 'v)))

(SETQ IT (EUAL forme (SUB1 (CHRONOLOGY)))))

(LET (cmd 'v)

(IF typit

(SELECTQ cmd

(v (PRIN '<- deep IT '||)

(TEPRI -1)

(SELF (READCH)))

(= (PRINT (EUAL (READ) (ADD1 (CHRONOLOGY))))

(SELF (READCH)))

(SELF (SELF 'v))

(/. (SETQ typit))

(SELF 'v)))

(SELF 'v)))

(SELF 'v))))

(SETQ deep (SUB1 deep))

IT))

(EUAL '(STEPEUAL exp) (ADD1 (CHRONOLOGY)))))))))))))))))))))))))))))))
```

Le fait de pouvoir récupérer TOUS les appels internes de l'évaluateur permet, outre les traces, une modification complète de celui-ci.

Voice pour illustration la fonction **EUAL-NIL-si-UNDEF** qui se comporte comme la fonction interprète standard EVAL mais qui ne provoque pas d'erreur à l'occurrence de l'évaluation d'une variable indéfinie, se contentant uniquement de forcer la valeur NIL à la variable et d'imprimer un message d'avertissement :

On notera là encore la redéfinition dynamique de la fonction STEPEUAL, qui permet de n'effectuer le test de variable indéfinie que dans la portée dynamique de la fonction EUAL-NIL-si-UNDEF.

7.8 ANALYSE DE L'INTERPRETE.

Enfin voici le tableau de passages dans les différents modules de l'interprète (donné à l'appendice F) après avoir effectué le test (donné à l'appendice G). La première colonne de pourcentages est donnée par rapport au nombre d'appels de l'évaluateur, et la seconde est donnée par rapport au nombre total d'instructions exécutées durant l'évaluation du test.

Ce tableau nous a permis d'établir les fréquences d'utilisation des différents modules de EUAL données au paragraphe 4.4.

```
0.11
                                                                                            EVALL
                                =
                                                                               0
                                                                     2222
46
47
           EVALL2
                                =
                                                                               Ö
                                     13
                                                       000
           EVALL3
                                =
                                                                               Ö
           EVALN
                                =
48
49
50
51
52
53
54
55
           EVALN1
                                =
                                    3
                                                       006
                                                                     ලද සඳ සඳ සඳ සඳ සඳ සඳ සඳ පළ පළ පළ පළ පළ සඳ සඳ සඳ සඳ පළ
                                                                              000500
                                    4
295
           EVALNE
                                =
                                                            35
                                                                                   37
33
           EVALNB
                                                       0
0
0
0
0
0
           EUCAR
                                =
                                     4276
           EVESC
EVESC1
                                =
                                     3
                                =
                                     43
           EVESC3
EVESC4
                                =
                                                                               0
56
57
                                     š
                                                       0
10.61
                                =
                                                                               0
           EVEXP1
EVEXP2
EVEXP3
                                =
                                                                              0.61
0.82
1.43
0.61
0.82
1.00
1.45
0.45
0.45
0.45
                                     493
                                     654
1147
                                                       58
59
60
61
                                =
                                     493
           EVEXP3
EVEXP4
EVEXP5
EVEXP6
EVEXP9
EVEXPF
EVEXPG
EVEXPN
EVEXPN
                                =
                                =
                                     656
=:
                                     1149
                                =
                                     649
                                =
                                     155
                                =
                                     361
                                =
                                     361
                                     338
10
                                =
           EUFEX2
EUFEX3
EUFEXB
EUFEXP
EULIS1
EULIS2
EUMAC
EXICH1
EXICH2
EXIT1
EXIT1
                                =
                                                                     =
                                     20
                                     10
2
12
                                =
                                                                               0
                                =
                                                                               ō
                                                                               ŏ
                                =
                                     39
                                =
                                                                               Ö
                                     85512151
                                                                               Ö
                                =
                                =
                                =
                                                                               00000
                                                        Ū
                                =
                                                        õ
                                 =
                                                        0.11
0.26
           EXITCHRON=
EXITER =
FALSE =
                                                                               Ö
                                      12
            FUAL
                                 =
                                      1
                                                        00
                                                                               00000
            FVAL1
                                 =
                                     385
3
108
                                                        8.28
                                                                                    48
                                 =
             INTERNAL
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
                                 =
                                                        0000
                                 =
                                                            32
            LAMBDA
                                 =
                                     34624303
                                                                               0
            LET2
                                 =
                                                        Ō. 13
                                                                               =
            LET4
LET8
                                 =
             LETF
             LIST
                                 =
                                 =
                                     103
             MAIN
                                 =
            MAIN1
MAP
MAP1
 98
99
                                 =
                                 =
  100
                                 =
             MAP11
MAP2
                                      8
9
28
16
 101
102
103
104
105
106
107
                                  =
                                  =
                                                                                              96 96 96 96 96 96 96 96
             MAP3
MAP4
MAP5
                                  =
                                  =
             MAPS
MAPC
MAPC1
MAPC11
                                  =
                                      37
1
                                  =
  108
                                                                                000
                                  =
                                                         Ō. 11
  109
```

110 MAPC2 1111 MAPC3 1112 MAPC4 1112 MAPC4 1113 MAPC4 1114 MAPC4 1115 MAPC6 1116 MAPC6 1116 MAPC6 1117 MAPC6 1118 NULL I 1119 NULL I 1120 POPUN 1121 POPUN 1122 POPUN 1123 PRINTINI 1120 POPUN 1121 POPUN 1122 PRINTINI 1123 PRINTINI 1124 PRINTINI 1125 PROBAJ 1126 PROBAJ 1127 PROBAJ 1128 PROBAN 129 P	416 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	**************************************	**************************************
159 UNBOL 160 UNBOL 161 UNBOL 162 UNBOS 163 UNBON 164 UNBIND 165 UNBIND 166 WHERE 167 WHERE 168 WHERE	= 406 = 767 = 108	2.77 8.5.24 2.32 2.35 10.54 10.54 2.56 10.54 2.56 10.54 2.56 10.54 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56	0.451 60.913 61.62 81.83

BIBLIOGRAPHIE

[ALLEN 78]

ALLEN J.: The Anatomy of LISP, Mc Graw Hill Inc., 1978.

[AMD 78a]

The Am2900 Family Data Book, Advanced Micro Devices Inc., 1978.

[AMD 78b]

Build a Microcomputer, Chapter II, Microprogrammed Design, Advanced Micro Devices Inc., AM-PUB073-2, 1978.

[AMD 78c]

PARKER R. O. & KROEGER J. H. : Algorithm Details for the Am9511 Arithmetic Processing Unit, Advanced Micro Devices Inc., AM-PUB072, 1978.

[AMD 79]

AmZ8000 Family Reference Manual, Principles of Operation & AmZ8001/2 Processor Instruction Set, Advanced Micro Devices Inc., AM-PUB086, 1978.

[ARCHIBALD 77]

ARCHIBALD P.: FONTS MANUAL, IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, N.Y., Version 2, September 1977.

[AUDO!RE 76]

AUDOIRE L. : COLORIX : un périphérique de visualisation couleur, Mémoire de maîtrise, UER Informatique, Université de Paris 8 - Vincennes, Juin 1976.

[BAKER 77a]

BAKER H. G. Jr. : Shallow binding in LISP 1.5, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, Working Paper 138, January 1977 and C.A.C.M., Vol. 21 No .7 pp. 565–569, July 1978.

[BAKER 77b]

BAKER H. G. Jr.: A Note on the Optimal Allocation of Spaces in MACLISP, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, Working Paper 142, March 1977.

[BAKER 78]

BAKER H. G. Jr.: List Processing in Real Time on a serial Computer, C.A.C.M., Vol. 21 No. 4 pp. 280-294, April 1978.

[BERKELEY 74]

BERKELEY E. C., BOBROW D. G. (editors): The Programming Langage LISP: Its Operation and Application, The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusets, 4th printing, March 1974.

[BOBROW 73a]

BOBROW R. J., BURTON R. R., JACOBS J. M., LEWIS D.: UCI LISP Manual, Dept. of Information and Computer Science, University of California, Irvine, Technical Report #21 updated 10/73.

[BOBROW 73b]

BOBROW D. G., WEGBREIT B.: A Model and Stack Implementation of Multiple Environments, C.A.C.M., Vol. 16 No. 10 pp. 591-603, October 1973.

[BOLCE 68]

BOLCE J. F.: LISP/360: a Description of the University of WATERLOO LISP 1.5 for the IBM System 360, 2nd ed., University of WATERLOO, Computer Centre, March 1968.

[BURSTALL 71]

BURSTALL R. M., COLLINS J. S., POPPLESTONE R. J., Programming in POP 2, Edinburg University Press, 1971.

[CARPENTER 76]

CARPENTER B. E., DORAN R. W. : The Other Turing Machine, The Computer Journal, Vol. 20 No. 3 pp. 269-279, March 1976.

[CHAILLOUX 78a]

CHAILLOUX J.: VLISP 8 un système LISP pour micro-processeur à mots de 8 bits, RT 21-78, Département d'Informatique, Université de Paris 8 - Vincennes, Juillet 1978.

[CHAILLOUX 78b]

CHAILLOUX J. : a VLISP interpreter on the VCMC1 machine, LISP Bulletin #2, July 1978.

[CHAILLOUX 78c]

CHAILLOUX J.: VISP 10 . 3 , Manuel de Référence, RT 16-78, Université de Paris 8 - Vincennes, Août 1978.

[CHAILLOUX 79a]

CHAILLOUX J.: VLISE 8 . 2 , Manuel de Référence, RT 11-79, Université de Paris 8 - Vincennes, Avril 1979.

- [CHAILLOUX 79b]
- CHAILLOUX J. : Etude d'un compilateur VLISP optimisant, Bulletin du Groupe Programmation et Langages, A.F.C.E.T., Division Théorique et Technique de l'Informatique, No. 9 pp. 26-36, Octobre 1979.
- [CLARK 77]
 CLARK D. W.: A empirical study of list structure in LISP, C.A.C.M., Vol. 20 No. 2 pp. 78-87, February 1977.
- CLARK 791
 CLARK D. W.: Measurement of Dynamic List Structure Use in
 LISP, IEEE Soft. Eng. , Vol. SE-5 No. 1 pp. 51-59, January
 1979.
- COILLAND P., COLAITIS M. J.: SIRLISP: Interprète LISP sur IRIS80, E.N.S.T., Paris, Février 1979.
- [DEC 75a]
 PDP 11 : Processor Handbook, Digital Equipment Corporation, Maynard Massachusetts, 1975.
- DECSYSTEM 10: Getting Started With RUNOFF, Text Formatting
 Program, Digital Equipment Corporation, DEC-10-URUNA-A-D,
 Maynard Massachusetts, February 1975.
- DECSYSTEM 10 : DDT, Dynamic Debbuging Technique, Digital Equipment Corporation, DEC-10-UDDTA-A-D, Maynard Massachusetts, 1975.
- CDEC 78e1
 DECSYSTEM10 : System Reference Manual, Digital Equipment
 Corporation, Maynard Massachusetts, AD-09 16C-T1, March 1978.
- CDEC 78b1
 DECSYSTEM10 : TOPS10, Digital Equipment Corporation, Maynard
 Massachusetts, AD-09 16C-T1, March 1978.
- EDEC 78c1
 RT11 V03: Documentation directory, Digital Equipment Corporation, Order No. DEC 11-ORDDB-A-D, Maynard Massachusetts, 1978.
- LSI 11 : Microprocessor Handbook, Digital Equipment Corporation, Maynard Massachusetts, 1978.
- [DEC 78e]
 VAX 11-780, Hardware/Software Handbook, Digital Equipment
 Corporation, Maynard Massachusetts, 1978.

[DEUTSCH 73]

DEUTSCH L. P.: A LISP Machine with Very Compact Programs, Proc. 3rd I.J.C.A.I., pp. 697-703, Stanford, California, August 1973.

[DEUTSCH 76]

DEUTSCH L. P., BOBROW D. G. : An Efficient, Incremental, Automatic Garbage Collector, C.A.C.M., Vol. 19 No. 9 pp. 522-526, September 1976.

[DIJKSTRA 781

DIJKSTRA E. W., LAMPORT L., MARTIN A. J., SCHOLTEN C. S., STEFFENS E. F. M.: On-the-Fly Garbage Collection: An Exercice in Cooperation, C.A.C.M., Vol. 21 No. 11 pp. 966-975, November 1978.

[OURIEUX 78]

DURIEUX J. L. : *TLISP*, *Te système LISP de TOULOUSE*, in Implémentation et Interprétation de LISP, Ecole IRIA, Toulouse, 1-3 Mars 1978.

[DURIEUX 79]

DURIEUX J. L., VIGNOLLE J. : Fausses Récursivités dans un Interprète LISP : une approche formelle de leur élimination, Université Paul Sabatier, Toulouse.

[EARNEST 76]

EARNEST L.: FIND a FONT, Stanford Artificial Intelligence Laboratory, Operating Note 74, May 1976.

[FROST 75]

FROST M.: UUO Manual (Second Edition), SAILON 55.4, Stanford Artificial Intelligence Laboratory, July 1975.

[FROST 771

FROST M. & HARVEY B. : *The Stanford/IRCAM Monitor*, Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, No. 2, October 1977.

[GARDNER 67]

GARDNER M. : Mathematical Games, Scientific American, pp. 124–125, March/April 1967.

[GOLDSTEIN 73]

GOLDSTEIN I.: Pretty Printing: converting List to Linear Structure, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, AI memo No. 279, February 1973.

[GOOSSENS 77]

GOOSSENS D. : CAN, Département d'Informatique, Université de Paris 8 - Vincennes, 1977.

[GOOSSENS 79]

GOOSSENS D.: Meta-interpretation of Recursive List-processing Programs, Proc. 6th I.J.C.A.I. pp. S7-S12, Tokyo, August 1979.

[GREENBLATT 74]

GREENBLATT R.: The LISP Machine, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, Working Paper 79, November 1974.

[GREUSSAY 72]

GREUSSAY P.: Manuel LISP 510: description et utilisation, Institut d'Intelligence Artificielle, Université de Paris 8 -Vincennes, NTP 2, Octobre 1972.

[GREUSSAY 75]

GREUSSAY P. : LISP T1600 : Manuel de Référence, Département d'Informatique, Université de Paris 8 - Vincennes, Février 1975.

[GREUSSAY 76a]

GREUSSAY P.: VLISP: Structure et extension d'un système LISP pour mini-ordinateur, RT 16-76, UER Informatique et Linguistique, Université de Paris 8 - Vincennes, Janvier 1976.

[GREUSSAY 76b]

GREUSSAY P.: Descriptions compactes d'interprètes implémentables: une application au langage CONNIVER, 2ème Colloque International sur la Programmation, ROBINET B. (éd.), Dunod, Paris, Avril 1976.

[GREUSSAY 76c]

GREUSSAY P.: Iterative interpretations of tail-recursive LISP procedures, Département d'Informatique, TR 20-76, Université de Paris 8 - Vincennes, Septembre 1976.

[GREUSSAY 77]

GREUSSAY P.: Contribution à la définition interprétative et à l'implémentation des LAMBDA-langages, Thèse, Université de Paris VII, Novembre 1977.

[GREUSSAY 78a]

GREUSSAY P. : Communication personnelle, Octobre 1978.

[GREUSSAY 78b]

GREUSSAY P. : Le Système VLISP 16, Ecole Polytechnique, Décembre 1978.

[GREUSSAY 79a]

GREUSSAY P.: Aides à la Programmation en LISP: outils d'observation et de compréhension, Bulletin du Groupe Programmation et Langages, A.F.C.E.T., Division Théorique et Technique de l'Informatique, No. 9 pp. 13-25, Octobre 1979.

[GREUSSAY 79b]

GREUSSAY P.: <u>WITSP</u>-11 Manuel de Référence, (à paraître), Université de Paris 8 - Vincennes, 1979.

[GRIGNETTI 76]

GRIGNETTI M. C., HARTLEY A. K., HAUSMANN C., ASH W. L., BOBROW R. J., BELL A.: Intelligent On-line Assistant an Tutor System, Technical progress Report, Bolt Beranek and Newman Inc., BBN Report No. 3302, AI Report No. 41, March 1976.

[GRISWOLD 71]

GRISWOLD R. E., POAGE J. F., POLONSKY I. P. : The SNOBOL4 Programming Language, 2nd ed., Prentice Hall, 1971.

[HAFNER 74]

HAFNER C., WILCOX B.: LISP/MTS programmer's guide, Mental Health Research Institute, Michigan University, Ann ARBOR, January 1974.

[HAILPERN 79]

HAILPERN B. T., HITSON B. L.: S-1 Architecture Manual, Computer System Laboratory, Stanford Electronics Laboratories, Stanford University, Technical Report No. 161, STAN-CS-79-715, January 1979.

[HAINES 69]

HAINES E. C.: TREET a List Processing Language and System, the MITRE corp., MTP104, March 1979.

[HARVEY 74]

HARVEY B.: Monitor Command Manual (Second Edition), SAILON 54.4, Stanford Artificial Intelligence Laboratory, September 1974.

[HEARN 69]

HEARN A. C.: Standard LISP, in Bobrow D. G. (ed.): LISP Bulletin, ACM SIGPLAN Notices, Vol. 4 no. 9, September 1969.

[HEARN 73]

HEARN A. C.: REDUCE 2 User's Manual, Utah Computational Physics group UCP-19, Second Ed., March 1973.

[HEARN 74]

HEARN A. C.: REDUCE 2 Symbolic Mode Primer, Utah Computational Physics group Operating Note 5.1, October 1974.

[HOLLOWAY 80]

HOLLOWAY J., STEELE G., SUSSMAN G., BELL A.: The SCHEME 79 Chip, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, AI Memo No. 255, Draft, January 1980.

[HORNING 79]

HORNING J. J.: Additionnal Viewpoints on the History of Programming Languages Conference, Annals of the History of Computing, Vol. 1 pp. 69-71, July 1979.

- [HUITRIC 76]

 HUTRIC H.: Couleur et calcul : calcul de la couleur, Thèse de 3ème cycle, Université de Paris 8, 1976.
- [HULLOT 79]
 HULLOT J. M.: Associative Commutative Pattern-matching, Proc. 6th I.J.C.A.I. pp. 406-412, Tokyo, August 1979.
- [INTEL 77a] 8080 : Assembly Language Programming Manual, ON: 98-00301B, Intel Corporation, 1977.
- [INTEL 77b]
 MDS: ISIS II System user's guide, ON: 98-306B, Intel
 Corporation, 1977.
- [INTEL 79] 8086 : 16 bit HMOS Microprocessor, Intel Corparation, 1979.
- [JOUANNAUD 77]

 JOUANNAUD J. P.: Sur l'inférence et la synthèse automatiques

 de fonctions LISP à partir d'exemples, Thèse, Université

 Pierre et Marie Curie (Paris 6), Novembre 77.
- KNIGHT 741
 KNIGHT T.: The CONS Machine, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, Working Paper 80, November 1974.
- KNUTH 691
 KNUTH D. E. : The Art of Computer Programming, Vol. 1 :
 Fundamental Algorithms, Addison-Wesley, Reading,
 Massachusetts, 2nd printing, 1989.
- [KNUTH 78a] KNUTH D. E.: Mathematical Typography, Stanford University, STAN-CS-78-648, February 1978.
- KNUTH 78b1
 KNUTH D. E.: TAU EPSILON CHI: a System for Technical Text,
 Stanford Artificial Intelligence Laboratory, Memo AIM-317,
 STAN-CS-78-675, September 1978.
- [KUROKAWA 77]

 KUROKAWA T. : A New Fast and Safe Marking Algorithm,
 Informations Systems Lab., TOSHIBA Center, Kawasaki, Japan,
 April 1977.
- [LAUBSCH 76]
 LAUBSCH J. H., KRAUSE D., HESS K., SCHATZ W. : MACLISP Manual,
 CUU-Memo-3, Universitat Stuttgart, Stuttgart, Mai 1976
- LECOUFFE 771

 LECOUFFE P. : étude et définition d'une machine langage LISP,
 Thèse de spécialité, Université des sciences et techniques de LILLE, Décembre 1977.

[LECOUFFE 79]

LECOUFFE P. : Communication et Mémorisation en LISP, Bulletin du Groupe Programmation et Langages, A.F.C.E.T., Division Théorique et Technique de l'Informatique, No. 9 pp. 37-46, Octobre 1979.

[LISPMACHINE 77]

LISP MACHINE GROUP, BAWDEN A., GREENBLATT R., HOLLOWAY J. KNIGHT T., MOON D., WEINREB D.: LISP Machine Progress Report, M.I.T. Artificial Intelligence Laborartory, Memo No. 444, August 1977.

[LUX 78]

LUX A. : LISP - IRIS 80 : Manuel d'Utilisation, Laboratoire IMAG, Février 1978.

[MAAS 78]

MAAS R. E., GORIN R. E. : Prototype Overlay Xerographics, POX writeup, in file POX.XGP[UP.DOC].

[MACSYMA 75]

MACSYMA Reference Manual, Project MAC Mathlab Group, M.I.T., November 1975.

[MARTI 79]

MARTI J., HEARN A. C., GRISS M. L., GRISS C.: STANDARD LISP REPORT, ACM SIGPLAN Notices, Vol. 14 No. 10, October 1979.

[McCARTHY 60a]

McCARTHY J.: LISP 1 Programmer's manual, M.I.T. Computation Center & Research Laboratory of Electronics, Cambridge Mass., March 1, 1960.

[McCARTHY 60b]

McCARTHY J.: Recursive Functions of Symbolic Expressions and their Computation by Machine Part I, C.A.C.M., vol. 3, March 1960.

[McCARTHY 62]

McCARTHY J., ABRAHAMS P. W., EDWARDS D. J., HART T. P., LEVIN M. I. : LISP 1.5 Programmer's manual, the M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1962.

[McCARTHY 78]

McCARTHY J.: *History of LISP*, History of Programming Languages Conference, ACM SIGPLAN Notices, Vol. 13 No. 8, 1978.

[MEAD 80]

MEAD C., CONWAY L.: Introduction to VLSI systems, Addison-Wesley publishing company, 1980.

[MODEL 79]

MODEL M. L.: Monitoring System Behaviour in a Complex Computational Environment, XEROX, Palo Alto Research Center, CSL-79-1, January 1979.

[MOON 74]

MOON D. A. : MACLISP Reference Manual, M.I.T. Project MAC, Cambridge Mass., April 1974.

[MOORE 76]

MOORE J. S.: the INTERLISP Virtual Machine Specification, XEROX Palo Alto Research Center, Palo Alto Cal., September 1976.

(MOSES 70)

MOSES J.: the function of FUNCTION in LISP or Why the FUNARG Problem should be called the Environment Problem, Memo 199, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, June 1970.

[MOTOROLA 79]

MOTOROLA : MC68000, Motorola Semiconductors, Advance Specification, 1979.

[NAGAO 79]

NAGAO M., TSUJII J., NAKAJIMA K., MITAMURA K., ITO H. : LISP Machine NK3 and measurement of its performance, Proc. 6th I.J.C.A.I. pp. 625-627, Tokyo, August 1979.

[NIVAT 79]

NIVAT M. : La Recherche en Programmation et ses Moyens de Calcul, La Gazette du L.I.T.P. Bulletin No. 9, Janvier 1979.

[PERROT 79]

PERROT J. F. : LISP et lambda-calcul, Lambda-Calcul et Semantique formelle des langages de programmation B. Robinet, Ed., pp. 277-301, LITP-ENSTA, Paris, 1979.

[POOLE 70]

POOLE P. C., WAITE W. M.: The STAGE2 Macro-processor User Reference Manual, Culham Laboratories Abingdon, Berks, July 1970.

[PRATT 76]

PRATT V. R.: CGOL - an Alternative External Representation for LISP users, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, Working Paper 121, March 1976.

[QUAM 72]

QUAM L. H., DIFFIE W.: Stanford LISP 1.6 Manual, SAILON 28.6, Computer Science Dpt, Stanford University, 1972.

(ROBINET 78)

ROBINET B.: petit précis de λ calcul, in Implémentation et Interprétation de LISP, Ecole IRIA, Toulouse, pp. 15-24, 1-3 Mars 1978.

[ROSINET 79]

ROBINET B. : De la sémantique dénotationnelle, rapport L.I.T.P. No. 79-3, Janvier 1979.

[ROSEN 72]

ROSEN E.: A User's Guide to the Fast Arithmetic Feature of the LISP compiler, M.I.T., 1972.

[SAMMUEL 77]

SAMUEL A.: *E*, Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique, No. 0, Avril 1977.

[SHIMADA 76]

SHIMADA T., YAMAGUSHI Y., SAKAMURA K.: A LISP Machine and Its Evaluation, Systems Computers Controls, Vol. 7, No. 3, 1976 (translated from Denshi Tsushin Gakkai Rombunshi, Vol. 59-d, No. 6 June 1976, pp. 406-413).

[SCHOETTL 75]

SCHOETTL J. E., WERTZ H. : Des dragons à foison, Artinfo/Musinfo #21, Groupe Art et Informatique, Université de Paris 8 - Vincennes, 1975.

[SMITH 73]

SMITH D. C., ENEA H. J.: MLISP 2, Artificial Intelligence Memo no. 195, Stanford University, May 1973.

[STEELE 74]

STEELE G. L. Jr.: Annoucing the One, the Only BIBOP LISP, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, March 1974.

(STEELE 75)

STEELE G. L. Jr.: Multiprocessing Compactifying Garbage Collection, C.A.C.M., Vol. 18 No. 9 pp. 495-508, September 1975.

[STEELE 77]

STEELE G. L. Jr.: Macaroni is better than Spaghetti, Proc. of the Symposium of Artificial Intelligence and Programming Languages, ACM SIGPLAN Notices, Vol. 12 No. 8, August 1977.

[STEELE 79]

STEELE G. L. Jr., SUSSMAN G. J.: Design of LISP-Based Processors or, SCHEME: A Dielectric LISP or, Finite Memories Considered Harmful or, LAMBDA: The Ultimate Opcode, AI Memo No. 514, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, Cambridge, Mass., March 1979.

[STOYAN 78a]

STOYAN H. : LISP, Thèse, Technishe Universitat Dresden, Dresden, RDA.

[STOYAN 78b]

STOYAN H.: LISP-Programmier Handbuch, Akademie Verlag, Berlin, 1978.

(STRACHEY 65)

STRACHEY C.: A General Purpose Macrogenerator, Computer Journal pp. 225-241, October 1965.

[TAFT 79]

TAFT S. T.: The Design of an M6800 LISP Interpreter, BYTE, Vol. 4 No. 8 pp. 132-152, August 1979.

[TAKI 79]

TAKI K., KANEDA Y., MAEKEWA S. : The Experimental LISP Machine, Proc. 6th I.J.C.A.I., TOKYO, 1979.

[TEITELMAN 73]

TEITELMAN W.: CLISP - Conversationnal LISP, Proc. 3rd I.J.C.A.I., pp. 686-690, Stanford, California, August 1973.

[TEITELMAN 75]

TEITELMAN W.: INTERLISP Reference Manual, 2nd revision, Xerox Palo Alto Research Center, December 1975, 3rd revision, October 1978.

[TEITELMAN 77]

TEITELMAN W.: A Display Oriented Programmer's Assistant, Proc. 5th I.J.C.A.I., pp. 905-915, Cambridge, Mass., August 1977.

[TESLER 72]

TESLER L.: **PUB the Document Compiler**, Stanford Artificial Intelligence Project, Operating Note 70, September 1972.

[TRS 78]

TRS80 : LEVEL II, Radio Shack, Ft. Worth, Texas 76102

[WADLER 76]

WADLER P. L.: Analysis of an Algorithm for Real Time Garbage Collection, C.A.C.M., Vol. 19 No. 9 pp. 491-500, September 1976.

[WAITE 73]

WAITE W. M.: Implementing Software for Non-numeric Applications, Prentice-Hall Inc., Englewod Cliffs, N. J., 1973.

[WEINREB 79]

WEINREB D. & MOON D. A. : LISP MACHINE MANUAL, M.I.T. Cambridge, Mass., January 1979.

[WEISSMAN 67]

WEISSMAN C.: LISP 1.5 Primer, Dickenson Publishing Company Inc., Belmont, California, 1967.

[WEIZENBAUM 68]

WEIZENBAUM J.: The FUNARG Problem Explained, M.I.T. Project MAC, March 1968.

[WERTZ 74]

WERTZ H. : LISP CAB500, *Rapport de Recherche goupe II équipe* **9**, Université de Paris 8 - Vincennes, 1974-1975.

[WERTZ 77]

WERTZ H.: VLISP - AID, Université de Paris 8 - Vincennes, RT 10-77, Juillet 1977.

[WERTZ 78]

WERTZ H.: Un système de compréhension, d'amélioration et de correction de programmes incorrects, Thèse de 3ème cycle, Université Paris VI, Juillet 1978.

[WERTZ 79]

WERTZ H.: Computer Aided Education for Mentaly Retarded Children, Proc. International Symposium on Computer and Education, Dusseldorf, RFA, Mars 1979.

[WHITE 76]

WHILE J. L.: Mail from JONL at MIT-ML to LISP-discussion at MIT-AI, February 1976.

[WHITE 78]

WHITE J. L.: *Programm is Data*, History of Programming Languages Conference, ACM SIGPLAN Notices, Vol. 13 No. 8 pp. 217-223, 1978.

[WINSTON 77]

WINSTON P. H.: Artificial Intelligence, Addison-Wesley Company Inc., 1977.

[XGPFONT 74]

XGP FONT CATALOG, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory, Working Paper 72, May 1974.

[ZILOG 78]

Z80 : CPU Technical Manual, Zilog Inc., 1979.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

[ALLEN 78]	. 9
[AMD 78a]	. 51. 54
[AMD 78b]	. 61
FAMD 70-1	·
TAMP 701	• 54
[AMD 79]	. 52
[ARCHIBALD 77]	. 2
[AUDOIRE 76]	. 32
[BAKER 77a]	102
[BAKER 77b]	117
IDAKED 701	
[BERKELEY 74]	40, 41
	-
[BOBROW 73a]	. 9
[BOBROW 73b]	158
[BOLCE 68]	. 10
[BURSTALL 71]	36
[CARPENTER 76]	75
ICHATI I OUV 70-1	· -
TOUATLE OUR TOLE	
FO114 54 1 51 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
[CHAILLOUX 78c]	10, 12, 14, 31, 152, 168
[CHAILLOUX 79a]	10, 31
[CHAILLOUX 79b]	32
[CLARK 77]	40
[CLARK 79]	40
COLLIAND 701	10
IDEC 75-1	
IDEC 7511	31, 48
[DEC 75c]	2, 133
	83
[DEC 78a]	10, 15, 31
[DEC 78b]	31
[DEC 78c]	31, 48
[DEC 78d]	31
[DEC 78e]	11, 160
[DEUTSCH 73]	77
(DEUTSCH 76)	
INT INCTOA 701	41
COURTERN TOT	41
	10
[DURIEUX 79]	162
[EARNEST 76]	2
[FROST 75]	31
(FROST 77]	31
[GARDNER 67]	22
[GOLDSTEIN 73]	145
ICONSCENS 771	27
IRONGEENE 701	
ICREENDI ATT 741	27, 32
	11, 40
[GREUSSAY 72]	10
[GREUSSAY 75]	10
[GREUSSAY 76a]	10
[GREUSSAY 76b]	16. 19
[GREUSSAY 76c]	19
[GREUSSAY 77]	19, 162, 168, 173
IGRELISSAV 78-1	10
	4.0

[GREUSSAY 78b] .										10
[GREUSSAY 79a] .										27, 32, 152
[GREUSSAY 79b] .										10, 31, 48
[GRIGNETI 76] .										40, 104
[GRISWOLD 71] .										61
[HAFNER 74]										10
[HAILPERN 79] .										11
[HAINES 69]										36
[HARVEY 74]										31
[HEARN 69]										9
[HEARN 73]										9
[HEARN 74]										9
[HOLLOWAY 80] .										11
[HORNING 79]										11
[HUITRIC 76]										32
[HULLOT 79]	:			:	:					32
[INTEL 77a]	•	:	:	:			:			31. 71
[INTEL 776]	:	:		:	:		:			31
CENTEL TOT		:	:	:			:		:	52, 58
[JOUANNAUD 77] .		:	:	:	:	:	:			32
[KNIGHT 74]		:	:	:	:	:	:		:	11
[KNUTH 69]		:	:	:	:		:			29, 41
[KNUTH 78a]		:	:	:	:		:		:	133
[KNUTH 78b]		:	:	:	:		:		:	133
[KUROKAWA 77] .		:	:	:						41
[LAUBSH 76]		:	:	:	:		:		:	10
[LECOUFFE 77] .		:	:	:	:	;	:		:	11
(LECOUFFE 79)		:	:	:			:			40
[LISPMACHINE 77]		:	:	:		:		:		11, 40
CL LIV 701		:	:	:		:				10
[MAAS 78]	:	:	:		:		:			133
[MACSYMA 75]	:	:	:	:	:		•		:	10
	:	:	:		:	:	•		:	9
[MCCARTHY 60a] .		:	:				:			9. 38
[MCCARTHY 60b] .	:	:	:	:	:		:		:	9
		:			:		:		:	9, 12, 101
[MCCARTHY 62] . [MCCARTHY 78] .	•		•					:		11, 38
		•			•				:	11
	•	•	•		٠		•		:	83
		•	•	•	•		•			10
[MOON 74] [MOORE 76]			•		٠		•		•	17
THOOFO 701		•	•			•			•	102
			٠		•		•		•	52, 160
[MOTOROLA 79] .			•			•			•	52, 100
[NAGAO 79]		٠	•	٠		•		•	•	9
[NIVAT 79]		٠	٠	,•	٠		٠	•	•	12
[PERROT 79]		٠	•	•	٠				•	
[POOLE 70]		٠	•	•	•		•	•	•	85 133
[PRATT 76]	•		•		٠		٠	٠	•	123
[QUAM 72]		•	•				٠	٠	٠	9
[ROBINET 78]			•	٠	•	٠	٠	٠	•	19
	٠	٠	•		•	•	•	٠	•	61
[SAMUEL 77]	•	•				٠	٠	•	•	2
(SCHOETTL 75) .					•	٠	•	•	•	22
[SHIMADA 76]		•			٠	•	•		•	11
	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	123
[STEELE 74]										47

[S	TEEL	E.	75]							41	
[S	TEEL	E	77]							158	;
	TEEL			-							11	
	TOYA				-						11	
	TOYA										11	
	TRAC			35.]						85	
	AFT		-	•							11	
	AK I										11	
[T	EITE	LM	ΑN	73	3]						10.	123
[T	EITE	LM	AN	75	5]						10	
	EITE				7]						10	
	ESLE	• •									133	
	RS 7										31	
	ADLE										41	
	AITE										85	
[W	EINR	EΒ	79)]						٠.	10	
	EISS										9	
	EIZE				81						102	
	RTZ										10	
	RTZ		-	•		•					27	
[WE	RTZ	78	8]	•	•	•					27	
	RTZ				•						22,	32
	II TE			•							18	
[WH	IITE	78	3]								11.	102
	NST			-							9	
	PFO]		•					2	
ίΖΙ	LOG	78	33								31	

APPENDICE A

RESUME DE LA MACHINE UCMC2

Notations utilisées pour décrire les instructions :

```
l'opérande source
l'opérande destination
<5>
<d>
                 est transféré dans
est échangé avec
CC-
                 la nouvelle valeur du code condition.
                 l'attribut CVAL d'un symbole atomique
l'attribut PLIST d'un symbole atomique
l'attribut FVAL d'un symbole atomique
l'attribut FTYP d'un symbole atomique
l'attribut PTYP d'un symbole atomique
CYAL
PLIST
FVAL
FTYP
PTYP
                 l'addition
                 la soustraction
                 la multiplication
                 la division
                 le reste de la division
                 le ou inclusif logique
le et logique
le ou exclusif logique
ou
et
oux
                 la partie CAR d'un doublet
la partie CDR d'un doublet
CAR
(x. y) un doublet de liste,
x est la partie CAR
y est la partie CDR
                 le registre pointeur de pile
le contenu du sommet de pile
 (SP)
                 le registre d'index
un opérande indéxé i.e. un opérande
dont l'adresse est égale à : x + !
IX
×[y]
```

```
Opérande |
                                 NIL
         Opérandes |
                         A1, A2, A3 ou
                  Opérande |
                                 TST
Opérande |
              'objet-VLISP
                                ( adresse-mémoire )
                            ou
        Opérande |
                       ( @ adresse-memoire )
Continuation |
                   [NOP]
                           ou bien omission du champ
    Continuation |
                       [JUMP (adresse-memoire)]
    Continuation |
                       [CALL (adresse-mémoire)])
            Continuation |
                               [RETURN]
```

MOVE	<s> → <d> & CC= T</d></s>	
ADD SUB MUL GUO REM LOGOR LOGAND LOGXOR	<pre> <s> + <d></d></s></pre>	CC= T CC= T CC= T CC= T CC= T CC= T CC= T
CUAL SCUAL PLIST SPLIST FUAL SFUAL FTYP SFTYP PTYP SPTYP	(CVAL <s>) + <d></d></s>	& CC= T & CC= T
ADD SUB MUL QUO REM LOGOR LOGOND LOGXOR	<pre> <s> + <d> → <d> & /d></d></s></pre>	CC- T CC- T CC- T CC- T CC- T CC- T CC- T

STACK SSTACK TOPST XTOPST	SP <5> (SP) (SP)	→ → →	<d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><d><</d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d></d>	& CC= T & CC= T & CC= T & CC= T

8 CC= T 8 CC= T 8 CC= T 8 CC= T 8 CC= T 8 CC= T

INDEX	→ → →	<d> IX <d>[IX] <d></d></d></d>	& CC= T & CC= T & CC= T & CC= T
-------	--------------	--	--

```
EQ | CC= (<s> = <d>)
NEQ | CC= (<s> ≠ <d>)
```

GE GT LT LE SUBTZ	CC= (GE <s> <d>) CC= (GT <s> <d>) CC= (LT <s> <d>) CC= (LE <s> <d>) CC= (ZEROP <d>) CC= (ZEROP <d>)</d></d></d></s></d></s></d></s></d></s>
-------------------------------	---

```
NOP | CC= T
STOP
PRSTACK <s> CC= T
PRSTAT | CC= T
```

```
IN
                        flux d'entrée
                                                    <d>>
  INTERN
                     forme interne de <s>
                                                               <d>
           DUT
                               → flux de sortie
                        <5>
                      (PLENGTH <s>)
(PNAM <s>)
      PLEN.
                                                  ∠d>
      PNAM
                                                  <d>
                                                      <s>,TST
TST,<d>
<s>,NIL
<s>,NIL
   PUSH <s>
                    équivalent à équivalent à
                                             MOVE
   POP <d>
TNIL <s>
                    équivalent à
                                             EQ
                                             NEQ.
   FNIL <s>
                    équivalent à
                        positionne le mode trace
TRACE
UNTRACE
                         enlève le mode trace
                        positionne le mode pas-à-pas
enlève le mode pas-à-pas
sauve l'état courant des modes
STEP
UNSTEP
SILENCE
                        et passe en mode non-trace
repasse dans les modes sauvés
par le dernier SILENCE
REVIVE
```

DATA objet-VISP ou (adresse-mémoire) BLOCK nombre, objet-VISP ou (adresse-mémoire)

COMMENT ENTRY <nom>, <FiYP>, <PTYP>

APPENDICE B

```
V C M C 2 M
                                                            VLI
Simulateur de la machine VCMC2
                     Ce fichier doit être édité au moyen de :
(CROSSF J2M () T T {NIL/T} T T)
{NIL/T} si VERSATEC
                                     Jérôme CHAILLOUX
                     Département d'Informatique
                     Université de Paris 8 - Vincennes
Route de la Tourelle 75571 Paris Cédax 12
Tél : 374 12 50 poste 299
                     L.I.T.P. (CNRS LA 248)
2 Place Jussieu 75221 Paris Cédex 05
                     Té1 : 336 25 25 poste 53-70
                     I.R.C.A.M.
31 Rue St Merri 75004 Paris
Tél : 277 12 33 poste 48-48
            règles de reconnaissance des identificateurs :
                                         signification
                ler car.
                                  fonctions d'échappements (ESCAPES)
variables globales à tout le simulateur
                                  variables libres pour certaines fonctions
(mais liées par des fnts du simulateur)
                                  indicateurs sur P-listes
                                  indicateurs du simulateur (e.g. T ou NIL)
```

```
39
40
41
44
44
44
45
47
48
49
55
55
55
55
55
56
66
66
66
66
66
66
67
71
        ; Prologue standard ;
        ; silence ! ;
        (STATUS 2 1 2)
        ;;
; Pour pouvoir lire ce fichier en tous temps ... ;
        (PROGN (SETQ READ.TABLE (READ.TABLE)) (READ.STD) NIL)
        ; Pour prettyprinter correctement le code ;
        (DF CODE (laux) laux)
        ; Définition du format (TTAB x) = →x ;
        (DE → (nbaux) ['→ nbaux])
        (DMO → (nbaux) (TTAB nbaux))
        (DMC → () ['→ (READ)])
       ; Définition du format (TERPRI x) = |x ;
       (DE | (nbaux) ['| nbaux])
       (DMO | (nbaux) (TERPRI nbaux))
       (DMC | () ['| (READ)])
```

```
; Fonctions utiles : SORTL PRINTL PRININST ;
72
73
74
75
76
77
         (DE SORTL (L ;; RESL N Q L2 LL)
; trie la liste d'atomes L , une version de QUICKSORT ;
                Patrick GREUSSAY. Août 78 ;
              (IF (NULL L)
78
79
80
                  NIL
                   (SETQ RESL [NIL])
(PUSH (LENGTH L) L)
81
82
83
                       ; L1 DOIT être locale, voyez-vous pourquoi ?; 
(SETQ L1 (POP) N (POP)) 
(IF (EQN N 1) (LESCAPE L1)) 
(SETQ Q (LOGSHIFT N -1))
                   (LET (L1)
 84
 85
86
                        (PUSH Q L1)
(SETQ L1 (NTH Q L1))
 87
88
                        (PUSH (PLUS (LOGAND N 1) Q) (CDR L1))
 89
                        (RPLACD L1 NIL)
                        (SETQ L1 (SELF) L2 (SELF) LL (RPLACD RESL L1))
 90
 91
                        (WHILE L1
 92
93
                                 (SORT (CAR L2) (CAR L1))
                                 (SETQ N L1 L1 L2 L2 N N (RPLACD LL L1)))
                        (SETQ LL L1 L1 (CDR L1)))
(RPLACD LL L2)
 94
95
96
97
98
                         (CDR RESL))))
                ; édite l'objet 's' sous forme packée ;
; n est le niveau d'édition ;
(IF (ATOM s)
           (DE PRINTL (s n)
  99
  100
  101
  102
                     (PRIN1 s)
  103
                     (IF (GE n 4)
(PRIN1 '/...)
(PRIN1 (n '(/( { <)))
   104
   105
   106
                          (IF s (PRINTL (NEXTL s)
                                                             (ADD1 n)))
   107
                                                             (ADD1 n)))
   108
                                                             (ADD1 n)))
                          (IF s (PRINTL (NEXTL s)
                          (IF s (PRINTL (NEXTL s)
(AND s (PRIN1 '/...))
(PRIN1 (n '(/) } >)))))
   109
                                                             (ADD1 n)))
   110
    111
    112
    113
             (DE PRININST (i)
    114
                 (IF (ATOM i) (LESCAPE (PRIN1 i) (PRINC ':) (TERPRI)))
(PRIN1 →5 (NEXTL i) →14 (NEXTL i))
(PRINC ',)
(PRIN1 (NEXTL i))
    115
    116
    117
    118
                  (IFN i NIL (PRINC ',) (PRIN1 ['LIST . i]))
    119
    120
                  (TERPRI))
    121
    122
```

```
123
124
125
126
        ; Variables globales du simulateur ;
        ; ~interpreter : liste code de l'interprète VCMC2 :
127
128
129
130
        (OR (BOUNDP '~interpreter) (SETQ ~interpreter NIL))
        ; ~pprinter : liste code de l'imprimeur VCMC2 ;
131
132
        (OR (BOUNDP '~pprinter) (SETQ ~pprinter NIL))
133
134
135
        ; ~reader : liste code du lecteur VCMC2 ;
136
137
138
139
       (OR (BOUNDP '~reader) (SETQ ~reader NIL))
       ; ~lregn : liste des noms des registres normaux ;
140
       (SETQ ~lregn '(A1 A2 A3 A4))
141
142
143
       ; ~lformat : liste des formats d'instruction :
144
       (SETQ ~lformat '(1MOT 2MOTS 3MOTS 4MOTS))
145
146
       ; ~loper : liste des opérandes d'une instruction :
147
148
       (SETQ ~loper '(null A1 A2 A3 A4 TST immediat direct))
149
150
       ; ~lcont : liste des continuations d'une instruction :
151
152
153
154
155
156
       (SETQ ~ (cont '(NOP JUMP CALL RETURN))
       ; ~linstr : liste des intructions légales de VCMC2 ;
       (SETQ
157
          ~linstr
158
            (SORTL
             '(MOVE CAR CDR SCAR SCDR INDEX SINDEX MOVEX XMOVE CVAL SCYAL PLIST
SPLIST FTYP SFTYP FVAL SFVAL PTYP SPTYP CONS XCONS STACK SSTACK
TOPST XTOPST ADD SUB MUL DIV REM LOGOR LOGAND LOGXOR NOP JUMPX
159
160
161
               DISPT TATOM FATOM TLIST FLIST TNUMB FNUMB EQ NEQ LT LE GT GE
162
               SUBTZ SUBFZ READ IN INTERN PRINI TERPRI OUT PLEN PNAM PRSTACK
163
164
               STOP)))
165
166
       ; ~ltypsubr : liste des types des SUBR ;
167
168
       (SETQ ~ Ltypsubr '(OSUBR 1SUBR 2SUBR 3SUBR NSUBR FSUBR))
169
170
       ; ~stacklength : taille max de la pile ;
171
172
       (SETQ ~stacklength 4000)
173
```

```
Indicateurs de P-listes globaux utilisés dans le simulateur ;
174
175
176
      ;
                 Attributs atomiques : sous les variables simulées
                          /cval
                          /plist
                          /fval
                           !ftyp
                           !ptyp
                  Compteurs du simulateur :
                                            occurrence d'une intruction
                           /inst
                                            occurrence d'un opérande
                           !operand
                                            occurrence d'un format
                           lformat
                                            occurrence d'une continuation
                           /contin
                                            passage à une étiquette
                           !label
                                            type des SUBR
                           !typsubr
         Indicateurs de contrôle du simulateur ;
 177
 178
179
 180
        ; trace de la fonction POINT ;
 181
182
        (OR (BOUNDP '?pointrace) (SETQ ?pointrace NIL))
 183
 184
185
186
187
188
        ; trace du contenu des registres ;
        (OR (BOUNDP '?contrace) (SETQ ?contrace NIL))
         ; trace des instructions exécutées ;
  189
  190
191
192
         (OR (BOUNDP '?instrace) (SETQ ?instrace NIL))
         ; trace du contenu de la pile et du registre d'index ;
  193
         (OR (BOUNDP '?prinstack) (SETQ ?prinstack NIL))
  194
  195
  196
197
198
         ; trace en mode stepper ;
         (OR (BOUNDP '?stepper) (SETQ ?stepper NIL))
   199
```

```
; Lancement de la machine : VCMC2 ;
 202
 203
 204
         (DE VCMC2
 205
           (LCOD ; liste des intructions ;
 206
            ?stat ; =T si on imprime des statistiques en fin ;
            ?instat ; =T si on compte les occurrences des instructions ;
?labstat ; =T si on compte les passages aux étiquettes ;
 207
 208
 209
            larg ; liste-état des 4 lers registres ;
 210
           Al ; ler reg. ;
 211
 212
 213
            A3 ; 3ème reg ;
 214
               ; 4ème reg ;
; compteur ordinal courant ;
 215
 216
            ; liste des instructions restant à faire ;
217
            ST ; contenu courant de la pile ;
218
            INDÉX ; contenu courant du registre d'index ;
219
220
           #ninst ; nb d'instructions exécutées ;
221
222
           #nincr ; nb d'instructions en incremental ;
#ncont ; nb de continuations ;
223
224
           #noper ; nb d'opérandes évalués ;
           #nword ; nb de mots instructions lus ;
225
           #nbcons ; nb de CONS effectués ;
226
           #stackl ; taille max de la pile
227
                      ; durée d'exécution de VCMC2 :
           runtime
228
           x ; auxilliaire :)
229
230
231
             ; RESET de la machine VCMC2 ;
             (SETQ
232
233
                Al (CAR larg) ; init ler arg ;
A2 (CADR larg) ; init 2ème arg ;
A3 (CADDR larg) ; init 3ème arg ;
234
235
236
237
238
                A4 larg ; init liste des arguments ;
                    '(((STOP)) *eos*) ; contenu courant de la pile ;
                ST
                PC LCOD ; liste des instructions ;
239
                #ninst 0
240
                #nincr 0
241
                #noper 0
242
                #nword 0
243
                #nbcons 0
244
                #stackl 2
245
                runtime (RUNTIME))
246
247
            ; init des compteurs des types d'instruction ;
248
            (IF ?instat (MAPC ~linstr (LAMBDA (L) (PUT L 0 '!inst))))
(IF ?instat (MAPC ~linstr (LAMBDA (L) (PUT L 0 '!format))))
(IF ?instat (MAPC ~lcont (LAMBDA (L) (PUT L '0 '!contin))))
(IF ?instat (MAPC ~loper (LAMBDA (L) (PUT L '0 '!operand))))
249
250
251
252
253
```

```
; Séquenceur principal ;
254
255
256
257
258
259
260
               ;;
(LET
                 ((inst) (R1) (R2) (continuation) (codecondition) (xaux) (valregs))
                    ; Il faut pas mal de variables locales à XCT;
(ESCAPE 8STOP
(WHILE (LISTP PC)
(IF ?instrace (PRININST (CAR PC)))
261
262
263
                              (IFN ?stepper
                                  NIL
                                   (UNTIL (EQ (PROGN (TYO (CASCII '1)) (TYI)) 32)
(IF (EQ (TYS) 10) (TYI))
(PRINT (EVAL (READ))))
264
265
266
                              (IF (LISTP (CAR PC))
                                   ; C'est une instruction ; (XCT (NEXTL PC))
267
268
269
270
271
272
273
                                   ; C'est une étiquette ;
(IF (OR (NULL ?Labstat) (NULL (CAR PC)))
                                        (NEXTL PC)
                                        (SETQ x (GET (CAR PC) '!label))
(PUT (CAR PC) (IF x (ADD1 x) 1) '!label)
                                        (NEXTL PC))))
274
275
                          (PRINT "Machine VCMC2 - HALT sur : " PC)))
276
```

```
; Impression des statistiques ;
277
          (IF ?stat
278
279
              (PROGN
280
                 (PRINT "Nb d'instructions exécutées : # #ninst)
                 (PRINT "Temps d'une instruction :"

(// (- (RUNTIME) runtime) (FLOAT #ninst)) " ms.")
281
282
                 (PRINT "Nb de CONS effectués
283
                                                          :" #nbcons)
                 (PRINT "Taille maximum de la pile
                                                          :" (DIFFER #stack( 2))))
284
285
          ;;
; Impression des comptages dynamiques ;
286
287
          (IF ?instat
288
              (TABSTAT "Occurrences dynamiques des instructions" ~linstr '!inst
289
               #ninst O [" Nb d'instructions exécutées : " #ninst]))
290
          (IF ?instat
291
292
293
              (TABSTAT "Occurrences dynamiques des formats" ~lformat '!format
               #ninst 0
294
295
296
               [" Nb d'instructions exécutées : "
                #ninst
                 Nb de mots des instructions : "
297
                #nword]))
298
299
          (IF ?instat
              (TABSTAT "Occurrences dynamiques des continuations" ~lcont
300
                !contin #ncont #ninst
301
               [" Nb de continuations
302
                #ncont
303
                "Nb d'instructions exécutées : "
304
                #ninstl))
          (IF ?instat
305
              (TABSTAT "Occurrences dynamiques des opérandes" ~loper '!operand
306
307
               #noper #ninst
308
               [" Nb d'opérandes évalués
309
                #noper
310
                'Nb d'instructions exécutées : "
311
312
               #ninst]))
          ; Impression des passages aux étiquettes ;
313
314
          (IF ?labstat
315
316
317
              (PROGN
                 (SETQ x (GET 'EVALA1 '!label))
(TABSTAT "Passage aux étiquettes"
(SORTL (MAPCT (OBLIST) (LAMBDA (x) (IF (GET x '!label) x))))
318
319
320
                  '!label x #ninst
321
                  [" Nb de passages dans EVALA1 : "
322
                   "Nb d'instructions exécutées : "
323
                   #ninst])))
324
325
          ; Ca ramène toujours Al ;
          Á1)
326
327
```

```
: Décodage des opérandes : VALUESOURCE POINT ;
328
329
330
       (DM VALUESOURCE (1)
331
           ; macro-génère (CAR (POINT x NIL)) ;
(RPLACB & ['CAR ['POINT (CADR & L)]]))
332
333
334
       (DE POINT (adef idest ;; xaux)
; ramène le pointeur 'adef' (adresse effective d'opérande) ;
335
336
             idest = T si opérande destination ;
337
             TRACE si ?pointrace = T;
338
           (IF ?instat (INCR #noper))
339
           (SETQ
340
              POINT
341
                (COND
342
                    ((MEMQ adef '(A1 A2 A3 A4))
(IF ?instat (PUTINCR adef '!operand))
343
344
345
                       adef)
                    ((NULL adef)
  (IF ?instat (PUTINCR 'null '!operand))
346
347
                       (IFN idest
348
                           [NIL]
349
                           (MACHERR 'POINT "NIL comme opérande destination.")))
350
                    ((EQ adef 'TST)
351
                       (IF ?instat (PUTINCR adef 'loperand))
(IF (ATOM ST) (MACHERR 'POINT "Pile détruite"))
352
353
                       (IF idest
354
                            cas destination : PUSH ;
355
                           PROGN
356
                               (SETQ xaux (LENGTH ST))
357
                               (AND
358
                                   (GT xaux #stackl)
359
                                   (SETQ #stackl xaux)
360
                               (IF (GE xaux ~stacklength)
(MACHERR 'POINT "Pile pleine.")))
(SETQ TST [NIL] ST [TST . ST])
361
 362
363
                    ST)
 364
 365
 366
 367
 368
 369
                    (T ; adresse ( ) donc par PC auto-incrément ;
(IF ?instat
 370
 371
                            (IF (EQ (CAR adef) '@)
(PUTINCR 'direct '!operand)
 372
 373
                               (PUTINCR 'immediat '!operand)))
 374
                        (COND
 375
                            ((EQ (CAR adef) 'DATA) (SELF (CADR adef)))
                            ((AND (CDR adef) (EQ (CAR adef) QUOTE)) (CDR adef)) ((EQ (CAR adef) '0)
 376
 377
 378
                                (SETQ
 379
                                   xaux
 380
                                    (OR
 381
                                        (MEMQ (CADR adef) ~reader)
 382
                                        (MEMQ (CADR adef) ~pprinter)
 383
                                        (MEMQ (CADR adef) ~interpreter)))
 384
                                (IF (NEQ (CAADR xaux) 'DATA)
 385
                                   (MACHERR 'POINT "@ sans DATA.")
 386
                                   (CDADR xaux)))
 387
                            ((EQ (CAR adef) '*VAL*)
 388
                                (SELF (EPROGN (CDR adef)) idest))
 389
```

```
390
391
392
                                         ((GET (CAR adef) '!point))
                                         ((SETQ
                                               xaux
393
394
                                                 (OR
                                                      (MEMQ (CAR adef) ~reader)
(MEMQ (CAR adef) ~pprinter)
(MEMQ (CAR adef) ~interpreter)))
395
396
397
398
399
                                              (IFN xaux
                                                   (MACHERR 'POINT "Etiquette inconnue.")
                                                   (SETQ xaux [xaux])
(PUT (CAR adef) xaux '!point)
400
               (IF ?pointrace (PRINT →15 'POINT adef '= (CAR POINT)))

(T (MACHERR 'POINT "Opérande inconnu :" adef)))))

(IF ?pointrace (PRINT →15 'POINT adef '= (CAR POINT)))
401
402
403
404
405
```

```
406
       ; Fnts spéciales de la micro-machine : MACHERR MOVE JUMP PRSTACK ;
407
408
409
       (DE MACHERR (V L . xaux)
410
           ; erreur de la machine VCMC2 ;
411
            1) imprime les messages d'erreur
           (PRINT "**** Erreur machine VCMC2 dans : " V)
412
           (PRIN1 →6 L)
413
414
           (IF xaux (PRINT xaux) (TERPRI))
           (PRINT →6 "Instruction : " linst)
415
416
           ; 2) réalise l'interruption ; (XCT '(NOP [CALL (MERROR)]))
417
418
           : 3) retourne NIL :
419
420
421
       (DE MOVE (R1 R2)
422
            réalise le transfert de R1 vers R2 ;
423
           (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
424
           (SET (POINT R2 T) R1))
425
       (DE JUMP (R1 ;; ?instat)
; ?instat est lié pour ne pas compter les opérandes des cont. ;
426
427
428
           (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
429
           (IF (OR (NULL R1) (LISTP R1))
430
              ; C'est une étiquette VCMC2 ;
431
              (SETQ PC R1)
432
              ; C'est une étiquette inconnue ; (MACHERR 'JUMP "Adresse inconnue : " R1)))
433
434
       (DE PRSTACK (n stack)
435
          ; imprime les n premiers contenus de la pile stack ; réalise donc l'instruction VCMC2 PRSTACK ;
436
437
438
           (IF (NULL stack) (LESCAPE))
439
          (TTAB 12)
(IF (ZEROP n)
440
              (LESCAPE)
441
              (LET ((s (CAR stack)) (d 2))
442
                  (IF (ATOM s)
443
444
                     (PRIN1 s)
445
                     (IF (ZEROP d)
(PRIN1 '&)
446
                         (IF (GE (LENGTH s) 100)
447
                             (PRIN1 (CAR s) ':)
448
                             (PRIN1 1/0)
449
                             (SELF (CAR s) (SUB1 d))
450
                            (IF (NULL (CDR s))
(PRIN1 '/))
451
452
453
                                (SELF (CADR s) (SUB1 d))
454
                                (IF (NULL (CDDR s)) (PRIN1 '/)) (PRIN1 '/.../)))))))
455
              (TERPRI)
456
              (SELF (SUB1 n) (CDR stack))))
```

```
458
        ; Exécuteur des instructions : XCT ;
459
460
461
        (DE XCT (linst)
462
             exécute 1 instruction VCMC2 : 'linst' :
           (IF ?stat
463
464
               (PROGN
465
                   (INCR #ninst)
466
                   (INCR #nincr)
                   (IF (AND (ZEROP (REM #ninst 1000)) (IRCAMP) (LZP (TRMOP 547)))
467
468
                        Je suis à l'IRCAM sur DATA-MEDIA :
                      (DISPLAY
469
470
                        (APPEND [127 14 127 12 121 98]
471
                         (MAPCAR (EXPLODE #ninst) 'CASCII)))))
472
           (IF ?contrace (SETQ valregs [A1 A2 A3 A4]))
473
           ; Fetch instruction :
474
475
           ;;
(IF (ATOM linst) (LESCAPE (MACHERR 'XCT "Exécution d'un atome.")))
476
477
           ; décodage opérandes ;
478
479
           ίŚΕΤΩ
480
481
               llinst
              Inst (NEXTL l); Code instruction;
R1 (NEXTL l); Ier opérande;
R2 (NEXTL l); 2ème opérande;
482
483
484
           continuation l; champ continuation; codecondition T; CODE condition T à priori;)
(IFN (LITATOM inst) (MACHERR 'XCT "Instruction incorrecte."))
485
486
487
488
489
           ; Comptage du type de l'instruction et du format ;
490
           ;;
(IF ?instat (PUTINCR inst '!inst))
(IF ?instat
491
492
               (PROGN
493
                  (SETQ × 1)
(IF (LISTP R1) (INCR ×))
494
495
                  (IF (LISTP R2) (INCR x))
496
497
                  (IF
498
                    (AND
499
                       (LISTP continuation)
(MEMQ (CAR continuation) '(JUMP CALL))) (INCR x))
500
501
                  (SETQ #nword (PLUS #nword x))
502
                  (PUTINCR
503
                    (CASSOC \times '((1 . 1MOT) (2 . 2MOTS) (3 . 3MOTS) (4 . 4MOTS)))
504
                    '!format)))
```

```
: Exécut on :
506
            (SELECTQ inst
507
508
                ; Les Pseudo-instructions :
509
510
                ĆENTRY
511
512
                    (PUT R1 (OR continuation R1) '!fval)
                    (PUT R1
513
                        (CASSQ R2
514
                         '((0SUBR . 1) (1SUBR . 2) (2SUBR . 3) (3SUBR . 4) (NSUBR . 5) (FSUBR . 6)))
515
516
                '!ftyp))
((DATA BLOCK) ; provoque irrémédiablement une erreur ;
(MACHERR 'XČI "Exécution d'une DATA."))
517
518
519
                (TRACE ; lance une TRACE ;
520
                (SETQ ?instrace T ?contrace T ?prinstack T))
(UNTRACE ; enlève la TRACE ;
(SETQ ?instrace NIL ?contrace NIL ?prinstack NIL))
521
522
523
524
                (STEP
                    EP ; lance un STEP ;
(SETQ ?instrace I ?contrace I ?prinstack I ?stepper I))
525
                (UNSTEP ; enlève le SIEP ; (SETQ ?instrace NIL ?contrace NIL ?prinstack NIL ?stepper NIL))
526
527
                (SILENCE ; inhibe toutes les traces ;
  (PUSH ?instrace ?contrace ?prinstack ?pointrace ?stepper)
528
529
530
                    (SETQ
531
                        ?instrace ()
532
                        ?contrace ()
533
                        ?prinstack ()
                        ?pointrace ()
534
535
                        ?stepper ()))
                (REVIVE ; restaure les traces inhibées par SILENCE ;
536
537
                    (SETQ
538
                        ?stepper (POP)
539
                        ?pointrace (POP)
                        ?prinstack (POP)
540
                        ?contrace (POP)
541
                        ?instrace (POP)))
542
                (;; (SETQ continuation NIL))
543
                (PRSTAT : imprime les statistiques en incrémental ;
544
545
                    (IFN ?stat
546
                        NIL
                        (PRINT "Nb d'instructions exécutées : " #nincr)
547
                                                                       :" #nbcons)
                         (PRINT "Nb de CONS réalisés
548
                         (PRINT "Taille maximum de la pile
                                                                        :" #stackl)
549
                        (SETQ #nincr 0 #nbcons 0 #stack( 0)))
550
551
                ; Instructions de transferts de base ;
552
553
                (MOVE (MOVE R1 R2))
554
                (CAR (SETQ R1 (VALUESOURCE R1)) (SET (POINT R2 T) (CAR R1))) (CDR (SETQ R1 (VALUESOURCE R1)) (SET (POINT R2 T) (CDR R1)))
555
556
                (SCAR (SETQ R1 (VALUESOURCE R1)) (RPLACA (CAR (POINT R2 T)) R1)) (SCDR (SETQ R1 (VALUESOURCE R1)) (RPLACD (CAR (POINT R2 T)) R1))
557
558
559
                 ; Instructions manipulant l'index ;
560
561
                 (ÍNDEX ; lecture de la valeur de l'index ; (SET (POINT R1 T) INDEX))
562
563
                 (SINDEX ; écriture de l'index ; (SETQ INDEX (VALUESOURCE R1)))
564
                 (MOVEX ; opérande normal → opérande indexé ;
(SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
565
566
                     (SETQ R2 (CNTH (PLUS (VALUESOURCE R2) 2) INDEX))
567
```

```
568
                   (IF (NEQ (CAR R2) 'DATA)
 569
                      (MACHERR 'XCT "MOVEX : sans DATA.")
 570
                      (SET (CDR R2) R1)))
 571
                  OVE ; opérande indexé → opérande normal ;
(SETQ R1 (CNTH (PLUS (VALUESOURCE R1) 2) INDEX))
               (XMOVE
 572
 573
                  (IF (NEQ (CAR R1) 'DATA)
                      (MACHERR 'XCT "XMOVE : sans DATA.")
 574
 575
                      (SET (POINT R2 T) (CADR R1))))
 576
 577
               ; Fonctions spéciales sur les atomes
 578
               ; Tous les attributs sont sur les PLIST :
 579
 580
               ,
(CVAL ; les CVAL sont sur la PLIST pour éviter les ;
 581
                  ; collisions avec les variables du simulateur ;
(SEIQ R1 (VALUESOURCE R1))
 582
 583
                  (SETQ xaux (GETL R1 '(!cval)))
(SET (POINT R2 T)
(IF (LISTP xaux)
 584
 585
 586
                      (CADR xaux)
 587
                       (IF (MEMQ R1 '(NIL T LAMBDA)) R1 '~UNDEF))))
588
              (SCVAL
 589
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
(PUT (CAR (POINT R2 T)) R1 '!cval))
590
591
              (PLIST
592
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
593
                  (SET (POINT R2 T) (GET R1 '!plist)))
594
              (SPLIST
595
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
596
                  (PUT (CAR (POINT R2 T)) R1 '!plist))
597
              (FVAL
598
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
599
                  (SET (POINT R2 T) (GET R1 '!fval)))
600
              (SFVAL
601
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
602
                  (PUT (CAR (POINT R2 T)) R1 '!fval))
603
              (FTYP
604
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
605
                  (SET (POINT R2 T) (GET R1 '!ftyp)))
606
              (SFTYP
607
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
608
                 (PUT (CAR (POINT R2 T)) R1 '!ftyp))
609
610
                 (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
611
                  (SET (POINT R2 T) (GET R1 '!ptyp)))
612
              (SPTYP
613
                 (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
614
                 (PUT (CAR (POINT R2 T)) R1 '!ptyp))
615
616
              ; Instructions de création de doublets ;
617
              (CONS
618
619
                 (INCR #nbcons)
620
                 (SETQ R1 [(VALUESOURCE R1) . (VALUESOURCE R2)])
621
                 (SET (POINT R2 T) R1))
622
              (XCONS
623
                 (INCR #nbcons)
624
625
626
                 (SETQ R1 (XCONS (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2)))
                 (SET (POINT R2 T) R1))
             ;;
; Instructions sur la pile ;
627
628
              (STACK ; lecture du pointeur de pile ; (SET (POINT R1 T) ST))
629
630
              (SSTACK ; écriture du pointeur de pile :
```

```
(SETQ ST (VALUESOURCE R1)))
631
              (TOPST ; lecture du sommet de la pile ;
(SET (POINT R1 T) (CAR ST)))
632
633
              (XTOPST ; échange du sommet de la pile ;
634
635
                 (SETQ xaux (CAR ST))
                 (SET ST (VALUESOURCE R1))
(SET (POINT R1 T) xaux))
636
637
638
              ;;
; Instructions arithmétiques ;
639
640
              (ADD
641
                  (SETQ R1 (PLUS (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2)))
642
                  (SET (POINT R2 T) R1))
643
644
              (SUB
                 (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
645
                  (SETQ R1 (DIFFER (VALUESOURCE R2) R1))
646
                  (SET (POINT R2 T) R1))
647
              (MIII)
648
                  (SETQ R1 (TIMES (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2)))
649
                  (SET (POINT R2 T) R1))
650
651
              OIV
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
652
                  (SETQ R1 (QUO (VALUESOURCE R2) R1))
(SET (POINT R2 T) R1))
653
654
655
              (RFM
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
656
                  (SETQ R1 (REM (VALUESOURCE R2) R1))
657
                  (SET (POINT R2 T) R1))
658
659
              ; Instructions logiques ;
660
661
              ;;
(LOGOR
662
                  (SETQ R1 (LOGOR (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2)))
663
                  (SET (POINT R2 T) R1))
664
665
              (LOGAND
                  (SETQ R1 (LOGAND (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2)))
666
                  (SET (POINT R2 T) R1))
667
              (LOGXOR
668
                  (SETQ R1 (LOGXOR (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2)))
669
                  (SET (POINT R2 T) R1))
670
671
              ; Instructions de controle (elles sont réalisées ; ; en utilisant le champ continuation) ;
672
673
674
               (NOP : pour réaliser les instructions inconditionnelles ;)
675
676
              ; Instructions d'aiguillage ;
677
678
              679
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
680
                  (JUMP (CNTH (PLUS (VALUESOURCE R2) 2) R1)))
681
               (DISPT
682
                  (SETQ R1 (VALUESOURCE R1) R2 (VALUESOURCE R2))
683
                  (JUMP (CNTH (COND
684
685
                        ((LITATOM R2)
                        ((NUMBP R2) 3)
686
                        (T 4)) R1)))
687
 883
               ; Instruction qui positionnent le codecondition ;
 689
 690
               (TATOM (SETQ codecondition (LITATOM (VALUESOURCE R1))))
 691
               (FATOM (SETQ codecondition (NULL (LITATOM (VALUESOURCE R1)))))
(TLIST (SETQ codecondition (LISTP (VALUESOURCE R1))))
 692
 693
```

```
694
                 (FLIST (SETQ codecondition (ATOM (VALUESOURCE R1))))
  695
                 (TNUMB (SETQ codecondition (NUMBP (VALUESOURCE R1))))
  696
                 (FNUMB (SETQ codecondition (NULL (NUMBP (VALUESOURCE R1)))) (EQ (SETQ codecondition (EQ (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2))))
  697
  698
                 (NEQ (SETQ codecondition (NEQ (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2))))
  699
                 (LT (SETQ codecondition (LT (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2))))
  700
                 (LE (SETQ codecondition (LE (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2))))
  701
                 (GT (SETQ codecondition (GT (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2))))
  702
                 (GE (SETQ codecondition (GE (VALUESOURCE R1) (VALUESOURCE R2))))
  703
                 (SUBTZ
  704
                    (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
(SETQ R1 (DIFFER (VALUESOURCE R2) R1))
  705
  706
                    (SET (POINT R2 T) R1)
  707
                    (SETQ codecondition (ZEROP R1)))
 708
                (SUBFZ
 709
                    (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
 710
                    (SETQ R1 (DIFFER (VALUESOURCE R2) R1))
 711
                    (SET (POINT R2 T) R1)
 712
                    (SETQ codecondition (NULL (ZEROP R1))))
 713
 714
                ; Instructions spéciales d'entrée ;
 715
                (READ ; pour l'interprète seul ; (SET (POINT R1 T) (READ)))
 716
                (IN ; pour le READ simulé ;
(SET (POINT R1 T) (CASCII (READCH))))
(INTERN ; fabrique un atome ;
(SETQ R1 (CDR (VALUESOURCE R1)))
(SET (POINT R2 T)
 717
 718
 719
 720
 721
722
                     (APPLY 'GENSYM
                      (ESCAPE &INTERN
(LET (L)
 723
 724
 725
726
                             (IF (OR (NEQ (CAAR R1) 'DATA) (ZEROP (CADAR R1)))
                                 (&INTERN (REVERSE ())
 727
                                 (SELF (NEWL & (ASCII (CADR (NEXTL R1)))))))))
 728
729
               ; Instructions spéciales de sortie ;
730
               ;; (PRINI ; pour l'interprète seul ; (PRIN1 (VALUESCURCE R1))) (TERPRI ; pour l'interprète seul ; (TERPRI))
731
732
733
                       pour l'imprimeur simulé ;
734
                   (SÉTQ R1 (VALUESOURCE R1))
735
                   (PRINC
736
737
                    (COND)
                        ((STRINGP R1) (CAR (MAKLIST R1)))
738
                        ((NUMBP R1) (ASCII R1))
739
                        (T R1))))
740
               (PLEN ; retourne la longeur du P-name ;
                   (SETQ R1 (VALUESOURCE R1))
741
742
                   (SET (POINT R2 T) (IF (STRINGP R1) (STRINGL R1) (PLENGTH R1))))
743
               (PNAM ; retourne la liste des caracteres de (s) dans (d) ;
744
                   (SEŤQ
745
                      R1 (VALUESOURCE R1)
                      R1 (IF (STRINGP R1) (MAKLIST R1) (EXPLODE R1))
746
747
                      R2 (CDR (VALUESOURCE R2)))
                   (MAPC R1
748
749
                      (LAMBDA (C)
750
                          (RPLACA (CDAR R2) (CASCII C))
751
                          (SETQ R2 (CDR R2)))))
752
               ((PRATOM OUTCH)
753
754
                   (PUSH (STATUS 0))
                  ; pas de ler espace, ni de /, ni de ", ni de préfixe ;
(STATUS 2 21 24 25 27 28)
(PRIN1 (VALUESOURCE R1))
```

```
(STATUS 0 (POP)))
757
               (OUTBUE (TERPRI))
758
759
               ; Instructions spéciales ;
760
761
               (PRSTACK (PRSTACK (VALUESOURCE R1) ST))
762
               (STOP (&STOP))
763
764
              ;; Instruction illégale ;
765
766
               ;;
((MACHERR 'XCT "Instruction illégale.")))
767
768
           ;;
; Traitement du champ continuation ;
769
770
           (IF (AND ?instat continuation)
(PROGN (INCR #ncont) (PUTINCR (CAR continuation) '!contin)))
771
772
           (IF (AND continuation codecondition) (SELECTQ (CAR continuation)
773
774
775
                   (NOP)
                   (JUMP (JUMP (CADR continuation)))
776
777
                   (CALL
                      (SETQ ST IPC . STI)
778
                      (SETQ xaux (LENGTH ST))
779
                      (AND (GT xaux #stackt) (SETQ #stackt xaux))
780
                   (JUMP (CADR continuation)))
(RETURN (JUMP 'TST))
781
782
                   ((MACHERR 'XCT "Champs continuation illégal."))))
783
784
           ;; Dernières statistiques ;
785
786
           (IF (AND ?contrace (NOT (MEMQ inst '(SSTACK STACK))))
(MAPC ~Legn
787
788
                   (LAMBDA (xaux)
789
790
                       (OR
                          (EQ (CAR xaux) (CAR valregs))
791
                           (EQUAL (CAR xaux) (CAR valregs))
792
793
                           (PROGN
                              (PRIN1 →10 xaux '=)
(PRINTL (CAR xaux) 1)
794
795
796
                              (TERPRI)))
                       (NEXTL valregs))))
797
           (IFN ?prinstack
798
799
               NIL
               (STATUS 7 25)
800
               (TTAB 20)
(PRIN1 '** 'INDEX '=)
(PRINTL INDEX 1)
801
802
803
               (TERPRI)
804
               (TTAB 20)
(PRIN1 '** 'ST '=)
(PRINTL ST 1)
(STATUS 7_0)
805
806
807
808
               (PRINTLEVEL 1000)
809
               (TERPRI)))
810
```

```
812
          ; Fonction d'impression d'un tableau : TABSTAT ;
  813
  814
  815
          (DE TABSTAT
  816
            (titre ; chaîne titre du tableau ;
  817
             clair ; liste des clairs du comptage ;
  818
             indic ; indicateur du comptage ;
  819
             total ; total du comptage ;
  820
            gtot ; grand total ;
  821
             lcomm ; liste des commentaires ;)
  822
              (STATUS 2 21 28)
(PRINT |1 ".B" |1 ".TP " (PLUS (LENGTH Lcomm) (LENGTH clair) 7) |1
"$=$1" ;$($0; |1
  823
  824
  825
               ".C; |" |1 ".C; |" -8 "18" titre "\8" -55 "|" |1 ".C; |" -51 "|")
 826
 827
 828
              (IF Lcomm
 829
                  (PROGN
 830
                     ; Il y a des commentaires ; (WHILE Lcomm
 831
             (PRINT ".C; | " (NEXTL tcomm) (NEXTL tcomm) →51 "|"))
(PRINT ".C; | " →51 "|")))
(OR (NUMBP total) (SETQ total 0))
(OR (NUMBP gtot) (SETQ gtot 0))
(PRINT ".C; | " →51 "|"))
 832
 833
 834
 835
 836
             (SETQ total (FLOAT total) gtot (FLOAT gtot))
 837
             (LET (nbaux 0)
 838
                 (MAPC clair
 839
                     (LAMBDA (laux ;; xaux perc1 perc2)
(SETQ xaux (OR (NUMBP (GET laux indic)) 0))
 840
 841
                         (IF (ZEROP xaux) (LESCAPE))
 842
                         (SETO
843
                            perc1
844
                              (IF (OR (ZEROP total) (ZEROP xaux))
845
846
                                  (* (// (FLOAT xaux) total) 100.))
847
                            perc1 (IF (> perc1 0.1) (// (FIX (* perc1 100)) 100.) 0)
848
849
                              (IF (OR (ZEROP gtot) (ZEROP xaux))
850
851
            (* (// (FLOAT xaux) gtot) 100.))

perc2 (IF (> perc2 0.1) (// (FIX (* perc2 100)) 100.) 0))

(PRINT ".C; |" →8 (INCR nbaux) →13 taux →22 "= " xaux →32

(PRINT ".C; |" →51 "|" |1
852
853
854
855
             ".C;
;$<; |1
856
                                                                              857
            ;$<; |1 ".BR")
(STATUS 1 21 28))
858
859
```

```
860
       : Analyse du code : ANACODE et épilogue ;
861
862
863
       ; Doit être lancée AVANT toute interprétation ;
864
865
        (DE ANACODE
         (llinst ; est la liste de code à analyser ;
? ; T s'il faut imprimer les stats ;
?? ; T s'il faut analyser les instructions (statiques) ;
866
867
868
869
          lfunct ; liste des fonctions du code ;
870
          nfunct ; nombre de fonctions du code ;
871
          ninst ; nombre d'instructions du code ;
872
          ncont ; nombre de champs continuation du code ;
873
874
875
          i; codop;
          op1 ; opérande 1 ;
cp2 ; opérande 2 ;
876
877
878
          cont ; continuation ;)
879
           ; Pose des indicateurs des fonctions standard ;
880
881
           (SETQ nfunct 0 nword 0 ninst 0 ncont 0)
882
           (IF ?? (MAPC ~linstr (LAMBDA (L) (PUT L 0 '!inst)))
(IF ?? (MAPC ~linstr (LAMBDA (L) (PUT L 0 '!format)))
(IF ?? (MAPC ~lcont (LAMBDA (L) (PUT L '0 '!contin)))
(IF ?? (MAPC ~loper (LAMBDA (L) (PUT L '0 '!operand)))
(IF ?? (MAPC ~ltypsubr (LAMBDA (L) (PUT L '0 '!typsubr)))
883
884
885
886
887
888
            (PRINT "*** Analyse du code contenu dans :" llinst)
889
890
           (MAPC Ilinst
891
               (LAMBDA (linst)
892
893
                   ;;
; Analyse ;
894
895
                    (MAP (CDDAR linst)
896
897
                       (LAMBDA (inst)
898
                           (IF (ATOM (CAR inst)) (LESCAPE))
                           ίF
899
900
                             (OR
901
                                (NOT (LITATOM (CAAR inst)))
                               (GT (LENGTH (CAR inst)) 5))
(LESCAPE (PRINT "CODE altéré..." inst)))
902
903
904
                             Traitement des MACROS ;
                           (COND
905
                               ((EQ (CAAR inst) 'TNIL)
906
                                   (RPLACB (CAR inst) ['EQ NIL . (CDAR inst)]))
907
                               ((EQ (CAAR inst) 'FNIL)
908
                                   (RPLACB (CAR inst) ['NEQ NIL . (CDAR inst)]))
909
910
                               ((EQ (CAAR inst) 'POP)
                                   (RPLACB (CAR inst) ['MOVE 'TST . (CDAR inst)]))
911
                               ((EQ (CAAR inst) 'PUSH)
912
                                   (RPLACB (CAR inst)
913
                                     ['MOVE (CADAR inst) 'TST . (CDDAR inst)])))
914
                            ; Traitement obligatoire ;
915
                            (COND
916
                               ((EQ (CAAR inst) 'ENTRY)
917
                                   (INCR nfunct)
918
                                   (IF (MEMQ (CADAR inst) (funct)
919
                                       NIL
920
                                       (NEWL Ifunct (CADAR inst)))
921
```

```
922
                                   (PUT (CADAR inst)
  923
                                       (MEMQ (CADAR inst) (CDDAR linst))
  924
                                       '!fval)
  925
                                   (PUT (CADAR inst)
  926
                                       (CASSQ (CADDAR inst)
  927
                                        ((OSUBR . 1) (1SUBR . 2) (2SUBR . 3)
  928
                                         (3SUBR . 4) (NSUBR . 5) (FSUBR . 6)))
  929
                                      '!ftyp)
  930
                                   (PUT (CADAR inst) (CADDDR (CAR inst)) '!ptyp)
(IF ?? (PUTINCR (CADDAR inst) '!typsubr)))
  931
  932
                               ((EQ (CAAR inst) 'BLOCK); expansion des blocks;
  933
                                   (RPLACE inst
  934
                                    (NCOND
  935
                                     (LET (n (CADR (CAR inst)))
  936
                                        (IF (LEZP n)
  937
                                           NIL.
  938
                                            [['DATA (CADDR (CAR inst))]
 939
                                             • (SELF (SUB1 n))])) (CDR inst))))
 940
                              (T NIL))
 941
 942
                           ; passe sous format interne ;
 943
                           (LET (L (CAR inst))
 944
 945
                              (SETQ
 946
                                  codop (NEXTL 1)
 947
 948
                                   (IF (AND (MEMO (CAAR L) 'INCONS)) (CDAR L))
 949
                                      NIL
 950
                                      (NEXTL ())
 951
                                 op2
 952
                                   (IF (AND (MEMO (CAAR L) '[NCONS]) (CDAR L))
 953
                                      NIL
 954
                                      (NEXTL ())
 955
                                 cont
 956
                                  (IF (LISTP (CAR ())
 957
                                      ; Format non interné ;
(IF (MEMQ (CAAR L) 'INCONS]) (CDAR L) NIL)
 958
                                      ; Format déjà interné ;

L))
 959
960
961
                             (RPLACB (CAR inst) [codop op1 op2 . cont]))
962
963
                          ; si ne faut pas de statistiques c'est terminé ;
964
                          (IFN ?? (LESCAPE))
965
966
967
                         ; Analyse statique ;
968
                         (IF (MEMQ codop '(BLOCK DATA ENTRY)) (LESCAPE))
969
970
                         (INCR minst)
(INCR mword)
971
972
                         (PUTINCR codop '!inst)
973
                         ; x est le nombre de mots de l'instruction ;
974
                         (SETQ x 1)
(MAPC [op1 op2]
975
976
                             (LAMBDA (op)
977
                                  pour les 2 opérandes ;
                                ; pour
978
979
                                   ((NULL op) (PUTINCR 'null'!operand))
((MEMQ op '(A1 A2 A3 A4 TST))
(PUTINCR op '!operand))
980
981
982
                                    ((AND (LISTP op) (NEQ (CAR op) '@))
983
                                       (INCR x)
984
                                       (INCR nword)
```

```
(PUTINCR 'immediat '!operand))
((AND (LISTP op) (EQ (CAR op) '@))
985
986
                                     (INCR x)
987
                                     (INCR nword)
988
                                     (PUTINCR 'direct '!operand))
989
                                 (T))))
990
                       (IF cont
991
992
                           (PROGN
                              (INCR ncont)
993
                              (PUTINCR (CAR cont) '!contin)
(IF (MEMQ (CAR cont) '(CALL RETURN))
994
995
                                 (PROGN (INCR x) (INCR nword)))))
996
                       (PUTINCR
997
                         (CASSOC ×
998
                          '((1 . 1MOT) (2 . 2MOTS) (3 . 3MOTS) (4 . 4MOTS)))
999
                        '!format)))))
1000
1001
          (PRINT →5 "Nombre de fonctions définies : " nfunct)
1002
          (IF ??
             (PRINT |1 →5 "| Nombre d'instructions
|1 →5 "| Nombre de mots
                                                                              |" ninst
1003
                                                                |" nword |1 →5
|" ncont |1 →5 "|"
1004
                                                           :
1005
                  Nombre de champs continuation :
              →53 "["))
1006
          (IF ??
1007
             (TABSTAT "Occurrences statiques des instructions" ~linstr '!inst
1008
          ninst 0 [" Nombre d'instructions
(IF ??
                                                            : " ninst]))
1009
1010
             (TABSTAT "Occurrences statiques des formats" ~lformat '!format
1011
1012
              ninst 0
               [" Nombre d'instructions
1013
1014
               ninst
1015
                 Nombre de mots
1016
               nword]))
          (IF ??
1017
             (TABSTAT "Occurrences statiques des continuations" ~lcont '!contin
1018
1019
              ncont ninst
               [" Nombre de champs continuation : "
1020
1021
                 Nombre d'instructions
1022
1023
               ninst]))
          (IF ??
1024
1025
             (PROGN
1026
                 (SETQ
1027
                     (APPLY 'PLUS
1028
                      (MAPCT ~loper (LAMBDA (x) (NUMBP (GET x '!operand))))))
1029
                 (TABSTAT "Occurrences statiques des opérandes" ~loper 'loperand
1030
1031
                  [" Nombre d'opérandes visités
1032
1033
                   *
" Nombre d'instructions
1034
                   ninst])))
1035
1036
          (IF ??
              (TABSTAT "Occurrences statiques des SUBR" ~!typsubr '!typsubr
1037
              nfunct 0 [" Nombre de fonctions SUBR :
                                                                 nfunct]))
1038
          (IFN ? (LESCAPE) (TERPRI 2))
1039
          (SETQ nfunct 0)
1040
1041
          (SETQ
1042
              (SORTL (funct)
1043
              1 +
                ((1 . OSUBR) (2 . 1SUBR) (3 . 2SUBR) (4 . 3SUBR) (5 . NSUBR)
1044
                (6 . FSUBR)))
1045
           (WHILE L
1046
              (PRINT (INCR nfunct) →5 (CAR L) →17
1047
```

```
1048
                    (CASSQ (GET (NEXTL L) '!ftyp) Lt) \rightarrow30 (INCR nfunct) \rightarrow35 (CAR L) \rightarrow47 (CASSQ (GET (NEXTL L) '!ftyp) Lt)))
 1049
 1050
          ; Epilogue standard ;
1051
1052
1053
1054
1055
          ; remet la table de lecture précédente ;
1056
          (READ. TABLE READ. TABLE)
1057
1058
          (DE HOT.START ()
1059
1060
1061
              (STATUS 2 34)
(STATUS 1 1)
(STATUS 2 27)
1062
1063
1064
             "# Simulateur de la machine VCMC2 chargé.")
         (HOT.START)
1065
```

CROSS REFERENCE

Signification des codes associés aux numéros des lignes :

```
# définition de fonction de type DE DF DM DMC ou ENTRY
& définition de fonction de type ESCAPE, ESCLOOP
définition d'étiquette dans PROG, DO, LAP ...
variable argument d'une fonction
= variable affectée par SETQ ou SETQQ
```

' nom apparaissant dans une S-expression quotée

- code instruction assembleur

```
DMC
                               62
                       DMO
                               60
                               58
                       DE
ANACODE
                       DE
                               865
                               53
CODE
                       DF
HOT.START
                       DE
                               1058
JUMP
                       DĒ
                               426
MACHERR
                       DE
                               409
MOVE
                       DE
                               421
POINT
                       DE
                               335
PRININST
                       DE
                               114
PRINTL
                       DE
                               99
PRSTACK
                       DE
                               435
SORTL
                       DE
                               75
TABSTAT
                       DE
                               815
                       DM
VALUESOURCE
                               331
VCMC2
                       DE
DE
                               204
XCT
                               461
                       DMC
                               70
                       DMO
                               68
                       DE
                               66
                       58#
                               58'
                                       60#
                                               62#
                                                      62'
2345678
                       794
     →10
                       853
     -13
     →14
                       117
     →15
                       403
     →17
                       1047
     →22
                       853
     →30
                       1048
     →32
→35
→37
9
10
11
12
13
14
15
16
17
                       853
                       1048
                       854
     →42
→47
→5
                       854
                       854
                               1049
                       117
                               1001
                                       1003
                                              1004
                                                      1004
                                                              1005
                                                                     1047
     →51
→53
                       827
                               827
                                       832
                                               833
                                                      854
                                                              855
                       1006
     →55
                       827
18
                       413
                               415
     -6
19
     -8
                       827
251
                               853
                               300,
                                       772'
20
                                               885'
                                                      994'
                                                              1018'
     !contin
21
                       583'
                               590'
     !cval
22
                               292'
                       2501
                                       504'
                                               884'
                                                      1000' 1011'
     !format
```

23 24	!ftyp	517'	605'	608'	929'	1048	1049	•					
25	!fval !inst	512' 249'	59 9' 28 9'	602' 491'	924' 883'	972'	1008	,					
26 27	label	272' 252'	273' 306'	317'	319'	320'				0701	0011	0051	
	!operand	989'	1029'	344' 1030'	347'	352'	373'	374'	886'	979'	981'	985'	
28 29	!plist !point	593' 390'	596' 400'										
30	!ptyp	611'	614'	930'									
31 32	! typsubr #nbcons	887' 225.	931 ' 243=	1037 ' 283	548	550=	619	623					
33	#ncont	222,	300	302	772		010	020					
34 35	#nincr #ninst	221, 220,	240= 239=	466 280	547 282	550= 290	290	293	295	300	304	307	
36		311	320 241=	324	465	467	471	200	200	000		007	
37	#noper #nword	223, 224,	241= 242=	307 297	309 501=	339 501							
38 39	#stackl &	226, 446	244=	284	359	360=	549	550=	780	780=			
40	&INTERN	723&	726										
41	&STOP /(258& 106'	763 449'										
41 42 43	/)	112'	452'	454'									
44 45	* **	846 802'	847 806'	851	8 52								
46	*VAL*	388'											
47 48	*eos*	237' 118'	366' 120'										
49 50	-	282	1111										
51	/ //)	105' 454'	111'										
52 53 54 55	// 0SUBR	282 168'	846 515'	847 927'	851 1044'	852							
54	1MOT	144'	503'	999'	1044								
55 56	1SUBR 2MOTS	168' 144'	515' 503'	927' 999'	1044'								
57	2SUBR	168'	515'	927'	1044'								
58 59	3MOTS 3SUBR	144' 168'	503' 515'	999' 928' 999'		1044'							
60	4MOTS	144'	503'		1044								
61 62 63	: <	116' 106'	448'										
63	-	403'	794 ' 847	802'	806'								
64 65	> ?	112' 867,	1039	852									
66	??	868, 1017	883 1024	884 1036	885	886	887	931	965	1002	1007	1010	
67	?contrace	187'	187=	472	521=	523=	525=	527=	529	532=	541=	787	
68	?instat	207, 347	249 352	250 371	251 426,	252 491	288 492	291 771	298	305	339	344	
69	?instrace	191'	191=	260	521=	523=	525=	527=	529	531=	542=		
70 71	?labstat ?pointrace	208, 183	270 183=	315 403	529	534=	539=						
72 73	?prinstack	195'	195=	521=	523=	525=	527=	529	533=	540=	798		
73 74	?stat ?stepper	206, 199	278 199=	463 261	545 525=	527=	529	535=	538=				
75 76	e	372' 140'	378' 148'	982'	986'								
77	A2	140'	148'	211, 212,	233= 234=	326 343'	343' 472	472 980'	980°				
78 79	A3 A4	140' 140'	148' 148'	213, 214.	235= 236=	343' 343'	472 472	980' 980'					
80	ADD	161'	641	•			7/4	300					
81	ADD1	107	108	109	110	273							

APPENDICE B								Page	B-25		
82 ANACODE 83 AND	865# 111 982 470	358 986	377	467	498	771	773	780	787	948	952
84 APPEND 85 APPLY 86 ASCII	470 722 727 102	1028 738 116	353	369	443	476	694	898			
87 ATOM 88 BLOCK 89 BOUNDP	E10	932' 132	969' 136	183	187	191	195	199			
90 C	749 385	750	100	100	10,						
92 CAAR 93 CADAR 94 CADDAR	128 749 385 725 725 926	901 914 931	906 919	908 921	910 922	912 923	917 925	932 930	948	952	958
95 CADDDR 96 CADDR 97 CADR	930 235 234 781	938 333	376	382	383	384	453	575	586	727	778
98 CALL 99 CAR	CALL 152' CAR 93 372 442 596 792 938	935 417' 93 376 448 602 792 944	500' 159' 377 450 608 795 956	777 233 378 500 614 898 961	995' 260 388 555 633 902 982	266 390 555 635 907 986	270 394 557 737 909 994	272 395 558 772 911 995	273 396 568 774 913 1047	333' 400 573 791 930 1048	366 403 590 793 935
100 CASCII 101 CASSOC	938 263 503	471° 998	956 718	750							
102 CASSQ 103 CDADR	514 387	926	1048	1049						•	
104 CDAR 105 CDDAR	750 896	907 914	909 923	911	948	952	958				
106 CDDR 107 CDR 108 CNTH	454 89 570 567	95 720 572	97 747 681	159 ' 751 684	377 939	377	389	451	456	556	55
109 CODE 110 COND	53# 342 160' 159' 376' 58 461	375 618	684	736	905	916	978				
111 CONS 112 CVAL 113 DATA 114 DE		580 385' 66 815	518 75 865	568' 99 1058	573 ' 114	725' 204	938 ' 335	969 ' 409	421	426	43
115 DF 116 DIFFER	53 284	646	705	710							
117 DISPLAY 118 DISPT 119 DIV	469 162' 161'	682 651									
120 DM 121 DMC 122 DMO 123 ENTRY	331 62 60 511	70 68 917'	969'								
124 EPROGN 125 EQ	389 162' 697	263 791	264 906	351 907'	366 908	372 910	376 912	377 917	378 932	388 986	69
126 EQN 127 EQUAL 128 ESCAPE 129 EVAL 130 EVALA1 131 EXPLODE 132 FATOM 133 FIX	85 792 258 265 317 471 162' 847 162'	723 746 692 852 694									
134 FLIST	162	034									

										-	
135 FLOAT 136 FNIL	282 908'	836	836	846	851						
137 FNUMB 138 FSUBR 139 FTYP 140 FVAL	162' 168' 160'	696 516' 603	928'	1045	•						
141 GE 142 GENSYM	160' 104	597 162'	361	447	702	702					
143 GET	722' 272	317	319	390	593	599	605	611	840	1029	1048
144 GETL 145 GT 146 HOT.START	1049 583 162' 1058	359 # 1064	701	701	780	902					
147 IF	78 250 298 366 447 497 828 898 995	85 251 305 371 451 568 841 899 1002	93 252 315 372 454 573 844 919 1007	102 260 319 385 463 585 847 931 1010	104 264 339 403 467 587 849 936 1017	107 266 344 414 472 725 852 948 1024	108 270 347 429 476 742 883 952 1036	109 273 352 438 491 746 884 956	110 278 353 440 492 771 885 958	116 288 354 443 495 773 886 969	249 291 361 445 496 787 887 991
148 IFN 149 IN	120 163'	261 717	348	397	487	545	798	965	1039		
150 INCR 151 INDEX 152 INTERN	339 970 159' 163'	465 971 218, 719	466 983 562	495 984 563	496 987 564=	500 988 567	619 993 572	623 996 802'	772 996 803	853 1047	918 1048
153 IRCAMP 154 JUMP	467 152°	426#	433'	500'	681	684	776	776	781	782	
155 JUMPX 156 L	161' 75, 252	679 78 409,	81 413	81 883	249 883	249 884	250 884	250 885	251 885	251 886	252 886
157 L1	887 82 93	887 84=	85	87	88=	88	89	90	91=	91	92
158 L2 159 LAMBDA	75, 249 885	94 91= 250 886	94= 93 251 887	94 94 252 892	95 94= 319 897	95= 96 587' 976	95 749 1029	789	839	883	884
160 LCOD 161 LE 162 LENGTH 163 LESCAPE 164 LET 165 LEZP	205, 162, 81 85 82 936	238 700 357 116 255	700 447 438 442	779 441 724	824 476 837	824 841 935	902 898 944	903	965	969	1039
166 LIST 167 LISTP 168 LITATOM 169 LL 170 LOGAND 171 LOGOR 172 LOGSHIFT	120' 259 487 75, 89 161'	266 685 91= 161' 662	429 691 94 665 663	495 692 95= 666	496 901 96	499	585	693	956	982	986
173 LOGXOR 174 LT 175 LZP	86 161' 162' 467	668 699	669 699								
176 MACHERR 177 MAKLIST	350 487 737	353 519 746	362 569	367 574	369 767	386 783	398	402	409#	433	476
178 MAP 179 MAPC	896 249 8 87	250 891	251 975	252	748	788	838	883	884	885	886
180 MAPCAR 181 MAPCT	471 319	1029	3.0								

								Pag	je B-2/	'	
400 11510										•	
182 MEMQ	343 923	382 948	383 952	384 958	394 969	395 980	396 995	500	587	787	919
183 MERROR 184 MOVE 185 MOVEX 186 MUL	417' 159' 159' 161'	421#	554	554	911'	914					
187 N 188 NCONC	75, 934	84=	85	86	89	94=	94	94=			
189 NCONS 190 NEQ 191 NEWL	948' 162' 727	952' 385 921	958 ' 568	573	698	698	725	909,	982		
192 NEXTL	107 482 1049	108 483	109 484	110 727	117 797	117 832	119 832	268 946	271 950	274 954	368 1048
193 NOP 194 NOT	152° 787	161' 901	417'	675	775						
195 NSUBR 196 NTH	168° 88	516'	928'	1044	•						
197 NULL	78 979	270	270	346	429	438	451	454	692	696	712
198 NUMBP 199 OBLIST	686 319	695	696	738	834	835	840	1029			
200 OR 201 OUT	128 429 163'	132 512 733	136 725	183 790	187 83 4	191 835	195 840	199 844	270 849	381 900	393
202 OUTBUF 203 OUTCH 204 PC	758 752 215, 275	238= 431=	259 778	260	266	268	270	271	272	273	274
205 PLEN 206 PLENGTH 207 PLIST 208 PLUS	163, 742 159, 89 163, 333, 403, 590 629 706	2 9' 591 501 3' 743 3' 335# 3' 403 5 593 9 633	567	572	642	681	824	1028			
209 PNAM 210 POINT			341= 404 596 637 716	350° 424 599 643 718	353° 555 602 647 721	362* 556 605 650 742	367' 557 608 654	369' 558 611 658	386' 563 614 664	398 ' 575 621 667	402' 584 625 670
211 POP 212 PRATOM	84 752	84	538	539	540	541	542	757	910'		
213 PRIN1 214 PRINC	103 446 116	105 448 118	106 449 120	111 452 735	112 454	116 454	117 731	119 756	120 794	413 802	444 806
215 PRINI 216 PRININST 217 PRINT	163' 114# 265 548 1047	731 260 275 549	280 824	281 832	283 833	284 853	403 855	412 889	414 903	415 1001	547 1003
218 PRINTL 219 PRINTLEVEL	99# 809	107	108	109	110	795	803	807			
220 PROG1 221 PROGN	368 49 996	263 1025	279	316	356	464	493	772	793	829	992
222 PRSTACK 223 PRSTAT	163' 544	435#	762	762							
224 PTYP 225 PUSH 226 PUT	160° 81 249 608	609 87 250 614	89 251 883	529 252 884	753 273 885	912' 400 886	512	513	590	596	602
227 PUTINCR	344 981	347 985	352 989	373 994	374 997	491	887 502	922 772	925 931	930 97 2	979
228 Q	75,	86=	87	88	89						

160'

159'

SILENCE

SINDEX

SORT

2	258 SORTL 259 SPLIST 260 SPTYP	75# 160' 160'	158 594 612	319	1042							
2	261 SSTACK 262 ST	160' 217, 631=	630 23 7= 633	787 ' 353 635	357 636	363 = 762	363 778=	364 778	366 779	368 806'	368 807	629
2	263 STACK 264 STATUS 265 STEP	160' 43 524	629 753	787 ° 755	757	800	808	823	858	1059	1060	1061
2	66 STOP 67 STRINGL	164' 742	237'	763								
2	68 STRINGP 69 SUB	737 161	742 644	746								
2	70 SUB1 71 SUBFZ 72 SUBTZ	450 163' 163'	453 708 703	456	939							
2	73 T	370 555 599	402 556 602	424 557 605	486 558 608	521 563 611	521 575 614	521 584 621	525 587' 625	525 590 629	525 593 633	525 596 637
		643 716	647 718	650	654 7 39	658 742	664 940	667 990	670	687	706	711
	74 TABSTAT	289	292	721 299	306	318	815#	1008	1011	1018	1030	1037
2	75 TATOM 76 TERPRI	162' 68 810	691 116 1039	121	1637	414	455	732	732	758	796	804
2	77 TIMES 78 TLIST	649 162'	693									
2	79 TNIL 80 TNUMB 81 TOPST	906' 162' 161'	695 632									
2	82 TRACE 83 TRMOP	520 467										
2	84 TST 85 TTAB	148' 60	351 ' 439	363= 801	363 805	368=	782'	911'	914*	980'		
2	86 TYI 87 TYO	263 263	264									
	88 TYS 89 UNSTEP	264 526										
	90 UNTIL 91 UNTRACE	263 522										
2	92 V 93 VALUESOURCE	409, 331#	412 423	428	555	556	557	558	564	566	567	572
	oo waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	582 620	589	592 624	595 631	598 636	601 642	604 642	607 645	610 646	613 649	620 649
		652 681	624 653 683	656 683	657 691	663 692	663 693	666 694	666	669	669	680 697
		698	698	699	699	700	700	701	695 701	696 702	697 702	704
2	94 VCMC2	705 204#	709	710	720	731	734	741	745	747	756	762
2	95 WHILE 96 XCONS	92 160'	259 622	831 624	1046							
2	97 XCT 98 XMOVE	268 159'	417 571	461#	476'	487'	519'	569'	574'	767'	783'	
3	99 XTOPST 00 ZEROP	161' 440	634 445	467	707	712	725	841	844	844	849	849
	01 ↑ 02 adef	263' 335.	343	344	345	346	351	352	369	369	372	376
		376 [°] 394	377 395	377 396	377 400	378 402	382 403	383	384	388	389	390
	03 clair 04 codecondition	817, 256	824 486=	838 691=	692=	693=	694=	695=	696=	697=	698=	699=
3	05 codop	700= 946=	701 = 961	702 = 969	707 = 972	712=	773			•		

306 cont 307 continuation	878, 256 781	955= 485=	961 499	991 500	994 512	995 543=	771	772	773	774	776
308 d 309 direct	442 148	445 373'	450 989'	453							
310 gtot	820.	835	835=	836=	836	849	851				
311 i 312 idest	114, 335,	116 348	116 354	117 389	117	119	120	120	875,		
313 immediat 314 indic	148' 818,	374 ' 840	985'								v
315 inst	256 906	482= 907	487 907	491 908	507 909	787 909	897 910	898	901	902 912	903
	914	914	917	919	921	922	923	911 925 961	911 926	930	913 9 3 0
316 l	931 331,	932 333	933 333	935 481=	938 482	939 483	944 484	961 485	724	726	727
	944 960	946	948 1046	948 1047	950 1048	952 1048	952 1049	954	956	958	958
317 larg 318 laux	209,	233 53	234 839	235	236	1010	1040				
319 lcomm	53, 821,	824	828	840 831	853 832	832					
320 lfunct 321 linst	870, 415	919 461,	921 476	1042 481	892	896	923				
322 llinst 323 lt	866, 1043=	889 [°] 1048	891 1049								
324 n	99, 935	104 936	106 939	107	108	109	110	112	435,	440	456
325 nbaux	58, 873, 871, 872, 1035	58	60, 993	60	66, 1019	66	68,	68	837	853	
326 ncont 327 nfunct	8/3, 871,	882= 882=	918	1005 1001	1038	1021 1038	1040=	1047	1048		
328 ninst	872, 1035	882=	970	1003	1009	1009	1012	1014	1019	1023	1031
329 null 330 nword	148° 882=	347° 971	979' 984	988	996	1004	1016				
331 op	976	979	980	981	982	982	986	986			
332 op1 333 op2	876, 877,	947= 951=	961 961	975 975							
334 perc1 335 perc2	839 839	843= 848=	847= 852=	847 852	847 852	854 854					
336 runtime	227	245=	282				100				440
337 s	99, 111	102 442	103 443	107 444	107 447	108 448	108 450	109 451	109 453	110 454	110
338 stack 339 títre	435, 816,	438 827	442	456							
340 total 341 valregs	819, 256	438 827 834 472=	834= 791	836 = 792	836 797	844	846				
342 ×	228.	2/4=	273	273	317=	319	319	319	320	322	494=
	495 1029	496 1029	500 1031	501 1033	503	974=	983	987	996	998	1027=
343 xaux	256 399=	335, 399 779=	357= 400	359 401	360 409,	361 414	380= 414	385 583=	387 585	392= 586	397 63 5=
	399= 637	779= 844	780 846	780	789	791	792	794	795	839	840=
344 {	841 106'			849	851	853					
345 346 1	66# 824	66' 824	68# 824	70# 825	70' 826	827	827	855	856	857	1003
347 }	1004	1004	1005								
348 ~UNDEF	112' 587'	100	201	000							
349 ∼interpreter 350 ∼lcont	128' 152=	128= 251 250	384 299 292	396 885	1018						
351 ~lformat 352 ~linstr	144= 157=	250 249	292 289	884 883	1011 1008						
353 ~loper	148=	252	306	886	1029	1030					

355	~lregn ~ltypsubr ~pprinter	140= 168= 132'	78 8 887 132=	1037 383	395
	~reader	136'	136=	382	394
358	~stacklength	172=	361		

APPENDICE C

```
VLI
                            V C M C 2 R
LECTEUR VLISP en machine VCMC2
                  Ce fichier doit être édité au moyen de :
(CROSSF V2R T T T {NIL/T} T T)
{NIL/T} si VERSATEC
                                Jérôme CHAILLOUX
                   Département d'Informatique
                   Université de Paris 8 - Vincennes
Route de la Tourelle 75571 Paris Cédex 12
                   Té1 : 374 12 50 poste 299
                   L.I.T.P. (CNRS LA 248)
2 Place Jussieu 75221 Paris Cédex 05
                   Té1 : 336 25 25 poste 53-70
                   I.R.C.A.M.
31 Rue St Merri 75004 Paris
Tél : 277 12 33 poste 48-48
         (STATUS 2 1 2)
         ; Pour prettyprinter correctement le code ;
         (DF CODE (L) L)
         ; Pour contrôler la lecture ;
         (DMC "IS" () (OUTSTR (STRING (READ))) '(NOP))
```

;;;;;

```
; Accès au caractère logique ;
64
65
66
67
                  ; GETCH : lit le caractère suivant ou celui à reingurgiter ;
68
                                dans le flux d'entrée courant ;
retourne A4 + le caractère ;
                  ;
                                        A3 + le type du caractère (type-ch) ;
                  ;
                                                        caractères null (à ignorer) ;
                                      type-ch = 0:
                                                        début de commentaires
                                      type-ch = 1:
                                                        fin de commentaires ;
                                      type-ch = 2 :
                                                        quote caractère ;
                                      type-ch = 3 :
                                                        début de liste ;
                                      type-ch = 4:
                                                        fin de liste ;
                                      type-ch = 5 :
                                                        début de liste crochée ;
                                      type-ch = 6 :
                                      type-ch = 7:
                                                        fin de l'iste crochée ;
                                      type-ch = 8 :
                                                        point ;
                                                        séparateur nul ;
                                      type-ch = 9:
                                      type-ch = 10 :
                                                        macro-caractère ;
                                                        délimiteur de chaîne de caractères ;
                                      type-ch = 11 :
                                                        caractère normal ;
                                      type-ch = 12 :
                           (@ RINGUR),'0, [JUMP (GETCH1)] ; vide ;
         GETCH:
                  EQ
                          (@ RINGUR),A4 ; recupère le caractère ; '0,(@ RINGUR),[JUMP (GETCH2)] ; et l'efface ;
                  MOVE
                  MOVE
                           (@ IMPLI),, [JUMP (GETCH3)]; on se trouve dans IMPLODE;
         GETCH1: FNIL
                                                    ; lecture physique ;
                           ,,[CALL (ÍNCHB)]
                  NOP
                                                    ;** recherche du type
         GETCH2:
                                                    ; charge le registre d'index ;
                  SINDEX (TABCH)
                                                    ; A3 + le type ;
                  XMOVE A4, A3, [RETURN]
                          (@ IMPLD),A4
A4,,[JUMP (GETCH6)]
A4,,[JUMP (ERLEC1)]
A4,(@ IMPLD)
                                                    ; récupère la liste IMPLODE ;
         GETCH3: MOVE
                                                    ; elle est vide ;
                  TNIL
                                                    ; c'est une erreur ;
                  FLIST
                                                    ; sauve le reste ;
 99
                  CDR
                                                    ; A4 + le caractère suivant ;
; BUFCH + PNAME du caractère ;
                  CAR
                           A4, A4
 100
                           A4, (BUFCH) ; BUFC
(@ BUFCH), A4, [JUMP (GETCH2)]
                   PNAM
 101
 102
                  MOVE
                                                     ; A4 + Te ler caractère du Pname ;
 103
                                                     marque liste vide
                           'T,(@ IMPLD) ; marque liste vide ;
"".A4,[JUMP (GETCH2)] ; séparateur normal ;
         GETCH6: MOVE
 104
 105
                   MOVE
 106
```

136

```
; Accès à l'unité syntaxique suivante ;
137
138
139
140
                  ; RD1 : lit l'unité syntaxique suivante ;
141
                            retourne dans A3 son type : ;
142
                                         = 0 :
                                type-us
143
                                type-us
144
                                          = 2
                                type-us
145
                                          = 3
                                type-us
146
                                          = 4 :
                                type-us
147
                                                      objet VLISP
                                         = 5 :
                                type-us
148
                                      (et Al contient l'objet)
149
150
                                                      ; caractère suivant ;
                             [CALL (GETCV)]
                  NOP
151
152
153
154
         RD1:
                                                ; aiguillage sur le type du caractère ;
                  JUMPX
                           (RDTB1),A3
                                                      ; type-cv = 0 : (
                           (RDPARO)
                  DATA
         RDTB1:
                                                      ; type-cv = 1 : );; type-cv = 2 : [;; type-cv = 3 : ];
                           (RDPARF)
                  DATA
155
                            (POPJ)
156
                  DATA
                            (POPJ)
157
                   DATA
                                                        type-cv = 4:.
                            (POPJ)
                   DATA
158
                                                        type-cv = 5 : séparateur ;
                            (RD1)
159
                   DATA
                                                      ; type-cv = 6 : macrocaractère ;
                            (RDMAC)
                   DATA
                                                ; type-cv = 7 : délimiteur de chaînes ;
 160
                            (RDSTR)
                   DATA
                                                      ; type-cv = 8 : normal P-name ;
 161
                            (RD2)
                   DATA
 162
 163
                                                       ; traitement ( ;
         RDPARO:
 164
                           '1, (@ RDPRD), [RETURN] ; comptage du pretty-read ;
                   ADD
 165
 166
                                                       : traitement ) ;
         RDPARF:
 167
                            '1, (@ RDPRD)
                   SUB
 168
                            (@ RDPRD), '0, [RETURN] ; correct ;
                   GE
 169
                            '0, (@ RDPRD), [RETURN] ; force un 0 ;
                   MOVE
 170
                                                     ; traitement des macro-caractères ;
 171
                            A4,A1,[CALL (ASCII)]; convertit le caractère en atome;
NIL,A2,[CALL (APPLY)]; et appelle la fonction;
         RDMAC:
 172
                   MOVE
 173
                   MOVE
 174
                                                       ; type-us = objet VLISP ;
                            '5, A3, [RETURN]
                   MOVE
 175
                                                ; traitement des chaînes de caractères ;
 176
          RDSTR:
 177
                                                       ; init index sur BUFAT ;
                            '0,A2
                    MOVE
 178
                                                         caractère simple suivant ;
                              [CALL (GETCH)]
          RDSTR1: NOP
 179
                            A3, '11, [JUMP (RDSTR2)]; c'est la fin ;
                    ΕQ
  180
                                                       ; init INDEX ;
                    SINDEX (BUFAT)
  181
                                                          charge le nouveau caractère ;
                    MOVEX
                            A4, A2
  182
                                                          avance l'indice ;
                            '1,A2 ; avance ; avance ; A2,'30, [JUMP (RDSTR1)]; il est correct ; '2,A1, [JUMP (ERLEC)] ; sinon c'est une ; repositionne l'i ; repositionne l'i
                    ADD
  183
                    LT
  184
                                                       ; sinon c'est une erreur ;
                    MOVE
  185
                                                        ; repositionne l'index ;
          RDSTR2:
                    SINDEX
  186
                                                         force le dernier 0 ;
                             '0.A2
                    MOVEX
  187
                                                        ; interne l'atome ;
                    INTERN
                             (BUFAT).A1
  188
                                                        ; qui devient une constante ;
                    SCYAL
                             A1,A1
  189
                                                        ; type-us = objet VLISP ;
                             '5, A3, [RETURN]
                    MOVE
  190
  191
                                                        ; traitement atome normal ;
                                                          init indice sur BUFAT ;
  192
           RD2:
                             '0,A2
                    MOVE
  193
                                                          init INDEX ;
                    SINDEX (BÚFAT)
                                                          charge le caractère dans BUFAT ;
  194
           RD21:
                    MOVEX
                             A4,A2
  195
                                                          avance l'indice ;
                             '1, A2
A2, '30, [JUMP (ERLEC3)]; il n'est plus correct;
A2, '30, [JUMP (ERLEC3)]; il n'est plus correct;
                     ADD
                     GE
                             A2,'30,[JUMP (ERI
,,[CALL (GETCV)]
  197
                                                        ; caractère valide suivant ;
                     NOP
```

```
199
                     EQ
                              A3,'8,[JUMP (RD21)]
A4,(@ RINGUR)
                                                          ; si type-cv = normal ;
 200
                    MOVE
                                                          ; pour le relire ;
 201
                    SINDEX (BUFAT)
                                                          ; repositionne l'INDEX ;
 202
                    MOVEX
                              '0,A2
                                                          ; force le dernier 0 ;
; interne l'atome ;
; type-us = objet VLISF ;
 203
                    INTERN (BUFAT), A1
 204
205
206
                             '5, A3, [RETURN]
                    MOVE
                    ; Macro-caractère standard ;
 207
208
                    ENTRY /', OSUBR
 209
210
211
212
213
214
215
                                '(s) = (QUOTE (s));
         /':
                    NOP
                            ,,[CALL (READI)]
NIL,A1
                                                         ; lit l'exprssion (s) ;
                    XCONS
                                                         ; forme (<s>) ;
; puis (QUOTE <s>) ;
                    CONS
                             'QUOTE, A1, [RETURN]
216
217
218
219
                   ; Définition d'un macro-caractère ;
                   ENTRY
                            DMC, FSUBR, 1
                            , [CALL (DE)]
220
221
         DMC:
                   NOP
                                                         ; défini la fonction ;
                   PUSH
222
223
224
                                                         ; sauve le caractère ;
                            '10, A2, [CALL (TYPECH)]; type-ch = macro caractère ;
                   MOVE
                   POP
                            A1,,[RÉTURN]
                                                        ; et c'est tout ;
```

```
225
                   ; Accès à l'expression ;
226
227
228
229
230
                   ; READI : lecture interne ;
                   ; retourne dans Al l'expression lue suivante ;
231
232
233
234
235
                  NOP
                           ,,[CALL (RD1)]
(READT1),A3
                                                       ; us suivante ;
        READI:
                                                       ; aiguillage sur le ler type-us ;
                 JUMPX
        READ0:
                                                       ; type-us = 0 : ( ;
        READT1: DATA
                            (READ2)
236
                                                       ; type-us = 1 : );
; type-us = 2 : [;
; type-us = 3 : ];
                            (ERLEC4)
                   DATA
237
                            (READ1)
                   DATA
238
239
240
                   DATA
                            (ERLEC4)
                   DATA
                            (ERLEC4)
                                                       ; type-us = 4 : .
                                                       ; type-us = 5 : objet ;
                  DATA
                            (POPJ)
241
242
                   ; un [ a été lu ;
243
                           ,,[CALL (RD1)]
A3,'3,[JUMP (FALSE)]
NIL,A2
                                                      ; us suivante ;
; c'est donc [] => NIL ;
; fabrique une tête de liste ;
244
        READ1:
                  NOP
                   EQ
245
                   MOVE
246
                                                       ; ("MARK")
                   CONS
                            **MARK*, A2
247
                                                       ; sauve la tête de liste ;
248
                   PUSH
                            A2,,[JUMP (READ31)]
                                                     ; traite l'us ;
249
                   PUSH
250
251
252
                   ; une ( a été lue ;
                             , [CALL (RD1)]
253
254
255
                                                       ; us suivante ;
        READ2:
                   NOP
                           A3,'1, [JUMP (FALSE)]
,,[CALL (READO)]
NIL,A1
                                                      ; () => NIL ;
; ler élément
                   EQ
                   NOP
                                                       ; fabrique le ler doublet ;
                   XCONS
256
                                                        ; sauve le ler doublet ;
257
258
                   PUSH
                            A1
                                                        ; traite l'us suivante ;
        READ3:
259
260
261
                                                        ; us suivante ;
                   PUSH
                            A1,,[CALL (RD1)]
                                                       ; elle est prête ;
; aiguillage sur le type-us ;
         READ31:
                   JUMPX (READT2).A3
262
                                                       ; type-us = 0 : (; type-us = 1 : ); type-us = 2 : [; type-us = 3 : ]
263
         READT2: DATA
                            (READ5)
264
                   DATA
                            (READ7)
                   DATA
                            (READ6)
265
266
267
                   DATA
                            (READ8)
                                                        ; type-us = 4 :
                            (READ9)
                   DATA
                                                        ; type-us = 5 : objet :
                            (READ4)
268
                   DATA
269
                   ; rajoute l'objet VLISP contenu dans Al ;
270
271
                   XCONS NIL, A1
                                                        ; nouvel élément ;
272
         READ4:
                                                        ; récupère LAST ;
                   POP
273
                            A2
274
275
276
277
                            A1.A2. [JUMP (READ3)] ; et c'est tout ;
                   SCDR
                    ; traite une ( ;
                            (READ4), [JUMP (READ2)] ; JRST HACK ;
278
         READ5:
                 PUSH
279
280
                    ; traite un [ ;
281
                             (READ4).. [JUMP (READ1)] ; JRST HACK ;
                   PUSH
 282
         READ6:
 283
 284
                    ; traite une ) ;
 285
                                                        : dernier doublet ;
         READ7: POP
                            Δ1
```

```
287
         READ71: POP
                              A1
                                                           ; ler doublet ;
                             A1,A2
A2,'*MARK*,[RETURN]
'5,A1,[JUMP (ERLEC)]
288
                    CAR
                                                           ; A2 pour tester la marque ;
289
                    NEO
                                                           ; s'il n'y a pas de marque ;
290
291
292
293
                    MOVE
                                                           ; probablement [ ... ) ;
                     ; traite un ] ;
294
         READ8:
                    POP
                                                           ; dernier doublet ;
                             A1
295
                    POP
                              A1
                                                           ; ler doublet ;
                             A1,A2 ; A2 pour tester la marque ;
A2,'*MARK*,[JUMP (ERLECG)] ; il manque la marque ;
'LIST,A1,[RETURN] ; fabrique (LIST ...) ;
296
                    CAR
297
                    NEQ
298
299
                    SCAR
300
                    ; traite un . ;
301
                              ,,[CALL (READI)]
302
         READ9:
                    NOP
                                                           ; lecture de l'expression ;
303
                    PUSH
                                                       ; sauve sa val et lit le séparateur ;
                             A1,,[CALL (RD1)]
304
                    POP
                             A1
                                                           ; dernière expression ;
305
                    POP
                             A2
                                                           ; dernier doublet ;
306
                    JUMPX
                              (READT3), A3
                                                     ; aiguillage sur le type dernière us ;
307
308
         READT3: DATA
                              (ERLEC7)
                                                           ; type-us = 0 : ( ;
                                                           ; type-us = 1 : ) ;
; type-us = 2 : [ ;
; type-us = 3 : ] ;
309
                    DATA
                              (READ91)
310
                    DATA
                              (ERLEC7)
311
                    DATA
                              (READ92)
312
                    DATA
                              (ERLEC7)
                                                           ; type-us = 4 :
313
                    DATA
                              (ERLEC7)
                                                           ; type-us = 5 : objet :
314
315
         READ91:
                             ; cas : . <s> ) ;
A1,A2,[JUMP (READ71)] ; paire pointée simple ;
316
                    SCDR
317
318
         READ92:
                                                           ; cas : . (s> ] ; ; fabrique ((s>) ;
319
                    XCONS
                             NIL, A1
320
                    SCDR
                             A1,A2
                                                           ; qui devient le dernier élément :
321
322
323
                             A1 ; ler doublet;
A1,A3 ; pour tester la marque;
A3,'*MARK*, [JUMP (ERLEC8)] ; elle n'est pas marquée;
A1,A3 + adresse ler élément;
A3,A3 + adresse ler élément;
                   POP
                   CAR
                   NEQ
324
                   CDR
                             A3, A2, [JUMP (READ93)]; forme [ s1 . s2 ] => cons; 'MCONS, A1, [RETURN]; forme [s1 s2 . . sN-1 . sN]; 'CONS, A1, [RETURN]
325
                   EQ
326
                    SCAR
327
328
         READ93: SCAR
329
                    ; Erreurs à la lecture ;
330
331
332
         ERLEC1: MOVE
                             '1,A1,[JUMP (ERLEC)]
'3,A1,[JUMP (ERLEC)]
333
         ERLEC3: MOVE
                             '4,A1,[JUMP
'6,A1,[JUMP
334
         ERLEC4: MOVE
                                            (ERLEC)]
335
         ERLEC6: MOVE
                                             (ERLEC)]
                             7, A1, [JUMP
336
         ERLEC7: MOVE
                                             (ERLEC) 1
337
                             '8,A1,[JUMP (ERLEC)]
         ERLEC8: MOVE
338
                             339
         ERLEC:
                   PUSH
340
                   PUSH
341
                   PUSH
                             A1, [JUMP (SERROR)]
                                                          ; numéro de l'erreur ;
342
```

```
; Fonctions standard ;
343
344
345
346
347
                 ; (READ) ;
348
349
350
351
352
353
                ENTRY READ, OSUBR
                          ,[CALL (RD1)]
                                                 ; première us ;
       READ:
                NOP
                        A3,'1.[JUMP (READ)] ; pour sauter toutes les ) en trop ; ,,[JUMP (READO)] ; on lit vraiment ;
                 EQ
                NOP
354
355
356
                 ; (IMPLODE 1);
357
                 ENTRY IMPLODE, 1SUBR
358
                                                  ; range la liste à interner ;
                        A1,(@ IMPLD)
359
        IMPLODE: MOVE
                        'T, (@ IMPLI), [CALL (READ)] ; indicateur IMPLODE=vrai ;
360
                 MOVE
                        NIL, (@ IMPLI), [RETURN]; indicateur IMPLODE=faux;
361
                 MOVE
362
363
                 ; (READCH) ;
364
                 ENTRY READCH, OSUBR
365
366
367
        READCH: PUSH
                         (ASCIII)..[JUMP (GETCH)]
368
369
                 ; (PEEKCH) ;
370
371
                 ENTRY PEEKCH, OSUBR
372
                          , [CALL (GETCH)]
373
        PEEKCH: NOP
                         A4, (@ RINGUR), [JUMP (ASCIII)]
374
375
376
                 MOVE
                 : (ASCII n) retourne le caractère de code n ;
377
                 ENTRY ASCII,1SUBR
378
379
                                                  ; ASCII interne ;
380
        ASCIII: MOVE
                         A4,A1
                                                  ; prépare le tampon atome
        ASCII:
                 SINDEX (BUFAT)
381
                                                  ; charge le code du caractère ;
                 MOVEX A1,'0
MOVEX '0.'1
382
                                                  ; indique la fin du tanpon ;
383
                 INTERN (BUFAT), A1, [RETURN]
                                                  : intern et rentre ;
384
385
                 ; (CASCII c) retourne le code du caractère c ;
386
387
388
                 ENTRY CASCII, 1SUBR
389
                                                  ; représentation externe ;
                         A1, (BUFCH)
390
        CASCII: PNAM
                         (@ BUFCH), A1, [RETURN] ; retourne le code et rentre ;
391
392
                 ; (TYPECH c n) accès/modif au type du caractère ;
 393
 394
                 ENTRY TYPECH, 2SUBR
 395
 396
                 NOP ,, [CALL (CASCII)]
SINDEX (TABCH)
                                                  ; conversion du caractère ;
        TYPECH: NOP
 397
                                                  ; adresse de la table ;
 398
                         A2,,[JUMP (TYPECH1)]
A2,A1
                                                  ; lecture seule ;
 399
                 TNIL
                                                  ; force le nouveau type ;
                 MOVEX
 400
        TYPECH1:XMOVE A1,A1, [RETURN]
                                                  ; le type actuel ;
 401
```

402

```
403
                    ; Données utilisées par le lecteur ;
  404
  405
  406
          RINGUR: DATA -
                                                     ; caractère à reingurgiter ;
  407
          RDPRD:
                   DATA
                           0
                                                     ; prof. read (cf: pretty-read) ;
  408
  409
          IMPLI:
                   DATA
                           NIL
                                                     ; =NIL si READ, =T si IMPLODE ;
  410
          IMPLD:
                   DATA
                           NIL
                                                     ; liste des caractères ;
  411
  412
          BUFAT:
                           30,0
                   BLOCK-
                                                     ; tampon atome
  413
          BUFCH: BLOCK
                           30.0
                                                     ; tampon caractère ;
  414
  415
                   ; Code des caractères de la table TABCH ;
 416
 417
                             type-ch = 0:
                                                caractères null (à ignorer) ;
 418
                             type-ch = 1 :
                                                début de commentaires
 419
                             type-ch = 2:
                                                fin de commentaires :
 420
421
                             type-ch = 3 :
                                                quote caractère ;
                             type-ch = 4:
                                                début de liste ;
 422
                             type-ch = 5 :
                                               fin de liste ;
 423
                             type-ch = 6 :
type-ch = 7 :
                                               début de liste crochée ;
 424
                                               fin de liste crochée ;
 425
                             type-ch = 8 :
                                               point ;
 426
                             type-ch = 9 :
                                               séparateur nul ;
 427
                             type-ch = 10 :
                                               macro-caractère ;
 428
                                               délimiteur de chaîne de caractères ;
                             type-ch = 11 :
 429
                             type-ch = 12 :
                                               caractère normal ;
 430
 431
         TABCH:
                                                    ; Table des caractères :
 432
                  DATA
                                                    ; 00 NULL ;
 433
                  BLOCK
                          7,12
                                                    ; 01-07 +A-+G
                  BLOCK
                          5.9
                                                    ; 10-14 +H-+L BS TAB LF VT FF ;
 435
                  DATA
                                                    ; 15 +M : RC ;
 436
                                                   ; 16-17 +N-+0 ;
; 20-27 +P-+W ;
                  BLOCK
                          2,12
 437
                  BLOCK
                          8,12
 438
                  BLOCK
                          8,12
                                                    ; 30-37 +X-P ;
 439
                  DATA
                          9
                                                   ; 40 SP ;
 440
                          12
                  DATA
                                                   ; 41 ! ;
441
                  DATA
                          11
                                                    ; 42 "
442
                  DATA
                          12
                                                   ; 43 #
443
                          3,12
10
                  BLOCK
                                                   ; 44-46 $ % & ;
444
                  DATA
                                                   ; 47
445
                  DATA
                                                   ; 50 (
; 51 )
                          4
446
                  DATA
447
                  BLOCK
                          4,12
                                                   ; 52-55 " + , - ;
448
                 DATA
                          8
                                                   ; 56 ·
; 57 /
449
                 DATA
                                                   ; 57 / ;
; 60-67 0 1 2 3 4 5 6 7 :
450
                 BLOCK
                         8,12
451
                 BLOCK
                         3,12
                                                   ; 70-72 8 9 : ;
452
                 DATA
                                                   ; 73 point-virgule ; ; 74-77 < = > ? ;
453
                 BLOCK
                          4,12
                                                   ; 74-77 < = > ?;
; 100-107 @ A B C D E F G ;
; 110-117 H I J K L M N O ;
; 120-127 P Q R S T U V W ;
454
                 BLOCK
                         8,12
455
                 BLOCK
                         8,12
456
                 BLOCK
                         8,12
457
                 BLOCK
                         3,12
                                                  .; 130-132 X Y Z :
458
                 DATA
                                                   ; 133 [ ;
459
                 DATA
                         12
                                                   ; 134
460
                 DATA
                                                     135
                                                     135 ] ;
136-137 + +
                         2,12
461
                 BLOCK
                        8,12
                                                   ; 140-147 cabcdefg;
; 150-157 hijk] mno;
462
                 BLOCK
463
                 BLOCK
                         8,12
464
                 BLOCK
                         8,12
                                                   ; 160-167 pgrstuvw
```

```
; 170-172 x y z { | } ~ ; ; 177 DEL ;
                       BLOCK 7,12
465
                                 O.
466
                       DATA
467
468
         ; Fin du lecteur ;
469
470
471
472
473
474
475
476
         , OK
         ; Définition du macro-caractère d'activation ;
         (DMC "u" ()
              ; ii = +R;
[QUOTE (VCMC2
['(NOP NIL NIL CALL (READ)) '(NOP NIL NIL JUMP (PROBJT))])])
478
479
          ; Epilogue standard ;
480
481
482
          (PROGN
              (ANACODE '(~reader))
(STATUS 1 1)
(PRINT "... Lecteur <u>WLISP</u> – VCMC2 chargé.")
(PRINT " ùs pour (PRINT (READ))"))
483
484
485
486
487
```

ù S

CROSS REFERENCE

Signification des codes associés aux numéros des lignes :

- # définition de fonction de type DE DF DM DMC ou ENTRY & définition de fonction de type ESCAPE, ESCLOOP : définition d'étiquette dans PROG, DO, LAP ... variable argument d'une fonction = variable affectée par SETQ ou SETQQ

- nom apparaissant dans une S-expression quotée
- code instruction assembleur

CA CO DM IM PE RE.	C PLODE EKCH	ENTR ENTR DF ENTR ENTR ENTR ENTR	Y 208 Y 378 Y 388 Y 218 Y 357 Y 371 Y 349 Y 365 Y 395									
1 2 3 4 5 6	/' *MARK* 0SUBR 1SUBR 2SUBR	208# 247' 208 357 395	212: 289* 349 378	297' 365 388	323' 371	339'						
_	e	52 168	53 169	86 170	87 200	88 359	90 360	96 361	99 374	102 391	104	165
7	A1	173 257 298 332 390	185 259 303 333 391	188 272 304 334 400	189 274 316 335 401	189 286 319 336 401	203 287 320 337	213 288 321 341	214 290 322 359	221 294 324 380	223 295 326 382	256 296 327 384
8	A2	174 222 305	178 246 316	182 247 320	183 248 325	184 249 399	187 273 400	193 274	195 288	196 289	197 296	202 297
9	A3	94 180 324	124 190 325	125 199 352	128 204	129 233	131 245	133 254	134 261	135 306	152 322	175 323
10 11 12 13	A4 ADD ANACODE APPLY	63 105 165- 483 174	87 173 183-	94 182 196-	96 195	97 200	98 374	99 380	100	100	101	102
14 15 16 17 18	ASCII ASCIII BLOCK BUFAT BUFCH	173 367 412- 453- 181 101	378# 374 413- 454- 186 102	381: 380: 433- 455- 188 390	434- 456- 194 391	436- 457- 201 413:	437- 461- 203	438- 462- 381	443- 463- 384	447- 464- 412:	450- 465-	451 –
19	CALL	91 222	123 232	127 244	130 253	151 255	173 259	174 302	179 303	198 351	212 360	220 373

20 21 22	CAR CASCII CDR	397 100- 388# 99-	478' 288- 390: 324-	296- 397	322-							
23 24 25 25	CODE CONS DATA	30# 214- 154- 237- 309- 439- 459- 220	41 247- 155- 238- 310- 440- 460-	327' 156- 239- 311- 441- 466-	157- 240- 312- 442-	158- 263- 313- 444-	159- 264- 406- 445-	160- 265- 407- 446-	161 - 266 - 409 - 448 -	162- 267- 410- 449-	235- 268- 432- 452-	236- 308- 435- 458-
27 28 29 30 31 32	DF DMC ENTRY EQ ERLEC- ERLEC1	30 35 208 86- 185 98	218# 218 124- 290 332:	220: 349 128- 332	475 357 133- 333	365 134- 334	371 180- 335	378 199- 336	388 245- 337	395 254- 339:	325-	352-
33 34	ERLEC3 ERLEC4	197 236	333: 238	239	334:							
35 36 37 38	ERLEC6 ERLEC7 ERLEC8 FALSE	297 308 323 245	335: 310 337: 254	312	313	336:						
39 40 41 42 43 44 45 46 47	FLIST FNIL FSUBR GE GETCH GETCH1 GETCH2 GETCH3	86: 86 88 90	197- 123 90: 92: 96:	127 102	130 105	179	367	373				
47 48 49 50	GETCH6 GETCV GETCV1	97 124 123:	104: 126: 125 133:	128 133	134	151	198					
50 51 52 53	GETCV2 IMPLD IMPLI IMPLODE	129 96 53 357#	99 90	104 360	359 361	410: 409:						
54	IN	63- 63:										
55 56 57 58	INCHB INTERN JUMP JUMPX	188- 86 133 278 336 152-	203- 88 134 282 337 233-	384- 90 180 290 341 261-	97 184 297 352 306-	98 185 316 353	102 197 323 367	105 199 325 374	124 245 332 399	125 249 333 478'	128 254 334	129 274 335
59 60	L LIST	30, 298'	30									
61 62 63	LT MCONS	184- 326' 52- 174- 332-	53- 175- 333-	87- 178- 334-	185-	96- 190- 336-	193-	200-	204-		246-	
64	MOVEX	391- 182-	187-		202-	382-		400-				
65 66	NEQ NOP	125- 35' 244-	129- 91- 253-	123-	297- 127-	130-	151-		198- 397-	212- 478'	220- 478'	232-
67 68 69 70	OUTSTR PEEKCH	471' 35 371# 101-	373: 390-									

71 72 73 74 75	POP POPJ PRINT PROBJT PROGN	223- 156 485 478' 482	273- 157 486	- 286- 158	- 287- 240	- 294-	- 295-	- 304-	- 305-	321-		
76	PUSH	221 - 367 -		- 249-	- 257-	259-	278-	- 282-	303-	339-	340-	341
77 78 79 80 81 82	QUOTE RD1 RD2 RD21 RDMAC	214' 151: 162 194: 160	477 159 192: 199 172:	232	244	253	259	303	351			
83 84 85 86 87	RDPARF RDPARO RDPRD RDSTR RDSTR1 RDSTR2	155 154 165 161 179: 180	167: 164: 168 177: 184 186:	169	170	407:						
88 89 90 91 92 93	RDTB1 READ READ0 READ1 READ2 READ3	152 35 233: 237 235 258:	154: 349# 255 244: 253: 274	351: 353 282 278	352	360	478'					
101 102 103 104 105 106	READ31 READ4 READ5 READ6 READ71 READ8 READ91 READ91 READ92 READ93 READCH READI	249 268 263 265 264 287: 266 267 309 311 325 365# 212	260: 272: 278: 282: 286: 316 294: 302: 315: 318: 327: 367: 232:	278	282							
108 109 110	READINI READT1 READT2 READT3 RETURN	52: 233 261 306 53	235: 263: 308: 63	94	131	135	165	169	170	175	190	204
112	RINGUR	214 52	223 86	289 87	298 88	326 200	327 374	361 406:	384	391	401	
114 115 116	RPLACA SCAR SCDR SCVAL SERROR	40 298- 274- 189- 341	326- 316-	327- 320-								
118 119 120 121	SINDEX STATUS STRING SUB	93- 26 35 135-	181- 484 168-	186-	194-	201-	381-	398-				•
124 125 126	T TABCH TNIL TYPECH TYPECH1 VCMC2	104° 93 97- 222 399 477	360' 398 399- 395# 401:	431: 397:								
128 129	XCONS XMOVE ~reader	213- 94- 40'	256- 401- 483'	272-	319-							

APPENDICE D

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
14
15
15
        , PRETTYPRINT (VLISP 8.2 & VLISP 11)
                    Fonctions internes;
        (DE P-P (L)
            ; Pretty-Print l'expression 1 ; (COND
                ((NULL 1) (PRINCH "(") (PRINCH ")"))
                ((ATOM L) (PRIN L))
                ((AND (EQ (CAR L) QUOTE) (NULL (CDDR L)))
                    (PRINCH "'")
                    (P-P (CADR L)))
                (T (PRINCH "(")
                    (P-P (CAR L))
(SELECTQ
                               (PTYPE (NEXTL 1))
                       (1) Format PROGN; (P-PROGN))
(2; Format WHILE; (P-P1) (P-PROGN T))
(3; Format DEF; (P-P1) (P-P1) (P-PROGN T))
(4; Format COND; (P-COND))
(5; Format SELECTQ; (P-P1) (P-COND))
                           ; Format SETQ multiple ;
                        (6
                            (T+3)
                            (WHILE ( (P-P1) (P-P1) (IF ( (TERPRI)))
                            (T-3)
                        (; Format standard ;
                            (T+3)
                            (WHILE (LISTP L) (P-P1))
                            (T-3))
                    (AND L (PRINCH " ") (PRINCH ".") (PRINCH " ") (PRIN L))
                    (PRINCH ")"))))
         (DE P-P1 ()
            ; Pretty Print un élément de la liste l ;
            ; mais pas le ler / ;
(PRINCH " ")
            (P-P (NEXTL L)))
         (DE P-PROGN (?)
             ; Pretty Print le PROGN 1 si ?=T il indente toujours ;
 41
             (IF (AND (NULL (CDR L)) (NULL ?))
 42
                 ; 1 seul argument ;
                 (P-P1)
```

```
plusieurs - gaments ;
45
              (T+3)
46
              (WHILE (LISTP 1)
47
                  (IF (GT (LMARGIN) (OUTPOS)) (OUTPOS (LMARGIN)) (TERPRI))
48
                  (P-P (NEXTL L)))
49
50
              (T-3)))
51
52
53
54
55
56
       (DE P-COND ()
            Pretty Print le COND 1 ;
           (T+3)
           (WHILE (LISTP L)
              (TERPRI)
              (PRINCH "(")
57
58
59
              (LET (I (NEXTL I)) (P-P (NEXTL I)) (IF I (P-PROGN)))
              (PRINCH ")"))
60
           (T-3)
61
62
       (DE T+3 ()
             effectue un renfoncement droit ;
63
           (LMARGIN (+ (LMARGIN) 3)))
64
65
66
       (DE T-3 ()
            enlève un renfoncement droit ;
67
           (LMARGIN (- (LMARGIN) 3)))
68
69
                   Fonctions standard du PRETTY PRINT ;
70
71
72
73
       ;****
       (DF PRETTY (1;; x)
           ; Pretty Print la fonction (CAR 7) ;
(STATUS PRINT 7)
74
75
76
77
           (LMARGIN 0)
           (SETQ
 Ż8
                (CDR
                 (ASSQ (TYPEFN (CAR L)) '((EXPR . DE) (FEXPR . DF) (MACRO . DM)))))
 7<u>9</u>
           (IF x (P-P (MCONS x (CAR L) (GETFN (CAR L)))))
 80
           (TERPRI)
 81
            (STATUS PRINT 0)
 82
            (CAR L))
 83
 84
        (DF PRETTYF (U)
 85
            ; Pretty Print le fichier (CAR 1) ;
 86
           (INPUT (CAR L))
(OUTPUT (CAR L))
(STATUS PRINT 7)
 87
 88
 89
 90
            (LMARGIN 0)
            (ESCAPE EOF (WHILE T (P-P (READ)) (TERPRI 2)))
 91
92
93
94
95
96
97
            (OUTPUT)
            (INPUT)
            (STATUS PRINT 0)
(CAR L))
        (DF SAVEF (L)
            ; Sauve des définitions de fonctions Pretty Printées ;
 98
            ; (SAVEF file fntl ... fntN);
(OUTPUT (NEXTL L))
 99
 100
            (WHILE (LISTP L) (EVAL (LIST 'PRETTY (NEXTL L))) (TERPRI))
 101
            (OUTPUT))
 102
 103
         ; = = = =
                    Mise en place des F-TYP des atomes standard ;
 104
 105
         (PROGN
 106
            (ESCAPE EOF (WHILE T (PTYPE (READ) (READ))))
 107
```

```
108
            (INPUT)
            (PRINT "Prett charge: PRETTY SAVEF"))
109
110
111
112
113
        ;;;;
        ; Type 1 : Format PROGN ;
114
115
116
        AND
117
118
        EXIT
                    1
        LIST
                    1
119
        MCONS
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
        OR
        PRIN
                    1
        PRINT
                    1
                    1
        PROG1
                    1
        PROGN
        ; Type 2 : Format LAMBDA ;
                    222222222222
        ESCAPE
        ΙF
        IFN
131
132
133
        LAMBDA
        LET
        MAP
134
        MAPC
135
136
        MAPCAR
        MAPCONC
137
138
139
140
        MAPLIST
        UNTIL
        WHERE
        WHILE
141
142
         ; Type 3 : Format DEF ;
 143
        DE
DF
                                 3333
 144
 145
 146
         DM
 147
         DMC
 148
         ; Type 4 : Format COND ;
 149
 150
151
152
153
154
155
         COND
         ; Type 5 : Format SELECTQ ;
         SELECTQ
 156
157
158
159
160
         ; Type 6 : Format SETQ multiple ;
         SETO
                                  6
         ; Fin des P-TYP ;
 161
 162
                                  0
 163
164
```

CROSS REFERENCE

Signification des codes associés aux numéros des lignes :

définition de fonction de type DE DF DM DMC ou ENTRY
définition de fonction de type ESCAPE, ESCLOOP
définition d'étiquette dans PROG, DO, LAP ...
variable argument d'une fonction
variable affectée par SETQ ou SETQQ
nom apparaissant dans une S-expression quotée
code instruction assembleur

- code instruction assembleur

P-CO P-P P-P: PRE: PRE: SAVI T+3 T-3	l Rogn FTY FTYF	DE DE DE DF DF DF DF DE	52 7 34 40 72 85 97 62 66							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	+ - ? AND ASSQ ATOM	64 68 40, 12 79	42 31	42						
7 8	CADR CAR	14 12 12 42	16	79	80	80	83	87	88	95
10	CDDR CDR	42	78							
11 12 13 14	COND DE DF	9 7 72 79'	34 79'	40 85	52 97	62	66	79'		
15	DM EOF	918	1078							
15 16 17 18 19 20 21 22	EQ ESCAPE EVAL EXPR FEXPR GETFN	12 91 101 79' 79' 80	107							
23	GT IF INPUT L LET_	48 25 87 14 58	42 93 49	48 108 101	58	80				
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	LIST LISTP LMARGIN MACRO	101 29 48 79'	47 48	55 64	101 64	68	68	75	90	
31 32 33 34	MCONS NEXTL NULL OUTPOS	80 17 10 48	38 12 48	49 42	58 42	58	100	101		

35	OUTPUT	88	92 22	100	102							
36 37 38 39 40 41	P-COND P-P P-P1 P-PROGN PRETTY PRETTYF	21 7# 19 18 72# 85#	14 20 19 101'	52# 16 20 20	38 22 40#	49 25 58	58 25	80 29	91 34 #	44		
42 43 44 45	PRIN PRINCH PRINT PROGN	11 10 74 106	31 10 82	13 89	15 94	31 109	31	31	32	37	57	59
46 47	PTYPE QUOTE	17 12	107									
48 49	READ SAVEF	91 97#	107	107								
50	SELECTQ SETQ	17 76										
51 52 53	STATUS	74 15	82 19	89 20	94 91	107						
54 55 56	T+3 T-3 TERPRI	24 26 25	28 30 48	୍ 46 50 56	54 60 81	62# 66# 91	101					
57	TYPEFN	79	40	90	01	0.						
58 59	WHILE l	25 7, 31 79	29 10 31	47 11 38	55 11 42	91 12 47	101 12 55	107 16 58	17 58	25 58	25 58	29 72,
60	×	79 72.	80 77=	80 80	83 80	85,	87	88	95	97,	100	101

APPENDICE E

```
VCMC2P .
                                                    V L I
1234567891112345678901222222222223333356
                       IMPRIMEUR VLISP en machine VCMC2
                   Ce fichier doit être édité au moyen de :
(CROSSF V2P T T T (NIL/T) T T)
                               {NIL/T} si VERSATEC
                                Jérôme CHAILLOUX
                   Département d'Informatique
                   Université de Paris 8 - Vincennes
Route de la Tourelle 75571 Paris Cédex 12
                   Tél: 374 12 50 poste 299
                   L.I.T.P. (CNRS LA 248)
2 Place Jussieu 75221 Paris Cédex 05
Tél : 336 25 25 poste 53-70
                   I.R.C.A.M.
                   31 Rue St Merri 75004 Paris
                   Tél : 277 12 33 poste 48-48
        (STATUS 2 1 2)
        ; Pour prettyprinter correctement le code ;
        (DF CODE (L) L)
         ; Pour contrôler la lecture ;
         (DMC "3" () (PRIN1 (READ)) '(NOP))
```

```
37
        : Imprimeur VLISP :
 38
 39
        (RPLACA '~pprinter
 4Õ
         (CODE NIL
44434456478955555555555666666666777777777778818234855
                                                                                    ;
                  ;
                                  Impressions VLISP - VCMC2
                                                                                    ;
                                  Printer et Pretty-printer
                  ;
                                                                                    ;
                  ; Routine d'initialisation de l'imprimeur
                  ; à utiliser en cas d'erreur pour reinitialiser ;
                  ; l'imprimeur ;
         PRININI: MOVE
                          NIL, (@ IEXPLD)
'100, (@ PRMDP)
                                                    ; raz indicateur EXPLODE :
                  MOVE
                                                    ; init profondeur max du PRINT ;
; init longeur max du PRINT ;
                          '1000, (@ PRMLN)
                  MOVE
                          '0, (@ POCOUR)
                                                    ; position début de ligne ;
                  MOVE
                          '0, (@ NBLEFT)
                                                    ; init marge gauche ; ; init marge droite ;
                  MOVE
                           '70,(@ NBRIG)
                  SINDEX (BUFOUT)
                                                    ; pour nettoyer BUFOUT :
                  MOVE
                           0,A1
                                                    ; index ;
                  SILENCE
                                                    ; la boucle est trop longue ... ;
                          ," ",A1
'1,A1
        PRII1:
                  MOVEX
                                                      force un espace ;
                  ADD
                                                     ; incrémente l'index
                  LT
                          A1, '132, [JUMP (PRIII)]; pour les 132 positions;
                  REVIVE
                                                      restaure les traces ;
                          ,, [RETURN]
                  NOP
                                                    ; et c'est tout ;
                  ; FULLIN : appelle l'IT Soft : EOL si la ligne déborde ;
        FULLIN: PUSH
                          A1
                                                    ; sauve tous les registres ;
                  PUSH
                          A2
                                                    ; encore ;
                  PUSH
                          A3
                                                    ; encore ;
                  PUSH
                          A4
                                                    ; et encore
                  MOVE
                          'EOL,A1
                                                    ; nom de l'IT Soft :
                  MOVE
                          NIL, A2, [CALL (ITSOFT)]; sans argument;
                  POP
                          A4
                                                    ; restaure les registres ;
                  POP
                          A3
                                                    ; encore ;
                 POP
                          A2
                                                    ; encore ;
                 POP
                          A1,, [RETURN]
                                                    ; et encore ;
                  ; (EOL) OSUBR équivalent à (TERPRI) ;
                  ; mais est appelée par IT Soft :
                 ENTRY EOL. OSUBR
86
87
        EOL:
                 NOP
                          ,,[CALL (OUTLIN)]
NIL,A1,[RETURN]
                                                    ; vide la ligne ;
88
                 MOVE
                                                    ; et retourne Al :
89
```

```
90
                   ; Routines de base ;
91
92
                   ; OUTLIN : vide le tampon de sortie ;
93
                   ; et change de ligne ;
94
95
                            (@ IEXPLD),,[JUMP (EXPLS)]; C'est la fonction EXPLODE; (BUFOUT); init base index;
96
        OUTLIN: FNIL
97
                  SINDEX (BUFOUT)
                            0.A2, [JUMP (OUTLI2)] ; index sur BUFOUT ;
98
                  MOVE
                                                       ; caractère suivant :
99
        OUTLI1: XMOVE
                           A2, A1
                           A1
"",A2
'1,A2
                                                       ; qui est imprimé ;
100
                   OUT
                                                       ; remet à espace le tampon ;
                  MOVEX
101
                                                       ; incrémente l'index ;
102
                   ADD
                           '1, AZ
'1, (@ POCOUR) ; décompte ues taractive.
(@ POCOUR), '0, [JUMP (OUTLI1)] ; i1 en reste ;
'13 ; imprime 'RC' ;
'10 ; imprime 'LF' ;
'21 reinteur courant
                                                         décompte des caractères ;
103
                   SUB
        OUTLI2: GT
104
                   OUT
105
                            ; imprime 'LF';
(@ NBLEFT),(@ POCOUR); init pointeur courant;
'1,(@ PRCLP); compteur nh de lignes "
                   OUT
106
                   MOVE
107
                                                         compteur nb de lignes max ;
108
                   ADD
                   NEQ (@ PRCLP),(@ PRMLP), [RETURN]; tout est normal;
SSTACK (@ SPRINT),,[JUMP (PROBJE)]; retour très rapide;
109
110
111
                   ; OUTCH : suppose dans A4 un caractère, le depose dans ;
112
                   ; le tampon de sortie et actualise le pointeur courant ;
113
114
                            (@ IEXPLD),,[JUMP (EXPLCH)]; C'est la fonction EXPLODE; (@ POCQUR), (@ NBRIG), [JUMP (FULLIN)]; ligne pleine;
                  FNIL
        OUTCH:
115
116
                   GE
                                                       ; init base index ;
                   SINDEX (BUFOUT)
117
                                                        ; charge le caractère ;
                   MOVEX A4, (@ POCOUR)
118
                            '1, (@ POCOUR), [RETURN]; incrémente le pointeur courant ;
119
                   ADD
120
                   ; OUTSP : édite un espace si c'est possible ;
121
122
                   : sinon change de ligne ;
123
                            (@ IEXPLD),,[JUMP (EXPLS)]; C'est la fonction EXPLODE; (@ POCQUR), (@ NBRIG),[JUMP (FULLIN)]; line pleine;
        OUTSP:
                   FNIL
124
125
                   GE
                                                       ; init base index ;
126
127
                   SINDEX (BUFOUT)
                                                        ; charge l'espace ;
                            " ",(@ POCOUR)
                   MOVEX
                            1. (@ POCOUR), [RETURN]; actualise le pointeur courant;
128
129
                   ; PRATOM : édite l'atome dans Al ;
130
131
                   ; change de ligne si l'atome ne rentre pas dans la ligne ;
132
                                                        ; A4 + longeur du P-name
         PRATOM: PLEN
                            A1,A4
133
                                                         calcul la nouvelle taille ;
                            (@ POCOUR) .A4
134
                   ADD
                            A4, (@ NBRIG), [CALL (FULLIN)] ; ca rentre pas ;
135
                   GT
                                                        ; BUFAT + les caractères ;
                            A1, (BUFAT)
                   PNAM
136
                                                        ; index sur BUFAT ;
137
                   MOVE
                            '0,A2
                                                        ; compteur
                            A1, A3, [JUMP (PRAT3)]
138
                   PLEN
                                                        ; compteur ;
; charge l'index ;
                   SINDEX (BUFAT)
139
         PRAT2:
                            A2, A4, [CALL (OUTCH)]
                   XMOVE
                                                        ; édite l caractère ;
140
                                                        ; avance l'index sur PNAM ;
                            '1,A2
141
                   ADD
                            'ī,A3
                                                        ; compte ;
         PRAT3:
                   SUB
142
                            A3, '0, [JUMP (PRAT2)]
                   GΕ
                                                       ; il en reste ;
143
                            ,, [RETURN]
                                                        ; c'est fini ;
                   NOP
144
145
```

```
146
                    ; Impression standard ;
 147
148
 149
                    ; PROBJ : fonction d'impression interne de Al :
 150
151
         PROBJ:
                   PUSH
                            A1
                                                        ; sauve la valeur à éditer ;
152
153
                   STACK
                            (@ SPRINT)
                                                        ; pour un retour rapide :
                            '0, (@ PRCLP)
                   MOVE
                                                        ; init nb delignes ;
154
                   MOVE
                            '0, (@ PRCLN)
                            '0,(@ PRCLN) ; init la longeur courante ;
'0,(@ PRCDP),[CALL (PROBJO)] ; init la prof courante ;
155
                   MOVE
                                                       ; en cas de retour subit ;
; ramène en valeur l'objet édité ;
156
         PROBJE:
157
                   POP
                            A1.. [RETURN]
158
                            A1,,[JUMP (PRATOM)]
159
         PROBJO: FLIST
                                                       ; c'est tout pour les atomes ;
                            '1,(@ PRCDP) ; actualise la prof courante ;
(@ PRCDP),(@ PRMDP),[JUMP (PROBJ2)] ; ca tient ;
160
                   ADD
161
                   LE
                            "8".A4.[JUMP (OUTCH)]; "&" suffit dans ce cas
162
                   MOVE
163
164
         PROBJ2: CAR
                           A1,A2
A2,'QUOTE,[JUMP (PROBJ5)]; c'est pas';
: (larg);
                                                  récupère le ler élément de la liste :
165
                   NEQ
166
                   CDR
167
                   CDR
                           A2, A3
                           A3, [JUMP (PROBJ5)] ; Ce n'est pas la fonction
"", A4, [CALL (OUTCH)]; imprime le caractère ';
168
                   FNIL
                                                       ; Ce n'est pas la fonction QUOTE ;
169
                   MOVE
                           A2.A1, [JUMP (PROBJO)]; et l'argument de la fonction;
170
                   CAR
171
172
         PROBJ5: MOVE
                           '"(",A4,[CALL (OUTCH)]; début de liste;
..[JUMP (PROBJ7)]
173
                   NOP
174
                           ,,[CALL (OUTSP)]
'1,(@ PRCLN)
175
         PROBJ6: NOP
                                                       ; séparateur d'élément de liste :
176
         PROBJ7: ADD
                                                       ; actualise la Tongeur courante ;
                            (@ PRCLN), (@ PRMLN), [JUMP (PROBJ8)]; c'est bon ;
177
                  LE
178
                  PUSH
                            (PROBJ9), [CALL (PROBJD)]
179
                                                          ; édite 3 points de suspension ;
                           ,,[CALL (PROBJD)] ; la pile compte en bina
'".",A4,[JUMP (OUTCH)]; utilise le JRST hack ;
180
                  NOP
                                                       ; la pile compte en binaire ;
        PROBJD: MOVE
181
182
183
        PROBJ8: CDR
                           A1,TST
                                                       ; sauve le reste de la liste :
184
                  CAR
                           A1,A1,[CALL (PROBJO)]
                                                       ; édite l'élément suivant ;
185
                  POP
                           A1
                                                       ; récupère le reste ;
                           A1,, [JUMP (PROBJ6)]
A1,, [JUMP (PROBJ9)]
,, [CALL (OUTSP)]
186
                   TLIST
                                                       ; la liste continue
187
                   TNIL
                                                       ; c'est une belle fin ;
188
                  NOP
189
                  MOVE
                                ,A4, [CALL (OUTCH)]
190
                  NOP
                           ,, [CALL (OUTSP)]
                           , [CALL (PRATOM)]
191
                  NOP
                                                       ; édite l'élément pointé ;
                           '")", 44, [CALL (OUTCH)]; fin de la liste;
'1, (@ PRCDP), [RETURN] ; actualise profondeur courante;
192
        PROBJ9: MOVE
193
                  SUB
194
195
                   ; PROBJT : imprime Al et change de ligne :
196
197
        PROBJT: PUSH
                           (FULLIN),, [JUMP (PROBJ)] ; prépare le retour :
198
```

```
; Fonctions de sortie standard ;
199
200
201
                     ; (PRIN e1 ... eN)
                                                   FSUBR :
202
203
                     ENTRY PRIN. FSUBR
204
205
                               A1, TST, [CALL (EVCAR)]
          PRIN11: CDR
206
                               , [CALL (OUTSP)]
, [CALL (PROBJ)]
A1,A2
                     NOP
207
                     NOP
208
                     MOVE
209
                     POP
                               A1
210
                               A1,,[JUMP (PRIN11)]
A2,A1,[RETURN]
                      TLIST
211
          PRIN:
212
213
                     MOVE
                      ; (PRINT el ... eN)
                                                    FSUBR ;
214
215
                     ENTRY PRINT, FSUBR
216
217
                               ,,[CALL (PRIN)]
,,[JUMP (FULLIN)]
                     NOP
218
          PRINT:
219
220
                     NOP
221
222
223
224
225
226
                      ; (TERPRI n)
                                          ISUBR ;
                      ENTRY TERPRI, 1SUBR
                                                             ; c'est un bon argument ;
                               A1,,[JUMP (TERPR2)]
          TERPRI: TNUMB
                                                               ; n = 1 par défaut ;
                                '1,A1
                      MOVE
                               '1,A1, [CALL (OUTLIN)] ; compte ;
A1,'0, [JUMP (TERPR1)] ; il en faut encore ;
,, [RETURN] ; et retourne 0 ;
          TERPR1: SUB
 227
           TERPR2: GT
 228
 229
230
231
232
                      NOP
                      ; (PRINCH c n) 2SUBR ;
                      ENTRY PRINCH, 2SUBR
 233
234
                                ; pour vuich;
A2,,[JUMP (PRINC2)] ; le 2ème argument est correct;
'1,A2,[JUMP (PRINC2)] ; l par défaut;
A2,,[CALL (OUTCH)] ; envoyer;
                                                                ; pour OUTCH ;
 235
           PRINCH: MOVE
 236
237
238
                       TNUMB
                      MOVE
           PRINC1: PUSH
                      POP
                                A2
 239
                                                                ; décompte ;
                                '1,A2 ; décompte ;
A2,'0,[JUMP (PRINC1)] ; il en reste ;
,,[RETURN] ; retourne le c
                       SUB
 240
 241
           PRINC2:
                      GT
                                                                ; retourne le caractère ;
                       NOP
 242
  243
```

```
244
                   ; Routines internes du PRETTY-PRINT ;
 245
 246
 247
                   ; PP
                          : pretty-prin Al ;
 248
 249
         PPCAR:
                                                       ; (PP (CAR A1)) ;
250
251
252
                   CAR
                           A1, A1
         PP:
                                                       ; (PP A1) ;
                           A1, [JUMP (PP10)]; ce n'est pas NIL;
"(",A4,[CALL (OUTCH)];")",A4,[JUMP (OUTCH)]; NIL s'imprime toujours ();
                   FNIL
253
254
255
256
256
257
258
                   MOVE
                   MOVE
         PP10:
                           A1,,[JUMP (PRATOM)]
                   FLIST
                                                      ; impression de l'atome simple ;
                   PUSH
                           A1
                                                      ; sauve la liste ;
                   CAR
                           A1.A1
                                                        Al + la fonction :
                   MOVE
                            'PŘETTY,A2,[CALL (GET)Í
                           ; recherche de format utilisateur (DMP) ;
259
260
                   TNIL
                           A1,,[JUMP (EVFEXP)]
261
                   XTOPST
                                                        appel de la fonction user
262
         PP11:
                   POP
                           A1
                                                      ; récupère la liste à imprimer ;
263
                   CAR
                           A1,A2
                                                      ; ler element ;
; reste de la liste ;
264
                   CDR
                           A1,A3
                           A2, QUOTE, JUMP (PP12)
265
                   NEQ
266
                                                      ; ce n'est pas la fonction QUOTE ;
267
268
                   CDR
                           A3, A4
                                                      ; 2ème argument ;
                           A4, [JUMP (PP12)]; ce n'est pas la fonction Qi
'"'", A4, [CALL (OUTCH)]; impression sous forme 's;
A3,A1, [JUMP (PP)]; du seul argument;
                   FNIL
                                                        ce n'est pas la fonction QUOTE ;
269
                   MOVE
270
                   CAR
                                                      ; du seul argument ;
271
        PP12:
                           '"(",A4, [CALL (OUTCH)]
                   MOVE
272
273
                           A1, TST
                   CDR
                                                      ; sauve les arguments ;
                           A1, TST, [CALL (PPCAR)]; imprime le nom de la fonction;
                   CAR
274
                   PTYP
                           TST, A2
                                                      ; A2 + Printype de la fonction :
275
                  POP
                           A1
                                                  ; Al + les arguments de la fonction ;
276
277
                  PUSH
                           (PPTE)
                                                  ; prépare le retour des impressions ;
                           (PPTBLX), A2
                   JUMPX
                                                     ; branchement indexé sur le P-TYP
278
279
        PPTBLX: DATA
                           (PPT0)
                                                      ; type 0 : inconnu ;
280
                  DATA
                           (PPT1)
                                                       type 1 : DE ;
                           (PPT2)
281
                  DATA
                                                      ; type 2 : IF
                           (PPT3)
282
                  DATA
                                                       type 3
                                                                : PROGN
                           (PPT4)
283
                  DATA
                                                       type 4
                                                                  SELECTQ :
284
                           (PPT5)
                  DATA
                                                       type 5
                                                                   COND ;
                                                                :
285
                           (PPT6)
                  DATA
                                                      ; type 6 : SETQ ;
286
287
                   ; Retour unique pour tout type ;
288
289
        PPTE:
                           A1,,[JUMP (PPTE7)]
                  TNIL
                                                      ; c'est une vraie fin :
                           , [CALL (OUTSP)]
290
                  NOP
291
292
293
                             .", A4, [CALL (OUTCH)]; symbole de paire pointée;
                  MOVE
                           ,, [CALL (OUTSP)]
                  NOP
                           ,,[CALL (PP)] ; imprime la partie droite ;
"")",A4,[JUMP (OUTCH)]; et ferme la liste 1 ;
                  NOP
        PPTE7:
294
                  MOVE
295
296
                  ; Imprime l'élément suivant de Al ;
297
298
                  ; ce n'est pas le premier :
299
                           ,,[CALL (OUTSP)] ; séparateur d'élémen.
A1,TST,[CALL (PPCAR)] ; imprime l'élément ;
        PP1:
                  NOP
                                                      ; séparateur d'éléments ;
300
                  CDR
301
                  POP
                           A1,, [RETURN]
                                                      ; restaure de CDR :
302
```

```
; Différents formats du PP ;
303
304
305
306
                  ; Type 0 : PTYP indéterminé ;
307
308
                          '3, (@ NBLEFT), [JUMP (PPT03)] ; prépare un renfoncement ;
309
                  ADD
        PPT0:
                                                   ; imprime l'élément suivant ;
; il reste des éléments ;
                           ,,[CALL (PP1)]
        PPT02:
                  NOP
310
                          A1,,[JUMP (PPT02)]
        PPT03:
                  TLIST
311
                  SUB
                          '3. (@ NBLEFT). [RETURN]; et enlève le renfoncement ;
312
313
                  ; Type 1 : PTYPE de type DE ;
314
315
                                                  ; élément suivant sur la même ligne ;
                          .,[CALL (PP1)]
316
        PPT1:
                  NOP
                                                    ; Type IF doit suivre ...;
317
                  ; Type 2 : PTYPE de type IF :
318
319
                          ,,[CALL (PP1)]
,,[JUMP (PPT31)]
                  NOP
                                                  ; élément suivant sur la même ligne ;
        PPT2:
320
                                                    ; vers le PROGN véritable ;
321
                  NOP
322
                  : Type 3 : PTYPE de type PROGN ;
323
324
325
        PPT3:
                  CDR
                          A1,A2
                          A2,,[CALL (PP1)]
                                                      ; s'il n'y a qu'un élément ;
                          '3, (@ NBLEFT), (JUMP (PPT33)); prépare un renfoncement;
,,[CALL (FULLIN)]; change de ligne;
326
                  TNIL
        PPT31:
                  ADD
327
328
        PPT32:
                  NOP
                  NOP
                           ,,[CALL (PP1)]
                                                     ; imprime l'élément suivant ;
329
                          A1,,[JUMP (PPT32)] ; il reste des éléments ;
'3.(@ NBLEFT),[RETURN]; et enlève le renfoncement ;
330
        PPT33:
                  TLIST
                  SUB
331
332
                  : Type 4 : PTYPE de type SELECTQ ;
333
334
                                                      ; sélecteur sur la même ligne ;
                           ,, [CALL (PP1)]
335
        PPT4:
                  NOP
                                                      ; Type COND doit suivre ...;
336
                  ; Type 5 : PTYPE de type COND ;
337
338
                           '3, (@ NBLEFT), [JUMP (PPT55)] ; renfoncement des clauses ;
                  ADD
339
        PPT5:
                           ;, [CALL (FULLIN)]
;"(",A4, [CALL (OUTCH)]
                                                      ; une nouvelle ligne par clause ;
340
        PPT51:
                  NOP
                  MOVE
341
                                                     ; sauve le reste des clauses ;
                  CDR
                           A1,TŚT
342
                           A1,A1
                                                      ; Al + la clause ;
343
                  CAR
                           A1, TST, [CALL (PPCAR)] ; sauve le corps de la clause ;
344
                  CDR
                                                      ; récupère le corps de la clause ;
                  POP
                           A1
345
                           A1,,[CALL (PPT3)] ; corps édité comme 
'")",A4,[CALL (OUTCH)]; ferme la clause ;
                                                      ; corps édité comme un PROGN ;
346
                  TLIST
347
                  MOVE
                                                     ; le reste des clauses ;
                  POP
                           A1
348
                           A1, [JUMP (PPT51)] ; il en reste ;
'3,(@ NBLEFT), [RETURN]; retire le renfoncement ;
349
        PPT55:
                  TLIST
350
                  SUB
351
                   ; Type 6 : PTYPE de type SETQ ;
352
353
                           A1,,[RETURN]
'3,(@ NBLEFT)
                                                      ; c'est (SETQ) ;
354
        PPT6:
                  FLIST
                                                      ; prépare un renfoncement :
355
                  ADD
                           A1. TST. [CALL (PPCAR)] ; pp la variable ;
356
         PPT61:
                  CDR
                                                      ; récupère le reste ;
                  POP
357
                           A1, TST, [CALL (PPCAR)] ; pp la valeur ;
                  CDR
358
                                                      ; récupère le couple suivant ;
359
                  POP
                           A1
                           A1,,[CALL (FULLIN)]; change de ligne;
A1,,[JUMP (PPT61)]; ca continue;
'3,(@ NBLEFT),[RETURN]; enlève le renfoncement;
                   TLIST
360
                   TLIST
361
                   SUB
362
363
```

```
364
                    ; Fontions standard du PRETTY-PRINT ;
 365
 366
 367
                    ; (PPRIN s) Pretty-prin l'expression s ;
                    ; (PPRINT s) Pretty-print l'expression s ;
 368
 369
                    ; (PRETTY at) Pretty-print la fonction de at ;
 370
371
                   ENTRY
                            PPRIN, 1SUBR
372
                   ENTRY
                            PPRINT, 1SUBR
373
                   ENTRY PRETTY, FSUBR
374
375
                    ; PPRIN : retourne l'argument :
376
377
         PPRIN:
                   PUSH
                            A1,,[CALL (PP)]
                                                        ; sauve l'argument et le PP :
378
                            A1,, [RETURN]
                   POP
                                                        ; retourne l'argument :
379
380
                    ; PPRINT : retourne l'argument ;
381
382
         PPRINT: PUSH
                            A1,,[CALL (PP)]
                                                        ; sauve l'argument et le PP :
383
                   POP
                            A1, [JUMP (FULLIN)]
                                                        ; change de ligne :
384
385
                    : PRETTY : retourne NIL s'il n'y a rien d'imprimé ;
386
387
         PRETTY: CAR
                            A1,A2
                                                        ; A2 - le nom de l'atome ;
388
                   FATOM
                            A2, [JUMP (FALSE)]
                                                        ; ce n'est pas un nom ;
                   FVAL
                            A2,A1
389
                                                        ; A1 + 7a F-VAL ;
390
                            A1,,[JUMP (FALSE)]
A2,A1
                   TNIL
                                                        ; rien a faire ;
391
                   CONS
                                                        ; fabrique (nom . fval) ;
392
                   FTYP
                            A2, A3
                                                        ; recupère le F-TYP ;
                           A2,A3
A3,'7,[JUMP (PRETT3)]; ce n'est pas EXPR;
DE,A1,[JUMP (PPRINT)]; A1 + (DE nom . fva1);
A3,'8,[JUMP (PPRINT)]; A1 + (DF nom . fva1);
A3,'9,[JUMP (PPRINT)]; A1 + (DF nom . fva1);
A3,'9,[JUMP (PPRINT)]; A1 + (DM nom . fva1);
DM,A1,[JUMP (PPRINT)]; A1 + (DM nom . fva1);
A2

SRUVE le nom :
393
                   NEQ
394
                   CONS
395
         PRETT3: NEQ
396
                   CONS
397
         PRETT4:
                   NEQ
398
                   CONS
         PRETT6: PUSH
399
                            A2
                                                         sauve le nom
400
                   MOVE
                                                         A1 + nom de l'atome ;
401
                            'PRETTY, A2, [CALL (GET)]; recherche de fonction DP;
                   MOVE
402
                   POP
                            Δ2
                                                        ; récupère le nom ;
403
                   TNIL
                            A1,,[JUMP (FALSE)]
                                                        ; ya vraiment pas de définition ;
404
                   CONS
                                                          Fabrique (nom (larg) . body);
405
                   CONS
                            'DMP, A1, [JUMP (PPRINT)] ; A1 + (DMP nom . fval ) ;
406
                   ; (DMP nom (larg) . corps ) ; Définition de format d'édition utilisateur ;
407
408
409
410
                   ENTRY DMP.FSUBR
411
        DP:
                   CDR
412
                           A1,A2
                                                        ; A2 + ((larg) . corps) ;
413
                   CAR
                            A1,A1 ; A1 + le nom de la fonction ; PRETTY,A3,[JUMP (PUT)] ; et crée la fonction ;
414
                   MOVE
415
```

```
; Autres fonctions standard de sortie ;
416
417
418
                                         ; (PLENGTH at) ramène le nombre de caractères ;
419
                                         ; du P-NAME de l'atome at ;
420
421
                                        ENTRY PLENGTH, 1SUBR
422
423
                                                                                                                      : et c'est tout ;
                   PLENGTH: PLEN A1, A1, [RETURN]
424
425
426
427
                                         : (PTYPE at n) 2SUBR ;
                                         ENTRY PTYPE. 2SUBR
428
429
                                                          A2,,[JUMP (PTYP1)]
A2,A1
                                                                                                                       ; pas de 2ème arg ;
430
                   PTYPE:
                                         TNIL
                                                                                                                       ; force le nouveau PTYP ;
                                         SPTYP
431
                                                                                                                        ; retourne le PTYP courant ;
                                        PTYP
                                                           A1, A1, [RETURN]
                   PTYP1:
 432
 433
                                          ; (PRINTLINE n) régle le nu de lignes maximum d'impression ;
 434
 435
                                         FNTRY PRINTLINE, 1SUBR
 436
 437
                                                            A1, [JUMP (PRINTSO)] ; i) w'y a pas d'argument ; A1, (@ PRMLP) ; choone la enfordant
 438
                    PRINTLINE:
                                          TNIL
 439
                                                                                                                            change la profondeur maximum ;
 440
                                         MOVE
                                                           (@ PRMLP), A1, (RETURN)
                    PRINTN1: MOVE
 441
                                                                                               ; retourne la profondeur maximum courante ;
 442
 443
                                          ; (PRINTLEVEL n) régle la profondeur maximum d'impression ;
 444
 445
                                          ENTRY PRINTLEVEL, 1SUBR
 446
  447
                                                             A1,,[JUMP (PRINTL1)] ; il n'y a pas d'argument ;
A1,(@ PRMDP) : chance le main de la mai
                     PRINTLEVEL:
  448
  449
                                           TNIL
                                                                                                                         ; change la profondeur maximum ;
                                          MOVE
  450
                                                              (@ PRMDP), A1, [RETURN]
                     PRINTL1:MOVE
  451
452
                                                                                                 ; retourne la profondeur maximum courante ;
  453
                                                                                            régle la longeur maximum d'impression ;
                                           : (PRINTLENGTH n)
  454
   455
                                                              PRINTLENGTH, 1SUBR
                                           ENTRY
  456
   457
                      PRINTLENGTH:
   458
                                                                                                                          ; il n'y a pas d'argument ;
                                                              A1,,[JUMP (PRINTN1)]
A1,(@ PRMLN)
(@ PRMLN),A1,[RETURN]
   459
                                            TNIL
                                                                                                                          ; change la longeur maximum :
                                           MOVE
   460
                      PRINTN1: MOVE
   461
                                                                                                         ; retourne la longeur maximum courante ;
   462
   463
```

```
464
                    ; Fonctions sur le tampon de sortie ;
 465
 466
 467
                   ; S.P. TESPOS : teste si la position Al reste bien ;
 468
                              à l'intérieur de la ligne ;
 469
 470
                          A1,,[JUMP (POSER)]
A1,,0,[JUMP (POSER)]
          TESPOS: FNUMB
                                                     ; ce doit être un nombre ;
 471
                   LT
                                                     ; qui plus est positif ;
                           A1, (@ NBRIG), [RETURN] ; et plus petit que NBRIG ;
 472
473
                   LE
                                                     ; POSER doit suivre ... ;
 474
         POSER:
                   PUSH
                           **MARK*
                                                     ; marque fin arguments :
 475
                           '"Débordement de ligne':"
                   PUSH
 476
                   PUSH
                           A1,,[JUMP (SERROR)]
                                                     ; argument erronné :
 477
 478
                   ; (LMARGIN n) régle la marge gauche ;
 479
 480
                           LMARGIN. 1SUBR
 481
 482
         LMARGIN: TNIL
                           A1,,[JUMP (LMARG1)]
,,[CALL (TESPOS)]
                                                   ; il n'y a pas d'argument ;
 483
                  NOP
                                                   ; teste la validité de l'argument ;
 484
                  MOVE
                           A1, (@ NBLEFT)
                                               ; change la taille de la marge gauche ;
 485
         LMARG1: MOVE
                           (@ NBLEFT), A1, [RETURN]
 486
                                                 ; retourne la marge gauche courante ;
 487
 488
                  ; (RMARGIN n) régle la marge droite ;
489
490
                  ENTRY RMARGIN, 1SUBR
491
492
         RMARGIN: TNIL
                          A1,,[JUMP (RMARG1)]
                                                    ; il n'y a pas d'argument ;
                          A1, JUMP (POSER)] ; ce doit être un nombre ;
A1, '0, [JUMP (POSER)] ; qui plus est positif ;
A1, '132, [JUMP (POSER)]; et plus petit que 132 ;
493
                  FNUMB
                                                   ; ce doit être un nombre ;
494
                  LT
495
                  GT
496
                  MOVE
                          A1, (@ NBRIG)
                                              ; change la taille de la marge droite ;
497
        RMARG1: MOVE
                          (@ NBRIG), A1, [RETURN]
498
                                                ; retourne la marge droite courante :
499
500
                  ; (OUTPOS n) régle la position courante ;
501
502
                 ENTRY OUTPOS, 1SUBR
503
504
        OUTPOS: TNIL
                         A1,,[JUMP (OUTPO1)]
,,[CALL (TESPOS)]
A1,(@ POCOUR)
                                                    ; il n'y a pas d'argument ;
505
                 NOP
                                                  ; teste la validité de l'argument ;
506
                 MOVE
                          A1,(@ POCOUR) ; change la position courante ;
(@ POCOUR),A1,[RETURN]; retourne la position courante ;
507
        OUTPO1: MOVE
508
509
                  ; (OUTBUF n c) charge directement le tampon ;
510
511
                 ENTRY OUTBUF, 2SUBR
512
513
        OUTBUF: SINDEX (OUTBUF), [CALL (TESPOS)]
514
                                               init base index et teste l'argument ;
                         A2,,[JUMP (OUTBU1)]
515
                 TNIL
                                                   ; il n'y a pas de 2ème argument ;
516
                 MOVEX
                         A2,A1
                                                   ; charge le tampon ;
517
        OUTBU1: XMOVE A1, A1, [RETURN]
                                                   ; retourne le caractère présent ;
518
```

```
519
                ; Fonction EXPLODE ;
520
521
522
                ; Utilise les mêmes routines que les ;
523
                ; fonctions standard de sortie ;
524
525
                ENTRY EXPLODE, 1SUBR
526
                                               ; prépare la liste résultat ;
527
       EXPLODE: MOVE
                       NIL, A2
528
                XCONS
                       NIL, A2
                                               ; fabrique le ler doublet ;
529
                                               ; sauve pour le GC et le retour ;
                PUSH
                       A2
                       A2, (@ LEXPLD)
                MOYE
                                               ; liste courante en formation ;
530
                        'T, (@ IEXPLD)
                                               ; indicateur EXPLODE = vrai ;
531
                MOVE
532
                        , (CALL (PROBJ)]
                                              ; explosion de l'objet ;
                NOP
                       NiL, (@ IEXPLD)
TST, A1, [RETURN]
533
                MOVE
                                               ; indicateur EXPLODE = faux
534
                                             ; retourne la liste des caractères ;
                CDR
535
536
                : Rajoute un espace à la liste des caractères ;
537
538
       EXPLS:
               PUSH
                       A1
                                               : Registres de travail :
539
                PUSH
                       A2
                       NIL, A1
                                               ; Tout changement de ligne est ;
                MOVE
540
541
       EXPLS1: XCONS
                                               ; transformé en espace ;
                        (@ LEXPLD).A2
542
                MOVE
                                               ; récupère la liste courante ;
                                               ; rajoute l'élément en queue ;
543
                SCDR
                       A1,A2
                       A1, (@ LEXPLD)
544
                MOVE
                                               ; nouvelle queue ;
                       A2
545
                POP
                                            : restaure les registres de travail :
                POP
                       A1,, [RETURN]
546
                                               ; et rentre ;
547
                ; Rajoute le caractère A4 dans la liste EXPLODE ;
548
549
       EXPLCH: PUSH
                                               ; sauve le caractère ;
550
                       A4
                                               ; pour travailler ;
551
                PUSH
                       A2
                                               ; transformé en espace ;
552
                XCONS
                       NIL, A4
                        (@ LEXPLD),A2
                                               ; récupère la liste courante ;
553
                MOVE
                                               ; rajoute l'élément en queue ;
554
                SCDR
                       A4, A2
                       A4, (@ LEXPLD)
                MOVE
                                               ; nouvelle queue ;
556
                POP
                       A2
                                            ; restaure les registres de travail ;
                       A4,, [RETURN]
557
                POP
                                               ; et rentre ;
558
```

```
559
                  : données des fonctions de sortie :
560
        BUFAT:
                                                    ; tampon de sortie d'un atome :
561
                 BLOCK
                          30,0
132," "
562
        BUFOUT: BLOCK
                                                    ; tampon de sortie d'une ligne ;
563
564
        PRMDP:
                  DATA
                          100
                                                   ; profondeur maximum d'impression ;
565
        PRCDP:
                  DATA
                                                  : profondeur courante d'impression :
                          0
566
        PRMLP:
567
                  DATA
                          1000
                                                  : nb de ligne maximum d'impression ;
568
        PRCLP:
                 DATA
                          n
                                                    ; nb courant de lignes imprimées ;
569
                                                    ; longeur maximum d'impression :
570
        PRMLN: DATA
                          1000
        PRCLN: DATA
571
                          n
                                                    ; longeur courante d'impression ;
572
573
        SPRINT: DATA
                                                    ; SP au début de PROBJ
574
        POCOUR: DATA
                          0
                                                    ; index courant sur BUFOUT ;
575
        NBLEFT: DATA
                          0
                                                    ; longeur de la marge gauche ;
; longeur de la ligne ;
576
        NBRIG:
                 DATA
                          70
577
578
                  : Données de la fonction EXPLODE :
579
580
        IEXPLD: DATA
                          NIL
                                                      indicateur EXPLODE ;
581
        LEXPLD: DATA
                          NIL
                                                    ; liste en formation ;
582
583
584
                 ))
585
586
       ; fin de l'imprimeur :
587
588
       '0K
589
590
       : Définition du macro-caractère d'activation :
591
592
       (DMC "" ()
593
594
           ; K = +P ;
595
            (VCMC2
             [['MOVE [QUOTE (READ)] 'A1]
'(NOP NIL NIL CALL (PROBJT))
'(NOP NIL NIL CALL (PPRINT))
'(NOP NIL NIL CALL (EXPLODE))])]
596
597
598
599
600
601
       ; Epilogue standard ;
602
603
       (PROGN
           (ANACODE '(~pprinter))
(STATUS 1 1)
604
605
           (PRINT "...
(PRINT "
606
                         Imprimeur VLISP - VCMC2 chargé.")
607
                         Es pour imprimer s"))
808
```

Š CODE

CROSS REFERENCE

Signification des codes associés aux numéros des lignes :

- définition de fonction de type DE DF DM DMC ou ENTRY définition de fonction de type ESCAPE, ESCLOOP définition d'étiquette dans PROG, DO, LAP ...

DMC

DMC

- variable argument d'une fonction variable affectée par SETQ ou SETQQ nom apparaissant dans une S-expression quotée

35 30

- code instruction assembleur

OU PLI PP PP PR PR PR PR PR PR PR	L PLODE ARGIN TBUF TPOS ENGTH RIN RINT ETTY	ENTR ENTR ENTR ENTR ENTR ENTR ENTR ENTR	Y 410 85 7 485 7 5250 7 5250 7 502 7 450 7 372 7 373 7 423 7 426 7 428 7 428 7 428 7 428 7 428 7 428 7 428									
1 2 3 4	*MARK* 0SUBR 1SUBR 2SUBR	474' 85 223 233	371 428	372 511	422	436	446	456	480	490	502	525
5	2505h @	54 108 125 161 355	55 109 127 176 362	56 109 128 177 440	57 110 134 177 441	58 115 135 193 450	59 116 152 309 45 1	96 116 153 312 460	103 118 154 327 461	104 119 155 331 472	107 124 160 339 484	107 125 161 350 485
6	A1	496 61 136 185 228 262 325 356 389 413 450	497 63 138 186 235 263 330 357 390 413 492	504 157 1850 1850 2642 3359 4493 4493	507 657 206 250 270 343 359 424 484	530 71 159 209 252 272 343 360 396 431 461	531 75 164 210 255 273 344 361 398 432 470	533 80 166 211 256 275 345 347 400 432 471	542 88 170 212 257 289 346 378 403 439 474	544 998357 2257 3348 4440 4406	550 1846 1260 1260 3348 4482 4482 4482	555 133 184 227 261 311 354 412 484 484

492

493

7	A 2	517 72 165 241 391 516 554	517 76 166 258 392 527 556	534 79 167 263 399 528	538 98 170 265 400 529	540 99 209 274 401 530	541 101 212 277 402 539	543 102 236 325 404 542	544 137 237 326 412 543	546 140 238 387 430 545	596' 141 239 388 431 551	164 240 389 515 553
8	A3	73 393	78 395	138	142	143	167	168	264	267	270	392
9	A4	74 189 341	77 192 347	397 118 235 550	414 133 253 552	134 254 554	135 267	140 268	162 269	169 271	172 291	181 294
10	ADD	64- 339-	102- 355-	108-	119-	128-	555 134-	557 141-	160-	176-	309-	327-
11 12 13 14 15	ANACODE BLOCK BUFAT BUFOUT CALL	561- 136 60 76 188 253 310 347 597'	562- 139 97 87 189 258 316 356 598'	561: 117 135 190 269 320 358 599'	126 140 191 271 326 360	562: 155 192 273 328 377	169 206 290 329 382	172 207 291 335 401	175 208 292 340 483	178 218 293 341 505	180 227 299 344 513	184 238 300 346 532
16 17	CAR CDR	164- 166- 356-	170- 167- 358-	184- 183- 412-	250- 206- 534-	257 - 264-	263- 267-	270- 272-	273- 300-	343- 325-	387- 342-	413- 344-
18 19 20	CODE CONS DATA	30# 391- 279- 570-	40 394- 280- 571-	396- 281- 573-	398- 282- 574-	404- 283- 575-	405- 284- 576-	285- 580-	564- 581-	565-	567-	568-
21 22 23 24 25 26 27	DE DF OM DMC DMP DP ENTRY	394' 30 398' 35 405' 412: 85	396' 592 410# 204	216	223	233	371	372	373	410	422	428
28 29 30	EOL EVCAR EVFEXP	436 75' 206 261	446 85#	456 87:	480	490	502	511	525	410	422	420
31 32 33 34	EXPLCH EXPLODE EXPLS EXPLS1	115 525# 96 541:	550: 527: 124	599' 538:								
35 36	FALSE FATOM	388 388-	390	403								
37 38 39	FLIST FNIL FNUMB	159- 96- 470-	255- 115- 493-	354- 124-	168-	252-	268-					
40 41	FSUBR FTYP	204 392-	216	373	410							
42 43	FULLIN FYAL	71: 389-	116	125	135	197	219	328	340	360	383	
44 45	GE GET	116- 258	125- 401	143-								
46 47 48	GT IEXPLD ITSOFT	104- 54 76	135- 96	228- 115	241- 124	495- 531	533	580:				
49	JUMP	65 159 197	96 161 211	98 162 219	104 165 225	110 168 228	115 170 236	116 173 237	124 177 241	125 181 252	138 186 254	143 187 255

50	JUMPX	260 330 397 476 277-	261 339 398 482	265 349 403 492	268 361 405 493	270 383 414 494	289 388 430 495	294 390 439 504	309 393 449 515	311 394 459	321 395 470	327 396 471
51 52 53 54 55	LE LEXPLD LMARG1 LMARGIN	30, 161- 530 482 480#	30 177- 542 485: 482:	472- 544	553	555	581:					
56 57	LT MOVE	65- 54- 107- 209- 294- 461- 540-	471- 55- 137- 212- 341- 484- 542-	494- 56- 153- 226- 347- 485- 544-	57- 154- 235- 400- 496- 553-	58- 155- 237- 401- 497- 555-	59- 162- 253- 414- 506- 596'	61- 169- 254- 440- 507-	75- 172- 258- 441- 527-	76- 181- 269- 450- 530-	88- 189- 271- 451- 531-	98- 192- 291- 460- 533-
58 59	MOVEX NBLEFT	63- 58 485	101- 107	118- 309	127- 312	516- 327	331	339	350	355	362	484
60	NBRIG	59	575 : 116	125	135	472	496	497	576:			
61 62	NEQ NOP	109- 35' 208- 320- 599'	165- 67- 218- 321-	265- 87- 219- 328-	393- 144- 229- 329-	395- 173- 242- 335-	397- 175- 290- 340-	180- 292- 483-	188- 293- 505-	190- 299- 532-	191- 310- 597'	207- 316- 598'
63 64 65 66	OK OUT OUTBU1 OUTBUF	588' 100- 515 511#	105- 517: 513:	106- 513								
67	OUTCH OUTL11	115: 269 99:	140 271 104	162 291	169 294	172 341	181 347	189	192	238	253	254
68 69 70 71	OUTLI2 OUTLIN OUTPO1 OUTPOS	98 87 504 502#	104: 96: 507: 504:	227								
72 73 74 75 76	OUTSP PLEN PLENGTH PNAM	124: 133- 422# 136-	175 138- 424:	188 424-	190	207	290	292	299			
77	POCOUR	57 506	103 507	104 574:	107	116	118	119	125	127	128	134
78 79	POP POSER	77- 345- 470	78- 348- 471	79- 357- 474:	80- 359- 493	157- 378- 494	185- 383- 495	210- 402-	239- 545-	262- 546-	275- 556-	301- 557-
80 81 82	PP PP1 PP10	251: 299: 252	270 310 255:	293 316	377 320	382 326	329	335				
83 84	PP11 PP12	260 265 249:	262: 268 273	271: 300	344	356	358					
85 86	PPCAR PPRIN	371#	377:					E001				
87 88 89 90 91 92 93	PPRINT PPT0 PPT02 PPT03 PPT1 PPT2 PPT3	372# 279 310: 309 280 281 282	382: 309: 311 311: 316: 320: 325:	394 346	396	398	405	598'			٠	
94 95 96	PPT31 PPT32 PPT33	321 328: 327	327: 330 330:									

103 103 103 104 105 106	PPT4 PPT5 PPT51 PPT55 PPT66 PPT61 3 PPTBLX 4 PPTE 5 PPTE7 6 PPRAT2	283 284 340: 339 285 356: 277 276 289 139: 138	335: 339: 349: 354: 361: 279: 289: 294: 143:									
109 110 111 112 113	B PRATOM B PRCDP PRCLN PRCLP PRETT3 PRETT4 PRETT6	133: 155 154 108 393 395 397	159 160 176 109 395: 397: 399:	191 161 177 153	255 193 571: 568:	565:						
115 116	PRETTY PRII1	258' 63:	373# 65	387:	401'	414'						
	PRIN PRIN1	204# 35	211:	218								
120 121 122	PRIN11 PRINC1 PRINC2 PRINCH PRININI	206: 238: 236 233# 54:	211 241 237 235:	241:								
124 125 126 127	PRINT PRINTL1 PRINTLENGTH PRINTLEVEL PRINTLINE	216# 449 456# 446# 436#	218: 451: 458: 448: 438:	606	607							
129 130	PRINTN1 PRMDP	439 55	441: 161	459 450	461: 451	564:						
131	PRMLP PROBJ	56 109	177 440	460 441	461 567:	570:						
134	PROBJO PROBJ2	151: 155	197 159:	208 170	532 184							
136	PROBJ5 PROBJ6	161 165 175:	164: 168 186	172:								
138 139 140 141 142 143	PROBJ7 PROBJ8 PROBJ9 PROBJD PROBJE PROBJT PROGN	173 177 178 178 178 110 197:	176: 183: 187 180 156: 597	192: 181:								
145	PTYP PTYP1	274- 430	432- 432:									
147 148	PTYPĒ PUSH	428# 71- 382-	430: 72- 399-	73- 474-	74- 475-	151- 476-	178- 529-	197- 538-	238- 539-	256- 550-	276- 551-	377-
150	PUT QUOTE	414 165'	265'	594	596							
	READ RETURN	35 67 242	596 80 301	88 312	109 331	119 350	128 354	144 362	157 378	193 424	212 432	229 441
154 155	REVIVE RMARG1 RMARGIN RPLACA	451 66- 492 490# 39	461 497: 492:	472	485	497	507	517	534	546	557	

158	SCDR SERROR	543- 476 62-	554-									
160	SILENCE SINDEX SPRINT	60- 110	97- 152	117- 573:	126-	139-	513-					
162	SPTYP SSTACK	431- 110-	102	0,01								
164	STACK STATUS	152- 26	605									
	SUB	103- 531'	142-	193-	227-	240-	312-	331-	350-	362-		•
	TERPR1	227: 225	228 228:									
170	TERPRI	223#	225: 483	505	513							
172	TESPOS TLIST	470: 186-	211-	311-	330-	346-		360-	361-	,,,	4 E0	400
173	TNIL	187- 492-	260- 504-	289- 515-	326-	390-	403–	430-	439-	449-	459-	482-
	TNUMB TST	225- 183	236- 206	272	273	274	300	342	344	356	358	534
176	VCMC2	595	E/1	EEO								
	XCONS XMOVE	528- 99-	541- 140-	552- 517-								
179	XTOPST	261-										
180	~pprinter	39'	604'									

APPENDICE F

```
VLI
                        V C M C 2 I
INTERPRETE VLISP en machine VCMC2
                Ce fichier doit être édité au moyen de :
(CROSSF V2I T T T {NIL/T} T T)
                           {NIL/T} si VERSATEC
                                                                           ;
                            Jérôme CHAILLOUX
       ;
                 Département d'Informatique
                 Université de Paris 8 - Vincennes
                 Route de la Tourelle 75571 Paris Cédex 12
                 Tél : 374 12 50 poste 299
                             (CNRS LA 248)
                 L.I.T.P.
                 2 Place Jussieu 75221 Paris Cédex 05
                 Tél : 336 25 25 poste 53-70
                 I.R.C.A.M.
                 31 Rue St Merri 75004 Paris
Tél : 277 12 33 poste 48-48
          règles de reconnaissance des identificateurs :
                                signification
             ler car.
                           fonctions d'échappements (ESCAPEs)
                           fonctions internes du simulateur
                           variables globales à tout le simulateur variables libres pour certaines fonctions
                  ø
                           (mais liees par des fnts de l'interprète)
         ;
                           indicateurs sur P-listes
         ;
                                                         (e.g. T ou NIL)
                           indicateurs du simulateur
         (STATUS 2 1 2)
         ; Pour prettyprinter correctement le code ;
         (DF CODE (L) L)
```

```
45
46
47
48
49
50
```

```
; Pour contrôler la lecture ;
(DMC "S" () ; (PRINI (READ)) ; '(NOP))
```

```
; TOP-LEVEL de l'interprète et erreurs ;
51253455657889612636465667689707172374756778988182838485888999192394
         (RPLACA '~interpreter
          (CODE NIL
                                                                                                 ;
                                                                                                 ;
                                         Interprète VLISP - VCMC2
                     : Erreur de la machine ;
                               ""**** Erreur machine : HALT VCMC2."
                     NUP , [CALL (OUTLIN)]
PRSTACK'100
          MERROR: PRINI
                     PRSTAT
                     STOP
                      ; Erreur de l'interprète ;
                                                             ; nom de la fonction ;
; init liste des arguments ;
                               'ERROR, A1
           SERROR: MOVE
                               NIL, A2
                      MOVE
                                                                argument suivant ;
                               A3, *MARK*, [JUMP (SERRO2)]; c'est fini;
A3,A2, [JUMP (SERRO1)]; pour les autres arguments;
(@ FORME),A2, [JUMP (ITSOFT)]; rajoute FORME en tête;
           SERRO1: POP
                      EQ
                      CONS
           SERRO2: CONS
                      ; la fonction ERROR standard ;
                      ENTRY ERROR, NSUBR
                                                              ; erreur normale
           ERROR:
                                                              ; empile la dernière forme ;
; empile le reste des args ;
                                A1, TST, [CALL (OUTLIN)];
                      CAR
                      CDR
                                "*** ",,[JUMP (ERRO4)]
                      PRINI
                                                              ; sauve le reste ;
; édite l'objet suivant ;
                                A1,TST
                      CDR
           ERRO2:
                                A1, A1, [CALL (PROBJ)]
                      CAR
                      POP
                                A1
           ERRO4:
                                                              ; il en reste ;
                                A1, [JUMP (ERRO2)]
, [CALL (OUTLIN)]
                       TLIST
                      NOP
                                "Dernière forme évaluée : "
                      PRINI
                      POP A1, [CALL (PROBUT)]
PRSTACK'30
                                                              ; imprime la dernière forme ;
                                NIL, A1, [JUMP (EXITCHRONOLOG)]
                       MOVE
```

```
; TOPLEVEL ;
96
97
98
                  ; appel EVAL 1 fois ;
99
100
        SINGLE:
                                                      : EVAL 1 fois ;
101
        SINGLET:
                                                      ; peut-être avec TRACE :
102
                  SSTACK '(((STOP)) *EOS*)
103
                  SILENCE
104
                  MOVE
                           NIL, (@ EVALST)
'0, (@ EVALCH)
                                                      ; plus de step ;
105
                  MOVE
                                                      ; chrono 0 ;
                           A1, [CALL (READINI)]
, [CALL (PRININI)]
'0, (@ PBIND)
                  PUSH
106
                                                      ; sauve l'argument à évaluer :
107
                  NOP
108
                  MOVE
109
                  MOVE
                          NIĹ, (@ FORME)
110
                  PRINI
111
                  TOPST
                          A1.,[CALL (PROBJT)]
                                                      ; imprime l'argument ;
112
                  REVIVE
                          A1,,[CALL (EVALA1)]
A1,'IT
                                                      ; évalue l'argument :
113
                  POP
114
                  SCVAL
                                                      : le IT feature :
                  SILENCE
115
                          "= ",,[CALL (PROBJT)]
116
                  PRINI
117
                  REVIVE
                  NOP
                          ,, [RETURN]
118
119
120
                  ; Boucle principale de l'interprète ;
121
122
123
124
125
                  SSTACK '(((STOP)) *EOS*)
        MAIN:
                  MOVE
                          NIL, (@ EVALST)
,,[CALL (READINI)]
                                                      : plus de step :
                  NOP
                  NOP
                          ,,[CALL (PRININI)]
'0,(@ PBIND)
126
                  MOVE
                          NIL, (@ FORME)
127
                  MOVE
                           '0, (@ EVALCH)
128
        MAIN1:
                  MOVE
                                                      ; CHRONOLOGIE = 0 ;
                          'TOPLEVEL, A1 ; le nom de la fonction ;
NIL, A2, [CALL (ITSOFT)]; la liste d'arguments ;
129
                  MOVE
130
                  MOVE
131
                  PRSTAT
                                                     ; impression des statistiques :
132
                          ,,[JUMP (MAIN1)]
                  NOP
                                                     ; retourne à l'interprète ;
133
134
                  ; fonction TOP-LEVEL ;
135
136
                  ENTRY TOPLEVEL.OSUBR
137
138
        TOPLEVEL:
139
                  SILENCE
                                                      ; pour éviter les lères traces :
                          ", [CALL (OUTLIN)]
"toplevel", [CALL (OUTLIN)]
140
                  NOP
141
                  PRINI
142
                  PRINI
143
                  REVIVE
144
                  NOP
                          ,, [CALL (READ)]
145
                  NOP
                          ,, [CALL (PROBJT)]
                                                           (PRINT 'TOPLEVEL)
146
                  NOP
                          ,,[CALL (EVALA1)]
A1,'IT
                                                     ; (PRINT (EVAL (READ))));; le IT feature;
147
                  SCVAL
148
                  SILENCE
                          "= ",,[CALL (PROBJT)]
149
                  PRINI
150
                  REVIVE
151
                  NOP
                          ,, [RETURN]
```

```
; Interprète : EVAL ;
153
154
155
                 ; EVAL : 3SUBR
156
                 ; Al + la forme à évaluer ;
                 ; A2 + la valeur de CHRONOLOGIE ;
157
158
                 ; A3 + la valeur de STEPEVAL ;
159
                 ENTRY EVAL, 3SUBR
160
161
                         A2,,[JUMP (EVALL2)]
                                                   ; pas de nouvel état ;
       EVAL:
162
                 TNIL
                                                   ; sauve le step ;
                         (@ ÉVALST)
163
                 PUSH
                                                    sauve l'état
                 PUSH
                         (@ EVALCH)
164
                         A2, (@ EVALCH), [JUMP
                                                (EVALL3)] ; pour finir le bloc ;
; pas d'arguments spéciaux ;
165
                 MOVE
                         A3, [JUMP (EVALAN)]
(@ EVALST)
166
        EVALL2:
                 TNIL
                                                   ; sauve l'état de la trace
167
                 PUSH
                                                   ; sauve l'état de CHRONOLOGIE ;
168
                 PUSH
                         (@ EVALCH)
                                                   ; charge la TRACE
169
        EVALL3: MOVE
                         A3, (@ EVALST)
                                                   ; sauve l'ancien PBIND ;
                         (@ PBIND)
170
                 PUSH
                                                   ; type du bloc ;
                         '3
171
                 PUSH
                                                    nouveau PBIND ;
172
                 STACK
                         (@ PBIND)
                         (UNBIND), [JUMP (EVALAN)]
173
                 PUSH
174
175
                 : EVAL interne :
176
                                               ; *** (EVAL (CAR A1)) pour les ISUBR ;
        EVAL1:
177
                                                   ; *** (EVAL (CAR A1)) interne ;
178
        EVCAR:
                                                   ; A1 + (CAR A1) ;
179
                 CAR
                         A1.A1
                         (@ EVALST),,[JUMP (EVALT)]; if y a la TRACE;
; *** (EVAL A1) sans test interruption;
180
        EVALA1:
181
                 FNIL
182
        EVALAN:
                         A1, (@ FORME)
                                                   ; sauve toute la forme ;
183
                 MOVE
                                                   ; dispatch sur type ;
; la forme est un symbole ;
                         (TÉVAL1),A1
(EVALAT)
184
                 DISPT
185
        TEVAL1: DATA
                                                   ; la forme est un nombre ;
                 DATA
                         (EVALNB)
186
                 DATA
                          (EVALIS)
                                                   : la forme est une liste ;
187
188
                 ; Evaluation des symboles atomiques ;
189
190
                                                   ; charge la valeur de l'atome ;
191
        EVALAT: CVAL
                         A1, '~UNDEF, [RETURN]
                                                   ; test si la C-VAL est définie ;
192
                 NEQ
193
                         '*MARK* ; bloc de fin des arguments ;
'"EVAL : Variable indéfinie.",,[JUMP (SERROR)]
                 PUSH
194
                 PUSH
195
196
197
                 : Evaluation des nombres ;
198
        EVALNB: NOP
                         ,, [RETURN]
                                                  ; les nombres sont des constantes ;
199
200
```

```
; Les interruptions de EVAL : EVALT STEPEVAL ITSOFT ;
201
202
203
                                                       ; si TRACEVAL non-NIL ;
204
        EVALT:
                                                        ; efface la trace ;
                           NIL, (@ EVALST)
205
                   MOVE
                                                        ; prépare la liste d'arguments;
                           A1, A2
206
                   MOVE
                           NIL, A2
                                                         A2 + (forme) ;
207
                   XCONS
                            'STÉPEVAL, A1, [CALL (ITSOFT)]
208
                   MOVE
                                                              ; appel de (STEPEVAL forme) ;
209
210
                   MOVE
                            'T. (@ EVALST), [RETURN]
211
212
                   ; La fonctions STEPEVAL standard ;
                   ; réalise une trace de tous les appels internes de EVAL ;
213
214
                   ; l'argument est la forme quidevait être évaluée ;
215
216
                   ENTRY STEPEVAL, 1SUBR
217
         STEPEVAL:
218
                           ; sauve la forme; "->",A1,[CALL (PROBJ)]; imprime ->; A1,,[CALL (PROBJT)]; puis l'argument
219
                   PUSH
220
221
222
223
224
225
226
227
228
                   MOVE
                                                       ; puis l'argument :
                   TOPST
                                                        ; récupère la forme ;
                   POP
                            A1
                                                        ; effectue
                   MOVE
                            (@ EVALCH), A2
                                                       ; (SUBI (STATUSEVAL)) ;
; trace l'évaluation de la forme ;
; sauve la valeur de l'évaluation ;
                            1,A2
                   SUB
                            'T,A3, [CALL (EVAL)]
                   MOVE
                   PUSH
                            A1
                            "<-",A1,[CALL (PROBJ)]; imprime (~;
A1,,[CALL (PROBJT)]; imprime la va
                   MOVE
                                                       ; imprime la valeur
                   TOPST
                                                        ; et rentre de STEPEVAL ;
                            A1,, [RETURN]
229
230
231
232
233
234
235
236
                   POP
                   ; Lancement d'une IT soft ;
                   ; A1 + la fonction ;
                   ; A2 + Ta liste d'arguments (a la APPLY) ;
                   ; change de CHRONOLOGIE +1 ;
                                                        ; prépare un bloc 3 ;
         ITSOFT:
237
238
239
240
                                                    ; sauve l'état de la trace courante ;
                   PUSH
                            (@ EVALST)
                                                        ; sauve la chronologie courante ;
                            (@ EVALCH)
                   PUSH
                                                        ; sauve l'ancien PBIND ;
                            (@ PBIND)
                   PUSH
                                                        ; type de bloc = 3 ;
                            13
                   PUSH
                            (@ PBIND)
                                                        ; new PBIND ;
241
                   STACK
                            '1, (@ EVALCH) ; change de CHRONOLGIE ; (UNBIND), [JUMP (APPLY)] ; et appel APPLY ;
242
                   ADD
                   PUSH
243
244
```

```
245
                 : Evaluation des formes ;
246
247
                                                 ; ** Evalue la forme Al ;
248
       EVALIS:
249
250
251
252
253
254
255
256
                CAR
                        A1,A2
                                                 ; A2 + la fonction, ;
                                                 ; Al + Ta liste des arguments
                        A1, A1
                CDR
       EVALFU:
                                                 ; ** Evalue la fnt A2 et larg A1 ;
                        (TEVAL2),A2
                                                 ; dispatch sur la fonction ;
                DISPT
                                                 ; la fonction est un symbole ;
       TEVAL2: DATA
                        (EVALFAT)
                                                 ; la fonction est un nombre ;
                DATA
                        (EVALFNB)
                        (EVALFLI)
                                                 ; la fonction est une liste ;
                DATA
257
258
                                            ; empile la F-VAL de l'atome fonction ;
       EVALFAT: FVAL
                        A2, TST
259
260
                                        ; A3 + le F-TYP codé de l'atome fonction ;
                FTYP
                        A2, A3
                                                 ; ** Evalue un INTERNAL ;
       EVALIN:
261
                JUMPX (TEVAL3),A3
                                                 : branchement indirect indexé ;
262
                ; Table du branchement indirect indexé sur le F-TYP de EVAL ;
263
                 ; On effectue une rupture de séquence avec ;
264
                 ; - Al - la liste des arguments ;
265
                 ; - A2 + le nom de la fonction ;
266
                 ; - A3 + le F-TYPE codé de la fonction ;
267
                 ; - pile + la F-VAL de la fonction ;
268
269
                                        ; code 0 : pas de définition de fonction ;
270
       TEVAL3: DATA
                        (UDFE)
271
272
                                                 ; code 1 : SUBR à 0 argument ;
                DATA
                        (EVALO)
                DATA
                        (EVAL1)
                                                 ; code 2 : SUBR à 1 argument ;
273
                DATA
                        (EVAL2)
                                                 : code 3 : SUBR à 2 arguments ;
                                                 ; code 4 : SUBR à 3 arguments ;
274
                DATA
                        (EVAL3)
                                                 ; code 5 : SUBR à N argumemnts ;
                        (EVALN)
275
                DATA
                        (EVALF)
276
                DATA
                                                 ; code 6 : FSUBR ;
277
278
                        (EVEXP)
                                                 ; code 7 : EXPR ;
                DATA
                                                 ; code 8 : FEXPR ;
                DATA
                         (EVFEXP)
                                                 ; code 9 : MACRO
279
                         (EVMAC)
                DATA
                                                 ; code 10 : ESCAPE ;
280
                DATA
                         (EVESC)
281
282
                 : La fonction est un nombre == CNTH :
283
                                                 ; sauve le nb et évalue la liste ;
284
       EVALFNB: PUSH
                        A2..[CALL (EVCAR)]
                                                 ; A2 + 1e nombre ;
285
                POP
                        A2
                        ,, JUMP (CAR)
,, [JUMP (EVALN2)]
A1,A1
                        A2,'0, [JUMP (CAR)]
                                                 ; C'est fini : ler élément ;
286
                LE
                NOP
                                                 ; recherche de l'élément ;
287
                                                 ; avance dans la liste ;
; si la liste est vide ;
288
                CDR
       EVALN1:
                        A1,,[RETURN]
289
290
291
292
293
294
                FLIST
                         '1,A2,[JUMP (EVALN1)]
                                                ; il faut encore avancer
       EVALN2: SUBFZ
                        A1, A1, [RETURN]
                                                 ; ramène l'élément pointé ;
                CAR
                 : Evaluation des fonctions spéciales ;
                                                 ; "" la fonction est spéciale ;
295
296
       EVALFLI:
                 CAR
                                                 ; A3 + fonction de la fonction ;
                        A2,A3
                        A3, LAMBDA, [JUMP (EVALL)]; c'est une lambda-explicite; A3, INTERNAL, [JUMP (EVALI)]
297
                 EQ
298
                 EQ
                                                     ; c'est une fonction INTERNAL ;
299
                 PUSH
                                              sinon sauve la liste des arguments ;
300
                 MOVE
                        A2, A1, [CALL (EVALA1)] ; évalue la fonction ;
301
                                                  ; A2 + la nouvelle fonction ;
302
                 MOVE
                         A1,A2
                         A1. [JUMP (EVALFU)] ; vers la re-évaluation de la forme ;
                 POP
303
304
                                              """ la fonction est une λ explicite ;
305
        EVALL:
                         A2, TST, [JUMP (EVEXP)]
                 COR
306
```

```
307
308 EVALI: ; """ la fonction est INTERNAL;
309
310 CAR A2,A2 ; A2 + (FTYP FVAL);
311 CDR A2,A3 ; A3 + FTYP;
312 CAR A2,TST, [JUMP (EVALIN)]; pile + FVAL;
313
```

```
; Evaluation rapide de type SUBR ;
314
315
316
        UDFE:
317
                  ; l'atome n'a pas de fonction associée ;
318
                  ; indirection sur la C-VAL ;
319
320
                                                      ; nettoie l'ancienne F-VAL ;
                  POP
321
                           A2, A3
A3, A4
                                                      ; indirection sur C-VAL ;
                  CVAL
322
                                                   teste si cette C-VAL n'est pas une ;
                  CVAL
323
                           A3, A4, [JUMP (UDFER)]; constante : evite le boucle
A3, A2, [JUMP (EVALFU)]; et reappelle la fonction;
                                                     ; constante : evite le bouclage ;
                  EQ
324
325
                  MOVE
                                                      ; fin des arguments ;
                           *MARK*
326
        UDFER:
                  PUSH
                           "EVAL : fonction indéfinie :
                  PUSH
327
                           A2,,[JUMP (SERROR)]
                  PUSH
328
329
                                                      : continuation RETURN simple ;
                           ,, [RETURN]
330
        POPJ:
                  NOP
331
332
                                                      ; ** Traitement des OSUBR ;
                           ., [RETURN]
        EVAL0:
                  NOP
                                                      ; on tombe sur la F-VAL empilée! ;
333
334
                                                      : *** Traitement des 2SUBR ;
335
        EVAL2:
                                                      ; évalue le ler argument ;
336
                  CDR
                           A1, TST, [CALL (EVCAR)]
                                                      ; évalue le 2ème argument ;
                  XTOPST A1, [CALL (EVCAR)]
MOVE A1, A2
337
                                                      ; A2 + la valeur du 2ème arg ;
338
                                                      ; Al + la valeur du ler arg ;
; on tombe sur la F-VAL empilée! ;
                           A1,, [RETURN]
                  POP
339
340
341
                                                      ; "" Traitement des 3SUBR ;
        EVAL3:
342
                           A1, TST, [CALL (EVCAR)] ; évalue le ler argument ;
                  CDR
343
                                                      ; echange sa valeur et le reste ;
                  XTOPST A1
344
                           A1, TST, [CALL (EVCAR)]; évalue le 2ème argument; A1, [CALL (EVCAR)]; évalue le 3ème argument;
                  CDR
345
                  XTOPST A1,, [CALL (EVCAR)]
346
                                                     ; A3 - la valeur du 3ème argument ;
; A2 - la valeur du 2ème argument ;
                   MOVE
                           A1, A3
347
                   POP
                           A2
348
                                                      : Al + la valeur du ler argument ;
                           A1,, [RETURN]
                   POP
349
350
                                                      ; ** Traitement des FSUBR ;
; on tombe sur la F-VAL empilée! ;
                           ,, [RETURN]
         EVALF: NOP
351
352
353
```

```
354
                 ; Evaluation des EXPR ;
355
356
357
                 ; Fabrique dans la pile un bloc de contrôle de type ;
358
359
                                                      UNBIND
360
                          PBIND
                                                         0
361
                                              F-VAL de la fonction
362
                                              fin du bloc de contrôle
363
                                              nom de la variable N
364
                                              son ancienne valeur
365
366
367
                                              nom de la variable l
368
                                              son ancienne valeur
369
                                                     ' *MARK*
370
                                                   ancien PBIND
371
372
373
                TOPST
        EVEXP:
                        Α4
                                                ; A4 + 1a F-VAL ;
                        A4, A2
374
                CAR
                         *MARK*,,[JUMP (EVEXP2)]
                                                  A2 + la liste des paramètres ;
375
                PUSH
376
                                        ; empile le marqueur de fin de variables :
377
378
                 ; Fabrication des emplacements en pile et évaluation ;
379
380
       EVEXP1: CDR
                        A1,TST
                                                ; empile le reste des valeurs ;
381
                PUSH
                        A2,,[CALL (EVCAR)]
                                                ; empile toutes les variables ;
382
                        A2
                POP
                                                 récupère toutes les variables ;
383
                XTOPST A1
                                                ; force la valeur évaluée ;
384
                CAR
                        A2, TST
                                                ; empile le nom de la variable ;
385
                CDR
                        A2, A2
                                                ; variable suivante ;
                       A2,,[JUMP (EVEXP1)]
A2,,[JUMP (EVEXP3)]
A2,,[CALL (EVLIS)]
386
       EVEXP2:
                TLIST
                                                ; il en reste ;
387
                TNIL
                                                 c'est vraiment la fin ;
                                                ; c'est une variable pointée ;
388
                PUSH
389
                XTOPST A1
                                                ; empile la valeur ;
390
                PUSH
                        A1
                                                ; empile le nom ;
391
392
                ; Effectue la liaison superficielle ;
393
                       A4,,[JUMP (EVEXP5)]
394
       EVEXP3: STACK
                                                ; garde la hauteur de la pile ;
395
       EVEXP4: CVAL
                        A2,A1
                                                ; récupère l'ancienne C-VAL ;
396
                XTOPST A1
                                                ; qui est sauvée en pile ;
397
                SCVAL
                        A1,A2
                                                ; effectue la nouvelle liaison ;
                POP
398
                        A1
                                               ; saute la valeur ;
; lecture de la nouvelle variable ;
       EVEXP5: POP
399
400
                NEQ
                        A2, '*MARK*, [JUMP
                                           (EVEXP4)]; il y en a encore;
                MOVE
                        (@ PBIND),A1
                                                ; Al + Te PBIND ;
401
402
                XTOPST A1
                                             ; force PBIND et récupère la F-WAL ;
403
404
                : Test de récursion terminale ou mutuelle :
405
                                                ; saute l'ancien PBIND ;
406
                POP
                        A2
407
                STACK
                                                 A3 + pointe sur la fin du bloc ;
408
       EVEXP6: NEQ
                        TST, (UNBIND), [JUMP (EVÉXPN)]
409
                                                 ; pas une évaluation terminale ;
410
                                                ; aiguillage sur le type de bloc ;
                JUMPX
                        (TEVEX).TST
411
412
       TEVEX:
                DATA
                        (TEVEXL)
                                                ; type 0 : bloc LAMBDA
413
                DATA
                        (TEVEXW)
                                                ; type 1 : bloc WHERE/ESCAPE :
414
                DATA
                        (EVEXPN)
                                                ; type 2 : bloc LETF ;
415
                        (EVEXPN)
                DATA
                                                : type 3 : bloc STEPEVAL :
```

```
416
                                                    ; bloc LAMBDA ;
417
        TEVEXL:
                          A1, TST, [JUMP (EVEXP9)]
                  EQ
                                                  ; c'est récursif : prépare la pile ;
418
419
                  SSTACK TST,, [JUMP (EVEXP6)] ; passe à la fin du bloc ;
420
421
422
423
424
425
427
428
429
431
433
433
433
433
438
438
438
                                                     ; bloc WHERE/ESCAPE ;
        TEVEXU:
                                                     ; saute un élément :
                  POP
                          A2
                                                     ; saute un élément ;
                          A2
A2
                  POP
                                                     ; saute un élément ;
                  POP
                                                    ; saute l'ancien PBIND :
                          A2,,[JUMP (EVEXP6)]
                  POP
                                                     ; c'est tail ou co-post récursif ;
                                                    ; remise état initial de la pile ;
        EVEXP9:
                  SSTACK A3
                                                     ; et réalise un JUMP! ;
                          A1, A1, [JUMP (PROGN)]
                  CDR
                                                     ; appel normal ;
        EVEXPN:
                                                     ; repasse en début de bloc ;
                  SSTACK A4
                                                    ; empile l'adresse de fin du bloc ;
                  PUSH
                          АЗ
                                                     ; empile la F-VAL ;
; empile le code du bloc ;
         EVEXPF: PUSH
                          Α1
                  PUSH
                           10
                                                     ; sauve le pointeur de pile ;
                           (@ PBIND)
                  STACK
                  ; exécution du corps de la fonction ;
 440
                          A1,A1,[CALL (PROGN)]
                                                     ; évalue le corps ;
;... UNBIND doit suivre ...;
 441
         EVEXPG: CDR
 442
 443
```

```
444
                  ; UNBIND : Délie un bloc de contrôle :
 445
                  ; A3 + adresse de retour ;
; ne doit pas détruire A1 et A2 ;
 446
 447
 448
         UNBIND:
                                                ; ** s'il faut faire un RETURN final ;
 449
                  MOVE
                          (POPJ).A3
                                                    ; prépare un RETURN final ;
450
        UNBINP:
                                                    ; ** si A3 est prêt ;
451
452
                  JUMPX
                          (TUNBD1), TST
                                                    ; en fonction du type du bloc :
453
454
        TUNBD1: DATA
                          (UNBDL)
                                                   ; type bloc 0 : bloc lambda ;
; type bloc 1 : bloc where/escape ;
; type bloc 2 : bloc LETF ;
                  DATA
                          (UNBDW)
455
                  DATA
                          (UNBDF)
456
                  DATA
                          (UNBDS)
                                                    ; type bloc 3 : bloc STEPEVAL :
457
458
                  ; délie un bloc lambda :
459
460
        UNBDL:
                 POP
                          Α4
                                                    ; enlève l'ancienne F-VAL :
461
                  POP
                          Α4
                                                    ; enlève la fin du bloc ;
                          A4,,[JUMP (UNBDL2)]
462
                 POP
                                                    ; pour l'analyser ;
463
        UNBDL1: SCVAL
                          TST, A4
                                                    ; charge l'ancienne C-VAL :
464
                  POP
                          A4
                                                     dépile encore ;
                          A4, '*MARK*, [JUMP (UNBDL1)] ; ce n'est pas le marqueur ; (@ PBIND) ; repositionne PBIND ;
465
        UNBDL2: NEQ
466
                 POP
467
                 PUSH
                          A3,, [RETURN]
                                                    ; rentre dans A3 :
468
469
                  ; délie un bloc WHERE/ESCAPE ;
470
                  ; Retourne dans A4 le nom de la fonction ;
471
472
        UNBDW:
                 POP
                          (@ PBIND)
                                                   ; repositionne PBIND ;
                 POP
473
                          Α4
                                                   ; enlève le nom de la fonction :
474
                 SFVAL
                          TST, A4
                                                   ; restaure l'ancienne F-VAL ;
475
                 SFTYP
                          TST, A4
                                                   ; restaure l'ancien F-TYP :
                         A3,, [RETURN]
476
                 PUSH
                                                   ; rentre dans A3 ;
477
478
                 ; délie un bloc LETF :
479
480
        UNBDF:
                 POP
                          (@ PBIND)
                                                   ; restaure l'ancien PBIND ;
481
                 POP
                                                   ; A4 + le nom ;
; adre ret ++ (val)
                         Α4
482
                 XTOPST A3
483
                 PUSH
                         A2
                                                   ; sauve tout (APPLY) :
                 PUSH
484
                         A1
                                                   ; sauve la valeur ;
; A2 + la (val) ;
485
                 MOVE
                         A3, A2
486
                         A4, A1, [CALL (APPLY)]
                 MOVE
                                                   ; Avanti ;
487
                 POP
                         Α1
                                                   ; retourne la valeur du corps :
488
                 POP
                         A2,, [RETURN]
                                                   ; libere A2 et rentre :
489
490
                 ; délie un bloc STEPEVAL ;
491
492
        UNBDS:
                 POP
                          (@ PBIND)
                                                   ; restaure l'ancien PBIND ;
493
                 POP
                          (@ EVALCH)
                                                   ; restaure la CHRONOLOGIE
494
                 POP
                          (@ EVALST)
                                                   ; restaure la vielle val de STEP :
495
                 PUSH
                         A3,, [RETURN]
                                                   ; rentre dans A3 :
496
```

```
497
                  ; Evaluation des FEXPR, MACRO et ESCAPE ;
498
499
500
        EVMAC:
                 MOVE
                          (@ FORME),A1
                                                ; l'argument est la forme elle-même ;
501
                 POP
                                                    ; recupère la F-VAL ;
                          (EVALA1),, [JUMP (EVFEXB)]; prepare la re-evaluation;
502
                 PUSH
503
504
        EVFEXP: POP
                                                   ; A4 ← la F-VAL empilée ;
; liaison de type FSUBR/MACRO ;
505
        EVFEXB:
506
                          : lie le ler argument de la FVAL A4 avec  la valeur Al ;
507
                 CAR
                         A4,A2
                                                   ; A2 + la liste de variables ;
                 STACK
                          (@ SAVEP)
508
                                             : sauve temporairement la fin du bloc :
509
                 PUSH
                          (@ PBIND)
                                                    prépare le bloc de contrôle ;
                          '*MARK*,,[JUMP (EVFEX3)]
510
                 PUSH
Š11
        EVFEX2: CAR
                                                   ; A3 + variable suivante ;
512
                 CVAL
                         A3, TST
                                                   ; sauve l'ancienne CVAL ;
513
                 SCVAL
                         A1,A3
                                                   ; force la nouvelle valeur
                                                   ; sauve le nom de la variable
514
                 PUSH
                         A3
515
                 MOVE
                         NIL.A1
                                                  : toutes les autres valeurs à NIL :
516
                 CDR
                         A2, A2
                         A2,,[JUMP (EVFEX2)]
(@ SAVEP)
517
        EVFEX3: TLIST
                                                   ; il reste des variables ;
                 PUSH
518
                                                  sauve la fin du bloc de contrôle ;
                         (@ SAYEP) ; sauve la rin du bloc de cont.
A4.A1,[JUMP (EYEXPF)] ; A1 + 1a FVAL (cf: EVEXP) ;
519
                 MOVE
520
521
                 : Evaluation des ESCAPE :
522
523
        EVESC:
                                                   ; ** de l'appel rapide
524
                 PUSH
                         A2,,[CALL (PROGN)]
                                                   ; sauve le nom du ESCAPE ;
525
                 POP
                                                   ; recupère le nom ;
        EVESC1:
526
                                                    délie un block dans la pile ;
527
                         'O, (@ PBIND), [JUMP (ERESC)] ; il n'y a plus de bloc !?! ;
                 EQ
                 SSTACK (@ PBIND)
528
                                                   ; pile en début de bloc ;
                         A3 ; récupère le sommet de pile ;
A3,'1,[JUMP (EYESC3)] ; c'est un bloc WHERE/ESCAPE ;
(EYESC1),A3,[JUMP (UNBINP)] ; delie ce bloc ;
529
                 TOPST
530
                 EQ
531
                 MOVE
                         (EVESC4), A3, [JUMP (UNBINP)]
532
        EVESC3: MOVE
533
                                                       ; délie ce bloc WHERE/ESCAPE ;
534
        EVESC4: NEQ
                         A2, A4, [JUMP (EVESC1)]; c'est pas la bonne fonction;
                         ,, [RETURN]
535
                 NOP
                                                   ; c'est tout bon ;
536
537
538
        ERESC:
                                                   : ** Erreur dans un ESCAPE :
                 PUSH
539
                         *MARK*
                                                   ; fin des arguments ;
                         "Erreur ESCAPE : "
540
                 PUSH
                                                   ; le message ;
; le nom du ESCAPE ;
541
                         A2..[JUMP (SERROR)]
                 PUSH
542
```

```
543
                                       ; LOSING APPLY ;
    544
    545
    546
                                                                                                            ; (APPLY fn larg)
                                                                                                                                                          2SUBR ;
   547
                                                                                                           ; (APPLYN fn al ... aN)
                                                                                                                                                                    NSUBR ;
   548
   549
                                       ENTRY
                                                      APPLY, 2SUBR
   550
                                                       APPLYN, NSUBR, 2
                                      ENTRY
   551
   552
                    APPLYN: CDR
                                                       A1, A2
                                                                                                          ; A2 + la liste des arguments ; A1 + la fonction ;
   553
                                                       A1,A1
                                       CAR
   554
                    APPLY:
                                      MOVE
                                                       A1,A4
                                                                                                          ; en cas d'erreur ;
; la fonction est spéciale ;
   555
                                                      A1, [JUMP (APPLYS)]
A1, TST
                                      FATOM
   556
557
                                      FVAL
                                                                                                           ; empile la FVAL ;
                                      FTYP
                                                      A1, A3
                                                                                                             A3 + le FTYP codé ;
   558
                                      MOVE
                                                      A2, A1
                                                                                                           ; Al + la liste des arguments ;
                   APPLIN:
   559
                                                                                                           ; APPLY INTERNAL :
   560
                                      JUMPX
                                                      (TAPPLY), A3
                                                                                                           ; branchement indirect indexé ;
   561
   562
                                      ; Table des branchements indirects indexés ;
   563
                                      ; pour le LOSING APPLY ;
  564
  565
                  TAPPLY: DATA
                                                      (UDFA)
                                                                                                          ; code 0 : pas de définition ;
  566
                                                      (POPJ)
                                     DATA
                                                                                                          ; code 1 : SUBR à 0 argument ;
  567
                                     DATA
                                                      (APPLY1)
                                                                                                          ; code 2 : SUBR à 1 argument ;
  568
                                     DATA
                                                      (APPLY2)
                                                                                                          ; code 3 : SUBR à 2 arguments ;
  569
                                     DATA
                                                      (APPLY3)
                                                                                                          ; code 4 : SUBR à 3 arguments
  570
                                     DATA
                                                      (POPJ)
                                                                                                          ; code 5 : SUBR à N arguments ;
  571
                                     DATA
                                                      (POPJ)
                                                                                                          ; code 6 : FSUBR ;
  572
                                     DATA
                                                      (APPEXP)
                                                                                                          ; code 7 : EXPR ;
 573
                                    DATA
                                                      (EVFEXP)
                                                                                                         ; code 8 : FEXPR ;
  574
                                    DATA
                                                      (EVMAC)
                                                                                                         ; code 9 : MACRO
 575
                                    DATA
                                                      (EVESC)
                                                                                                         ; code 10 : ESCAPE ;
 576
 577
                  UDFA:
                                    POP
                                                     A3
                                                                                                          ; libere la F-val :
 578
                                                     '*MARK* ; fin des arguments ;
'"APPLY : fonction indéfinie : " ; le message ;
                  UDFA1:
                                    PUSH
 579
                                    PUSH
 580
                                    PUSH
                                                     A4,,[JUMP (SERROR)]
                                                                                                         ; empile le nom ;
 581
 582
 583
                                    ; Evaluation des fonctions spéciales ;
 584
 585
                 APPLYS: TNUMB
                                                    A1,,[JUMP (UDFA1)]
                                                                                                         ; si c'est un nombre ;
586
                                                    A1,A3 ; A2 + fonction de la fonction ;
A3,'LAMBDA,[JUMP (APPLYL)] ; c'est une lambda-explicite ;
A3,'INTERNAL,[JUMP (APPLYI)] ; c'est une INTERNAL ;
                                    CAR
 587
                                    EQ
 588
                                    EQ
 589
                                    PUSH
                                                    A2,,[CALL (EVALA1)]
                                                    ; sinon sauve la liste des arguments ;
A1,,[JUMP (APPLY)] ; et reappelle specific sp
 590
591
                                    POP
                                                                                                       ; et reappelle APPLY ;
592
593
                 APPLYL:
                                                                                                        ; C'est une λ explicite ;
594
                                    CDR
                                                    A1, TST
                                                                                                        ; doit empiler la FVAL ;
595
                                   MOVE
                                                    A2, A1, [JUMP (APPEXP)]
                                                                                                        ; pour traiter comme une EXPR :
596
597
                APPLYI:
                                                                                                       ; C'est une INTERNAL ;
; A1 + (FTYP FVAL) ;
; A3 + FTYP ;
598
                                   CDR
                                                   A1,A1
599
                                   CAR
                                                   A1,A3
600
                                                   A1,A1 ; AI + (FVAL);
A1,TST,[JUMP (APPLIN)]; vers 7'INTERNAL;
                                   CDR
601
                                   CAR
602
603
                                   ; Evaluation rapide de type SUBR ;
604
```

```
605
        APPLY1: CAR
                         A1, A1, [RETURN]
606
607
        APPLY2: CDR
                         A1, A2
608
                 CAR
                         A1, A1
                         A2, A2, [RETURN]
609
                 CAR
610
        APPLY3: CDR
611
                         A1,A2
612
                 CAR
                         A1,A1
613
                 CDR
                         A2,A3
A2,A2
614
                 CAR
                         A3.A3, [RETURN]
615
                 CAR
616
617
                 ; Application des EXPR ;
                 ; Al + liste des valeurs ;
618
619
                 ; FVAL empilée ;
620
        APPEXP: POP
621
                         A2
                                                 ; A2 + 1a FVAL ;
                         (@ SAVEP)
622
623
                 STACK
                                                 ; sauve le pointeur courant
                 PUSH
                         (@ PBIND)
                                                  ; fabrique le bloc de contrôle ;
                         *MARK*
624
                 PUSH
625
                 CAR
                         A2, A3, [JUMP (APPEX2)] ; A3 + Tiste des variables ;
                                                  ; A4 + la variable suivante ;
626
        APPEX1: CAR
                        A3, A4
                 CVAL
                                                  : empile l'ancienne valeur ;
627
                         A4,TST
628
                 PUSH
                         ΑЗ
                                                  ; sauve toutes les variables ;
629
                 CAR
                        A1,A3
                                                  ; A3 + la nouvelle valeur ;
630
                 CDR
                        A1,A1
A3,A4
                                                  ; avance dans les valeurs ;
                                                  ; force la nouvelle valeur ;
631
                 SCVAL
632
                 XTOPST A4
                                                 ; recupère la liste des variables ;
                                                  ; avance dans cette liste ;
                        A4,A3
633
                 CDR
                        A3,,[JUMP (APPEX1)]
A3,,[JUMP (APPEX3)]
A3,TST
        APPEX2:
                TLIST
634
                                                  ; il en reste ;
                 TNIL
635
                                                  ; c'est la vraie fin ;
                                                  ; empile l'ancienne valeur ;
; empile le nom ;
636
                 CVAL
                 PUSH
                         АЗ
637
                 SCVAL
                                                  ; force la nouvelle CVAL ;
638
                        A1,A3
        APPEX3:
                PUSH
                         (@'SAVEP)
639
                                                empile la fin du bloc de contrôle ;
                        A2.A1.[JUMP (EVEXPF)] ; A1 + Ta FVAL (cf: EVEXP) ;
                 MOVE
640
641
```

```
642
                  ; Autres fonctions interprète ;
 643
 644
 645
                  ; (QUOTE s)
                                  FSUBR ;
 646
                  ; identique à CAR ;
 647
 648
                 ENTRY QUOTE, FSUBR
 649
 650
        QUOTE: CAR
                         A1, A1, [RETURN]
 651
 652
                  ; (LAMBDA svar el ... eN)
                                                 FSUBR ;
 653
                  ; (INTERNAL f-type f-val)
                                                 FSUBR :
 654
                  ; ramènent la forme elle-même ;
 655
 656
                 ENTRY
                         LAMBDA, FSUBR. 2
657
                 ENTRY
                        INTERNAL, FSUBR
658
659
        I AMBDA:
660
        INTERNAL:
661
                         (@ FORME), A1, [RETURN]
                 MOVE
662
                 ; (PROGN el ... eN) ; (EPROGN l) ISUBR ;
663
                                          FSUBR ;
664
665
666
                 ENTRY
                         PROGN. FSUBR. 3
                 ENTRY EPROGN, 1SUBR
667
668
                 ; Permet de traiter les fonctions tail-récursives ;
669
        PROGNA3: MOVE
670
                         A3.A1
                                                  ; fonction (PROGN A3) interne :
        EPROGN:
671
672
        PROGN:
                 CDR
                         A1,A2
                                                  ; A2 ~ reste des éléments ;
                         A2,,[JUMP (EVCAR)]
673
                 FLIST
                                                  ; c'est le dernier élément ;
674
                         A2,, [CALL (EVCAR)] ; sauve le reste et évaue l'élément ;
A1,, [JUMP (PROGN)] ; recupère le reste et roule ;
                 PUSH
675
                 POP
                                                  ; recupère le reste et roule :
676
                 ; (PROG1 e1 ... eN)
677
                                        FSUBR ;
678
                 ; évalue une liste et retourne la lère valeur ;
679
680
                 ENTRY PROG1, FSUBR. 3
681
682
        PROG1:
                 CDR
                         A1, TST, [CALL (EVCAR)] ; évalue le ler élément :
                 XTOPST A1,, [CALL (PROGN)]
683
                                                 ; évalue le reste ;
684
                 POP
                         A1,,[RETURN]
                                                  ; retourne la lère valeur ;
685
686
                 ; (LIST e1 ... eN) ; (EVLIS 1) ISUBR ;
                                        FSUBR ;
687
688
                 ; fabrique une liste de valeurs de manière itérative ;
689
690
                 FNTRY
                        LIST, FSUBR
                 ENTRY EULIS, 1SUBR
691
692
693
        EVALN:
                                                  ; évalue les NSUBR ;
694
        LIST:
695
        EVLIS:
                 FLIST
                        A1., [RETURN]
696
                 CDR
                         A1, TST, [CALL (EVCAR)]
697
                 POP
                        А3
698
                 XCONS
                        NIL, A1
699
                 PUSH
                         Α1
700
        EVLIS1: FLIST
                        A3,,[JUMP (EVLIS2)]
                 PUSH
701
                        Α1
702
                CDR
                        A3, TST
703
                 CAR
                        A3, A1, [CALL (EVALA1)]
```

```
704
705
706
                              POP
                                            A3
NIL,A1
                              XCONS
                              POP
                                             Α2
                                            A1,A2,[JUMP (EVLIS1)]
A1,,[RETURN]
                              SCDR
707
708
              EVLIS2: POP
709
                              ; (LIST" e1 ... eN) FSU:
; (EVLIS" 1) 1SUBR ;
; Fabrique une liste de valeurs de manière récursive ;
710
711
712
713
714
715
                                                                                                                                    FSUBR :
                              ENTRY LIST≎, FSUBR
                              ENTRY EULIS: 1SUBR
716
717
718
719
720
721
722
              EVLIS*:
                              FLIST A1, [RETURN] ; il n'y a rien à faire ;
CDR A1, TST, [CALL (EVCAR)] ; évalue l'élément suivant ;
XTOPST A1, [CALL (LIST*)] ; récurse sur les CDR ;
CONS TST, A1, [RETURN] ; fabrique le doublet ;
              LIST*:
```

```
723
                   ; SELF EXIT ;
724
725
726
                   ; SELF : reapplique la même fonction supposée de type EXPR! ;
727
                   ; traite les enveloppes de type WHERE/ESCAPE ;
728
729
730
                  ENTRY SELF. FSUBR. 3
731
         SELF:
                   STACK
                           A2
                                                      ; sauve le pointeur courant ;
732
                           (@ EVALCH), A3
                                                      ; récup la chrono actuelle ;
                   MOVE
733
                  MOVE
                           (@ PBIND), A4
                                                       ; récup début de bloc ;
734
                           A4, '0, [JUMP (SELFER)] ; erreur fatale! ;
         SELF1:
                  EQ
735
                   SSTACK A4
                                                      ; pointe sur nouveau bloc ;
736
                           (TSELF), TST
                   JUMPX
                                                       ; aiguillage sur type de bloc ;
737
         TSELF:
                           (SELFL)
                                                      ; Type 0 : bloc LAMBDA ;
; Type 1 : bloc WHERE/ESCAPE ;
                  DATA
738
                  DATA
                           (SELFW)
739
                  DATA
                           (SELFF)
                                                      ; Type 2 : bloc LETF ;
740
                  DATA
                           (SELFS)
                                                        Type 3 : bloc CHRONOLOGIE :
        SELFL:
741
                  POP
                                                        récup la Fval empilée ;
                           Α4
                           A3, (@ EVALCH), [JUMP (SELFL1)]; pas même chrono; A2; revient au début du SELF;
742
                  NEQ
743
                  SSTACK A2
                           A4,,[JUMP (EVEXP)]
                           A4,,[JUMP (EVEXP)] ; empile la nouvelle Fval ;
TST,'*MARK*,[JUMP (SELFL1)] ; dépile le bloc lambda ;
744
                  PLISH
745
        SELFL1: NEQ
746
        SELFW:
        SELFF:
747
                  POP
                           A4,,[JUMP (SELF1)]
                                                      ; rácupère le nouveau PBIND :
748
        SELFS:
                  POP
                                                      ; nouveau PBIND ;
749
                  POP
                           A3,,[JUMP (SELF1)]
                                                      ; nouvelle chrono ;
750
751
752
        SELFER: SSTACK A2
                                                      ; repositionne SP ;
                           *MARK*
                  PUSH
                                                      ; fin des arguments :
753
                           "Erreur SELF : "
                  PUSH
754
                  PUSH
                           A1,,[JUMP (SERROR)]
755
756
757
                  ; EXIT (syn: LESCAPE) sort du dernier bloc ;
                  ; de type LAMBDA ou WHERE/ESCAPE ;
758
                  ; permet de forcer une récursion terminale ;
759
                  ; doit traiter les enveloppes de type WHERE/ESCAPE ;
760
761
                  ENTRY EXIT, FSUBR, 3
                  ENTRY LESCAPE, FSUBR, 3
762
763
764
        LESCAPE:
765
                           (@ EVALCH), (@ SAVECH) ; sauve la chrono actuelle ; '0, (@ PBIND), [JUMP (EXITER)] ; erreur fatale ! ;
        EXIT:
                  MOVE
766
        EXIT1:
                  EQ
                  SSTACK
                                                     ; passe au bloc suivant ; ; pique le type du bloc ;
767
                           (@ PBIND)
                  TOPST
768
                           ΑЗ
769
                           A3.'0.[JUMP (EXIT3)]
                                                       c'est un bloc LAMBDA ;
                  EQ
                           (EXIII), A3, [JUMP (UNBINP)]; délie le bloc;
(@ EVALCH), (@ SAVECH), [JUMP (EXIIZ)]; pas bonne chrono;
(UNBIND), [JUMP (PROGN)]; va exécuter le corps;
770
        EXIT2:
                  MOVE
771
        EXIT3:
                  NEQ
772
                  PUSH
773
774
        EXITER: PUSH
                           *MARK*
                                                      ; fin des arguments :
77Ś
                  PUSH
                           "Erreur EXIT : "
                           A1,, [JUMP (SERROR)]
776
                  PUSH
```

```
777
                   : CHRONOLOGY EXITCHRONOLOGY FINDCHRONOLOGY ;
778
779
780
                   : La fonction CHRONOLOGY :
781
782
                  ENTRY CHRONOLOGY, 1SUBR
783
784
        CHRONOLOGY:
                           A1,,[JUMP (CHRON1)]
(@ EVALCH),A1,[RETURN]
785
                   FNIL
786
                   MOVE
                           A1. (@ EVALCH), [RETURN]
787
        CHRON1: MOVE
788
789
                   ; EXITCHRONOLOGY FSUBR ;
790
791
                  ENTRY EXITCHRONOLOG, FSUBR
792
793
794
        EXITCHRONOLOG:
                  NOP
                             [CALL (PROGN)]
                                                       ; valeur à retourner ;
795
                   MOVE
                            (@ EVALCH), A2
                                                        chrono actuelle ;
796
        EXICH1: EQ
                            'O, (@ PBIND), [JUMP
                                                   (EXCHER)] ; erreur fatale ! ;
                           (@ PBIND) ; pointe sur le bloc ; (EXICH2),A3,[JUMP (UNBINP)] ; délie le bloc ; A2,(@ EYALCH),[JUMP (EXICH1)] ; ca a pas bougé ;
797
                   SSTACK (@ PBIND)
798
                   MOVE
799
        EXICH2:
                  EQ
                           ,, [RETURN]
                                                       ; c'est OK ;
800
                   NOP
801
                           '*MARK* ; fin des arguments ;
'"Erreur EXITCHRONOLOGY : "
        EXCHER: PUSH
802
803
                  PUSH
                           A1,, [JUMP (SERROR)]
804
                  PUSH
805
806
                   ; FINDCHRONOLOGY (valeur chrono) ;
807
808
                  ENTRY FINDCHRONOLOG, FSUBR
809
810
        FINDCHRONOLOG:
                           A1.TST. [CALL (EVCAR)] ; sauve le PROGN ;
811
                   CDR
                  XTOPST A1,, [CALL (PROGN)]
812
                                                       ; évalue le corps ;
                                                         A2 + le numéro, Al la valeur ;
813
                   POP
                            '0, (@ PBIND), [JUMP (FICHER)] ; erreur fatale / ;
        FINCH1: EQ
814
                           (@ PBIND) ; pointe sur le bloc;
(FINCH2),A3, [JUMP (UNBINP)]; délie un bloc;
A2, (@ EVALCH), [JUMP (FINCH1)]; c'est pas cui-la;
815
                   SSTACK
                   MOVE
816
        FINCH2: NEQ
817
                           ,, [RETURN]
                                                       ; c'est cui-la ;
818
                   NOP
819
                           **MARK* ; fin des arguments ;
"Erreur FINDCHRONOLOGY : "
        FICHER: PUSH
820
821
                   PUSH
                   PUSH
                           A1., [JUMP (SERROR)]
822
```

```
823
                   ; La macro LET ;
824
825
826
                   ; LET autre forme d'une lambda ;
                  ; macro-génère la MACRO;
; (LET () el ... eN);
; (LET (var val) el ... eN);
827
828
829
830
                  ; (LET ((var val) ... (var val)) el ... eN) ;
831
832
                  ENTRY LET. FSUBR. 2
833
834
        LET:
                  CDR
                           A1, TST
                                                      ; sauve le corps ;
835
                  CAR
                           A1, A1
                                                    : A1 + (var val) ou l'autre forme :
836
                  MOVE
                           NIL, A2
837
                  XCONS
                          NIL, A2
                                                     ; A2 + (NIL . NIL) ;
838
                  PUSH
                                                     ; A2 + liste des variables ;
                           A2
839
                  MOVE
                          NIL, A3
840
                  XCONS
                          NIL, A3
                                                     ; A3 + (NIL . NIL) ;
; A3 + liste des valeurs ;
841
                  PUSH
                           АЗ
842
        LET2:
                  TNIL
                          A1,,[JUMP (LET8)]
                                                     ; Il n'y a plus de variables ;
843
                  CAR
                          A1,A4
                          A4,,[JUMP (LET4)]
NIL,A4
844
                  TLIST
                                                     ; Il y a plusieurs variables ;
845
                  XCONS
                                                    ; fabrique la liste des variables ;
846
                  SCDR
                          A4, A2
847
                  CDR
                          A1, A1
                                                     ; A1 + (val) ;
848
                  CAR
                          A1, A4
                                                     ; A4 + val
849
                  XCONS
                          NIL, A4
                                                     ; A4 + (VAL) ?!?!?!?!? ;
                          A4,A3,[JUMP (LET8)]
A1,TST
850
                  SCDR
                                                     ; Fabrique la liste des valeurs :
851
        LET4:
                  CDR
                                                     ; sauve le reste des couples ;
852
                          A4,A1
                  CAR
                                                     ; A1 ← var
853
                  XCONS
                                                      Al ← (var) ;
fabrique liste des variables ;
                          NIL, A1
854
                  SCDR
                          A1, Á2
855
                  MOVE
                          A1,A2
                                                     ; nouvelle fin de liste ;
856
                  CDR
                          A4, A4
                                                     ; A4 + (va1) ;
857
                  CAR
                          A4,A1
                                                      A1 + va7 ;
858
                          NIL, A1
                                                      A1 + (val) ?/?/?/?/? ;
                  XCONS
859
                  SCDR
                          A1,A3
                                                      fabrique liste des valeurs ;
                  MOVE
860
                                                       nouvelle fin de liste ;
                          A1, A3
                          A1,,[JUMP (LET2)]
TST,A3
TST,A2
861
                  POP
                                                      pour le reste des couples ;
862
        LET8:
                  CDR
                                                     ; A1 + (1va1) ;
                                                      A2 + (Tvar);
863
                  CDR
                          TST, A2
864
                  XCONS
                                                      A2 + ((1var) corps);
865
                  CONS
                          'LAMBDA, A2
                                                      A2 + (λ (lvar) corps);
pour le RPLACB final;
866
                  MOVE
                          (@ FORMÉ), A1
                          A2,A1 ; (CAR forme) \leftarrow (\lambda (lvar) corps); A3,A1,[JUMP (EVALA1)] ; (CDR forme) \leftarrow (lval);
867
                  SCAR
                  SCDR
868
869
```

```
; Fonctions de définition dynamique WHERE/ESCAPE ;
870
871
872
                  : fabriquent un bloc de contrôle de la forme :
873
874
                                                      UNBIND:
875
                                                          1
                          PBIND
876
                                                   ancien PBIND
877
                                                nom de la fonction
878
                                                  ancienne F-VAL
879
                                                   ancien F-TYP
880
881
882
                          WHERE, FSUBR, 2
883
                  FNTRY
                          ESCAPE, FSUBR, 2
884
                  ENTRY
885
                                                     ; A2 + la nouvelle définition ;
                          A1,A2
A1,TST
A2,TST
        WHERE:
                 CAR
886
                                                     ; sauve le corps à exécuter ;
                  CDR
887
                                                     ; sauve le nom de la fonction ;
                  CAR
888
                                                     ; A3 + nouvelle fonction ;
                          A2, A2
                  CDR
889
                                                     ; A1 + F-type ;
                          A2,A1
890
                  CAR
                          A1, [JUMP (WHERE1)]
, [CALL (EVAL)]
7,A4, [JUMP (WHERE2)]
                                                     ; forme normale ;
891
                  TNUMB
                                                     ; évalue la nouvelle F-val :
                  NOP
892
                                                     ; F-typ + EXPR ;
893
                  MOVE
                                                     ; sauve le F-typ ;
                 PUSH
894
        WHERE1:
                          Α1
                          A2, A1, [CALL (EVCAR)]
                                                       évalue la F-val ;
                  CDR
895
                                                     ; A4 + le F-typ ;
                  POP
                          Α4
896
                                                     ; A3 + la F-val ;
                          A1,A3
        WHERE2: MOVE
897
                                                     ; A2 + le nom ;
                  POP
                          A2
898
                                                     ; Al + le corps ;
                  POP
                          A1
899
900
                                                     ; Liaison dynamique avec : ;
        WHERE3:
901
                                                           A1 ← le corps à exécuter ;
A2 ← le nom de la fonction ;
902
903
                                                           A3 + la nouvelle F-val ;
904
                                                           A4 + le nouvel F-typ ;
905
                                                     ; sauve l'ancien F-TYP
                          A2, TST
                  FTYP
906
                                                     ; sauve l'ancienne F-VAL ;
                  FVAL
                          A2, TST
907
                                                     ; sauve le nom de la fonction ; ; force le nouveau type ;
                  PUSH
                          A2
908
                  SFTYP
                          A4,A2
909
                                                      ; force la nouvelle F-VAL ;
                  SFVAL
                           A3, A2
910
                                                  ; sauve l'adresse du bloc precedent ;
                           (@ PBIND)
                  PUSH
911
                           1
                                                      ; type du bloc ;
                  PUSH
912
                           (@ PBIND) ; actualise le nouveau PBIND ;
(UNBIND),,[JUMP (PROGN)] ; prépare le retour ;
; et exécute le corps ;
                  STACK
913
                  PUSH
914
915
916
917
                                                      ; F-TYP de type ESCAPE ;
                           '10,A4
         ESCAPE: MOVE
918
                                                      ; nom de la fonction ;
                           A1, Á2
                  CAR
919
                           A1,A1 ; corps à exécuter ;
A2,A3,[JUMP (WHERE3)] ; F-VAL = 7e nom ;
                  CDR
920
                  MOVE
921
```

922

```
923
                  ; Variable-fonctions : LETF ;
 924
 925
 926
                  ; (LETF (varfnt s) e1 ... eN)
                                                      FSUBR ;
 927
 928
                  ; fabriquent un bloc de contrôle de la forme ;
 929
930
                                                   UNBIND:
931
                         PBIND
                  ;
                                                       2
932
                                                 ancien PBIND
933
                                              nom de la fonction
934
                                                ancienne valeur
935
936
937
                 ENTRY
                         LETF, FSUBR, 3
938
939
        LETF:
                 CAR
                         A1,A2
A2,TST
                                                  ; A2 + (fnt newval)
940
                 CDR
                                                  ; pile + (newval) ;
941
                 CDR
                         A1, TST
                                                   pile + corps ;
942
                 CAR
                         A2, TST
                                                  ; pile + fnt ;
943
                 CAR
                         A2, A2
                                                  ; A2 + fnt
944
                         NIL, A1, [CALL (EVALFU)]; appel : (FNT) sans arg;
                 MOVE
945
                 XCONS
                         NIL, A1
                                                  ; fabrique (oldval) ;
946
                 POP
                         Α2
                                                   A2 - fnt ;
947
                 POP
                         A3
                                                   A3 « corps
948
                 XTOPST A1
                                                   Al - (newval) ;
949
                 PUSH
                         A2
                                                   pile + fnt ;
950
                 PUSH
                         A3,, [CALL (EVALFU)]
                                                  ; sauve le corps ;
951
                 POP
                                                  ; Al + le corps ;
952
                 PUSH
                         (@ PBIND)
                                                  ; sauve le vieux PBIND ;
953
                 PUSH
                         '2
                                                  ; type du bloc ;
954
                 STACK
                         (@ PBIND)
                         (@ PBIND) ; positionne le nouveau PBIND ;
(UNBIND),,[JUMP (PROGN)] ; prépare le UNBIND et ;
955
                 PUSH
956
                                                  ; exécute le corps ;
```

```
; Fonctions de définition statique ;
958
959
960
961
                                                   ; sauve tout l'appel ;
                 PUSH
                         Α1
962
        RDEF:
                                                   : Al + le nom de la fonction ;
                         A1,A1
                 CAR
963
                 FVAL
                          A1, A2
964
                                                   ; fabrique (FVAL) ;
                 XCONS
                         NIL, A2
965
                          A1,A3
                 FTYP
                          A3,A2 ; A2 + (FTYP FVAL) ;
'INTERNAL,A3,[CALL (ADDPROP)]
966
                          A3, A2
                 CONS
967
                 MOVE
                                                       ; sauve l'ancienne définition ;
968
969
                                                     récupère tout l'appel ;
                 POP
970
                                                    ; DEF doit suivre ...
                                                   ; A2 + ((1var) corps )
971
                          A1,A2
                  CDR
972
        DEF:
                                                   ; Al + nom de la fonction ;
                          A1, A1
                  CAR
973
                                                    ; force le nouveau FTYP ;
                  SFTYP
                          A3, A1
974
                                                    : force la nouvelle FVAL ;
                  SEVAL
                          A2, A1, [RETURN]
975
976
                  ; DE DF DM ;
977
                  : détruisent l'ancien comple FTYP/FVAL ;
978
979
                  ENTRY
                          DE, FSUBR, 1
DF, FSUBR, 1
980
                  ENTRY
981
                          DM, FSUBR, 1
                  ENTRY
982
                                                  983
                          '7,A3,[JUMP (DEF))
'8,A3,[JUMP (DEF)]
'9,A3,[JUMP (DEF)]
                  MOVE
984
        DE:
                                                    FTYP # 8 FEXPR ;
                  MOVE
985
        DF:
                                                   : FTYP = 9 : MACRO :
                  MOVE
         DM:
 986
 987
                   ; RDE RDF RDM ;
 988
                  ; sauvent l'ancien couple FTYP/FVAL ;
 989
 990
                          RDE, FSUBR, 1
RDF, FSUBR, 1
RDM, FSUBR, 1
                  ENTRY
 991
                  ENTRY
 992
 993
                  ENTRY
 994
                                                   ; FTYP = 7 : EXPR ;
                           '7,A3,[JUMP (RDEF)]
                   BYCM
 995
         RDE:
                                                   ; FTYP = 8 : FEXPR ;
                           '8, A3, [JUMP (RDEF)]
 996
                                                    : FTYP = 9 : MACRO :
                           '9, A3, [JUMP (RDEF)]
                   MOVE
 997
 998
                   ; (REVERT at);
 999
                   ; remet l'ancienne définition de at ;
 1000
 1001
                   ENTRY REVERT, 1SUBR
 1002
                           ; sauve le nom de la fonction ; 'INTERNAL, A2, [CALL (GET)] ; indicateur de sauvetage ;
 1003
         REVERT: PUSH
 1004
                   MOVE
                                                     ; récupère le nom ;
; il n'y avait pas de définition ;
; A4 + l'ancien FTYP ;
 1005
                           АЗ
                   POP
 1006
                           A1,, [RETURN]
                   TNIL
 1007
                           A1,A4
                   CAR
 1008
                                                     : restauré ;
                   SFTYP
                            A4,A3
 1009
                   CDR
                           A1,A4
                                                     ; A4 + 1'ancienne FVAL ;
 1010
                   CAR
                            A4,A4
  1011
                          A4,A3,[JUMP (REMPROP)]
                   SFVAL
 1012
                                                 ; restaurée et enlève l'ancienne def ;
  1013
  1014
```

```
1015
                 ; Fonctions d'accès aux attributs des atomes ;
 1016
 1017
1018
                 ; Accès aux attributs : CVAL PLIST FVAL FTYP :
1019
                 ; Toutes ces fonction sont en GET/SET ;
1020
1021
                 ENTRY
                        CVAL, 1SUBR
1022
                 ENTRY
                        PLIST, 2SUBR
FUAL, 2SUBR
1023
                 ENTRY
1024
                 ENTRY
                        FTYPE, 2SUBR
1025
1026
        CVAL:
                 CVAL
                        A1, A1, [RETURN]
                                                ; ramène la CVAL courante :
1027
1028
        PLIST:
                FATOM
                        A1,,[JUMP (FALSE)]
                                                ; il faut un atome litteral ;
1029
                 TNIL
                        A1,, [RETURN]
                                                ; différent de NIL ;
1030
                TNIL A2,,[JUMP (PLIST1)]
SPLIST A2,A1
                                                ; pas de 2ème argument
1031
                                                ; force la nouvelle PLIST ;
1032
        PLIST1: PLIST
                       A1, A1, [RETURN]
                                                ; ramène la PLIST courante ;
1033
1034
       FVAL:
                TNIL
                        A2,,[JUMP (FVAL1)]
                                                ; pas de 2ème arg ;
1035
                SFVAL
                        A2, A1
                                                ; force la nouvelle FVAL :
1036
       FVAL1:
                FVAL
                        A1, A1, [RETURN]
                                                ; ramène la FVAL courante ;
1037
1038
       FTYPE:
                TNIL
                        A2,,[JUMP (FTYP1)]
A2,A1
                                                ; pas de 2ème arg ;
1039
                SFTYP
                                                ; force le nouveau FTYP ;
1040
       FTYP1:
                FTYP
                        A1, A1, [RETURN]
                                                ; ramène le FTYP courant :
1041
1042
                ; (SYNONYM at1 at2) ;
1043
1044
                ENTRY SYNONYM, 2SUBR
1045
1046
       SYNONYM: FVAL
                        A2, A3
                                               ; A3 + FVAL de at2 ;
                SFVAL
                        A3, A1
1047
                                                ; force la nouvelle FVAL de at1 ;
                FTYP
1048
                        A2, A3
                                               ; A3 + FTYP de at2 ;
1049
                SFTYP
                       A3, A1
                                               ; force le nouveau FTYP de atl :
1050
                        A2,A3
                PTYP
                                               ; A3 + PTYP de at2 ;
                SPTYP
                       A3, A1, [RETURN]
1051
                                               ; force le nouveau PTYP de atl :
1052
```

```
: Fonctions de contrôle ;
1053
1054
1055
                ; IF : FSUBR. La fonction conditionnelle la plus simple ;
1056
                ; et sa soeur IFN qui possède la condition inversée ;
1057
                ; permet de traiter les recursions terminales ;
1058
1059
                        IF. FSUBR. 2
                ENTRY
1060
                ENTRY
                        IFN, FSUBR, 2
1061
1062
                        A1,,[CALL (EVCAR)]
TST,A2
                                                ; evaluate the predicate ;
       IF:
                PUSH
1063
                CDR
1064
                COR
                        A2, A3
1065
                        A1, [JUMP (PROGNA3)] ; else clauses ;
                TNIL
1066
                        A2, A1, [JUMP (EVALA1)]; then clause;
1067
                CAR
1068
                        A1., [CALL (EVCAR)]
TST, A2
                                                ; evaluate the predicate ;
1069
        IFN:
                PUSH
1070
                CDR
                CDB
                        A2,A3
1071
                        A1,,[JUMP (PROGNA3)]
                                                ; else clauses ;
                FNIL
1072
                        A2, A1, [JUMP (EVALA1)]; then clause;
1073
                CAR
1074
                 ; COND : FSUBR. La fonction conditionnelle la plus connue! ;
1075
                 ; permet de traiter les recursions terminales ;
1076
1077
                 FNTRY COND. FSUBR, 5
1078
1079
        COND:
                 MOVE
                        A1, A2
1080
                        A2, TST
                                                 ; ya plus de clauses ;
        COND1:
                 FLIST
1081
                                                 ; sauve le reste des clauses ;
                 CDR
1082
                                                 ; Al + clause suivante ;
                 CAR
                        A2,A1
1083
                        A1, TST, [CALL (EVCAR)] ; évalue le prédicat ;
                 CDR
 1084
                                                 ; A3 + le corps de la clause ;
                 POP
                        A3
1085
                                                 ; A2 + le reste des clauses ;
                 POP
                         A2
 1086
                        A1,,[JUMP (COND1)]
A3,,[JUMP (PROGNA3)]
,,[RETURN]
                                                 ; le prédicat à ramener NIL ;
                 TNIL
 1087
                                                 ; évalue le corps de la clause :
                 FNIL
 1088
                                                 ; en cas de clause vide ;
                 NOP
 1089
 1090
                 ; OR AND : FSUBR, les connecteurs logiques ;
 1091
                 ; permet de traiter les recursions terminales ;
 1092
 1093
                         OR, FSUBR, 3
                 ENTRY
 1094
                         AND, FSUBA, 3
                 ENTRY
 1095
 1096
                 CDR
                         A1,A2
        OR:
 1097
                         A2,,[JUMP (EVCAR)]
                                                 : le dernier élément ;
                 FLIST
 1098
                         A2, [CALL (EVCAR)]
A1, [JUMP (PRET)]
                 PUSH
 1099
                 FNIL
 1100
                         A1, [JUMP (OR)]
                 POP
 1101
 1102
                         A1, [JUMP (TRUE)]
                                                  ; (AND) -> T ;
                 FLIST
 1103
         AND:
                         A1,A2
                  CDR
         AND1:
 1104
                         A2, JUMP (EVCAR)
                                                  : le dernier élément ;
                  FLIST
 1105
                         A2, [CALL (EVCAR)]
                  PUSH
 1106
                         A1,, LJUMP (PRET)
                  TNIL
 1107
                         A1, [JUMP (AND1)]
                                                  ;;
                  POP
 1108
 1109
                                                  ; dépile et retourne ;
                         A2,, [RETURN]
                  POP
         PRET:
 1110
 1111
                  ; WHILE : FSUBR et UNTIL : FSUBR ;
                  ; ne permet évidemment pas de traiter les récursions terminales ;
  1112
  1113
```

```
1114
                  ; car dans un WHILE il n'y a rien en position terminale :
1115
1116
                  ENTRY
                           WHILE, FSUBR. 2
1117
                  ENTRY
                           UNTIL, FSUBR. 2
1118
        WHILE:
1119
                  PUSH
                           A1., [JUMP (WHILE2)]
                                                     ; empile toute l'expression ;
1120
                                                     ; récupère l'expression entière ;
        WHILE1:
                  TOPST
                          A1
                          A1,A1,[CALL (PROGN)]
A1,,[CALL (EVCAR)]
A1,,[JUMP (WHILE1)]
                  CDR
1121
                                                     ; pour évaluer le corps ;
1122
        WHILE2:
                  TOPST
                                                     ; évalue le test ;
1123
                  FNIL
                                                     ; il faut re-évaluer le corps ;
1124
                  POP
                           A2. [RETURN]
                                                     ; nettoie la pile et rentre :
1125
1126
        UNTIL:
                  PUSH
                          A1..[JUMP (UNTIL2)]
                                                     ; empile toute l'expression
1127
        UNTIL1: TOPST
                                                     ; récupère l'expression entière ;
                          A1, A1, [CALL (PROGN)]
1128
                  CDR
                                                     ; pour évaluer le corps ;
                          A1,,[CALL (EVCAR)]
A1,,[JUMP (UNTIL1)]
A2,,[RETURN]
1129
        UNTIL2:
                  TOPST
                                                     ; évalue le test ;
1130
                  TNIL
                                                     ; il faut re-évaluer le corps ;
1131
1132
                  POP
                                                     ; nettoie la pile et rentre ;
1133
                  : SELECTQ :
1134
1135
                  ENTRY
                         SELECTQ, FSUBR, 4
1136
                          A1,TST,[CALL (EYCAR)] ; évalue le selecteur ;
A3,,[JUMP (SELEC4)] ; récupère les clauses
1137
        SELECTQ: CDR
1138
                  POP
                                                    ; récupère les clauses ;
                          A1,A4,[JUMP (PROGNA3)]; c'est cette clause;
A2,A3 ; A3 + 1'ancien reste des clauses;
1139
        SELEC2: EQ
        SELEC3: MOVE
1140
                                                    ; A2 + le reste des clauses ;
; A3 + la clause suivante ;
1141
        SELEC4: CDR
                          A3, A2
1142
                  CAR
                          A3,A3
                          A2,,[JUMP (PROGNA3)]
A3,A4
1143
                  FLIST
                                                    ; c'est la clause fausse ;
1144
                  CAR
                                                    ; A4 + le selecteur ;
1145
                                                      A3 + le corps de la clause ;
                  CDR
                          A3, A3
1146
                          A4,,[JUMP (SELEC2)]
                  FLIST
                                                      c'est un sélecteur simple ;
1147
                  PUSH
                                                    ; sauve le sélecteur ;
; sauve le reste des clauses ;
                          A1
1148
                  PUSH
                          A2
1149
1150
1151
                  PUSH
                          A3
                                                    ; sauve le reste de la clause ;
                  MOVE
                          A4,A2,[CALL (MEMBER)]
                                                    ; teste le sélecteur complexe ;
                 POP
                          A3
                                                    ; récupère le reste de la clause ;
1152
                 POP
                          A2
                                                    ; récupère le reste des clauses :
                 XTOPST A1
1153
                                                    ; Al + le sélecteur ;
1154
                          TST,,[JUMP (SELEC3)]
                  TNIL
                                                    ; c'est pas la bonne clause ;
1155
                 NOP
                          , [JUMP (PROGNA3)]
                                                    ; c'est celle-là ;
1156
```

```
: Fonctionnelles ;
1157
1158
1159
                  (MAPC fnt largl ... largN);
1160
                  (MAP fnt larg1 ... largN);
1161
1162
                        MAPC, NSUBR, 2
                ENTRY
1163
                        MAP, NSUBR. 2
                ENTRY
1164
1165
                                                  empile la fonction ;
       MAPC:
                CAR
                        A1.TST
1166
                         '*MARK*,,[JUMP (MAPC11)] ; marque de fin des liste-args ;
                PUSH
1167
                                                 ; empile la liste-arg suivante ;
                         A1,TST
       MAPC1:
                CAR
1168
                                                 ; avance dans les liste-args ;
                         A1,A1
       MAPC11:
                CDR
1169
                        A1, [JUMP (MAPC1)]
(@ SAVEP)
                                                 ; il en reste ;
                 TLIST
1170
                                                 ; sauve le haut de la pile ;
       MAPC2:
                 STACK
1171
                                                  liste-arg pour APPLY;
                 MOVE
                         NIL, A2
1172
                        NIL, A3, LJUMP (MAPC6)]
                MOVE
1173
                                               indic toutes les listes sont vides ;
1174
                        A4,, (JUMP (MAPCA))
                                                 ; la liste-arg est vide ;
       MAPC3:
                 TLIST
1175
                        A4, A2, LJUMP (MAFTS) 1
                                                   élément simple :
                 CONS
1176
                                                    indic vrai :
                         A4,A3
        MAPC4:
                 MOVE
1177
                                                     as pour MAPC
                 CAR
                         A4, A1
1178
                                                    long pour APPLY :
                         A1, A2
                 CONS
1179
                                                   Andree dans liste-arg
                 CDR
                         A4, A4
1180
                                                   react liste-arg à sa place ;
                 XTOPST A4
        MAPC5:
1181
                                                   en saute la liste-arg traitée ;
                 POP
                         A4
1182
                                                    Prate-ard suivante ;
                 TOPST
        MAPC6:
                         A4
1183
                         A4. **MARK*, LJUMP (MAPC3)1 ; 11 An reste ;
                 NEQ
1184
                                                 ; enlève la marque :
1185
                 POP
                         A4
                                                  ; récupers la FVAL ;
                 POP
                         A1
1186
                                                   c'est fini ;
                         A3,,[JUMP (FALSE)]
                 TNIL
1187
                         (@ SAVEP),, [CALL (AFPLY)] ; remet la pile en ordre ;
                 SSTACK
1188
                         ,,[JUMP (MAPC2)]
                 NOP
1189
                         ; empile la fonction ;

'*MARK*,, [JUMP (MAPI1)] ; marque de fin

A1.TST
1190
        MAP:
                 CAR
                         A1, TST
 1191
                                                   ; marque de fin das liste-args ;
                 PUSH
1192
                                                  ; empile la liste-arg suivante ;
        MAP1:
                 CAR
                         A1,TST
 1193
                                                   avance dans les liste-args ;
        MAP11:
                 CDR
                         A1,A1
 1194
                         A1,,[JUMP (MAP1)]
(@ SAVEP)
                                                  ; il en reste ;
                 TLIST
 1195
                                                  ; sauve le haut de la pile ;
                 STACK
        MAP2:
 1196
                                                  ; Tiste-arg pour APPLY ;
                         NIL, A2
 1197
                 MOVE
                         NIL, A3, [JUMP (MAP6)]
                 MOVE
 1198
                                              ; indic toutes les listes sont vides :
 1199
                                                  ; la liste-arg est vide ;
                         A4,,[JUMP (MAP4)]
 1200
        MAP3:
                  TLIST
                                                  ; atome simple ;
                         A4, A2, [JUMP (MAP5)]
 1201
                  CONS
                                                  ; indic vrai ;
        MAP4:
                  MOVE
                         A4,A3
 1202
                                                  ; larg pour APPLY ;
                          A4, A2
                  CONS
 1203
                                                  ; avance dans liste-arg
                          A4,A4
                  CDR
 1204
                                                  ; remet liste-arg à sa place ;
                  XTOPST A4
 1205
         MAP5:
                                                  ; on saute la liste-arg traitée ;
                  POP
                          Α4
 1206
                                                    liste-arg suivante;
                  TOPST
                          A4
         MAP6:
 1207
                          A4, '*MARK*, [JUMP (MAF3)] ; il en reste ;
                  NEG
 1208
                                                  ; enlève la marque ;
 1209
                  POP
                          Α4
                                                  ; récupère la FVAL ;
                  POP
                          A1
 1210
                          A3, [JUMP (FALSE)] ; c'est fini ;
(@ SAVEP), [CALL (APPLY)] ; remet la pile en ordre ;
                  TNIL
 1211
                  SSTACK
 1212
                          ,,[JUMP (MAP2)]
                  NOP
 1213
```

```
1214
                    ; Prédicats :
  1215
  1216
  1217
                    ; NULL NOT ATOM NUMBP LISTP BOUNDP : ISUBR :
  1218
 1219
1220
1221
1222
                             NULL, 1SUBR
                    ENTRY
                    ENTRY
                             NOT, 1SUBR
                    ENTRY
                             ATOM, 1SUBR
                    ENTRY
                            NUMBP, 1SUBR
 1223
                    ENTRY
                             LISTP, 1SUBR
 1224
                    ENTRY
                            BOUNDP, 1SUBR
 1225
1226
1227
1228
          NULL:
                            A1,,[JUMP (TRUE)]
NIL,A1,[RETURN]
          NOT:
                    TNIL
                    MOVE
 1229
 1230
         ATOM:
                   FLIST
                            A1,,[JUMP (TRUE)]
 1231
1232
1233
1234
                    MOVE
                            NIL, A1, [RETURN]
         NUMBP:
                   TNUMB
                            A1,, [RETURN]
                            NIL, A1, [RETURN]
                   MOVE
 1235
 1236
         LISTP:
                   TLIST
                            A1,,[JUMP (TRUE)]
 1237
                   MOVE
                            NIL, A1, [RETURN]
 1238
 1239
         BOUNDP: CVAL
                           A1,A2
A2,'~UNDEF,[JUMP (TRUE)]
NIL,A1,[RETURN]
 1240
                   NEQ
1241
                   MOVE
1242
1243
                   ; EQ NEQ : 2SUBR ;
1244
1245
                   ENTRY
                           EQ, 2SUBR
1246
                   ENTRY
                           NEQ, 2SUBR
1247
1248
         EQ:
                   EQ
                           A1,A2,[JUMP (TRUE)]
NIL,A1,[RETURN]
1249
                   MOVE
1250
1251
1252
1253
1254
        NFO:
                   NEQ
                           A1, A2, [JUMP (TRUE)]
                   MOVE
                           NIL, A1, [RETURN]
                   ; EQUAL NEQUAL : 2SUBR :
1255
1256
                  ENTRY
                           EQUAL, 2SUBR
1257
1258
                  ENTRY
                           NEQUAL, 2SUBR
1259
        NEQUAL: PUSH
                           (NOT)
1260
        EQUAL:
                  STACK
                           (@ SAVEP),, [CALL (EQUAL2)]
1261
                                               ; sauve le SP pour les retours rapides ;
1262
                  MOVE
                           'T, A1, [RETURN]
                           A2,,[JUMP (NAN)]
A1,TST
1263
        EQUAL1: FLIST
1264
1265
                  CDR
                                                      ; sauve les 2 CDR ;
                  CAR
                           A1, A1
A2, TST
1266
                  CDR
1267
                  CAR
                           A2, A2, [CALL (EQUAL2)] ; récursion sur les CAR ;
1268
                  POP
1269
                  POP
                           A1
                          A1,,[JUMP (EQUAL1)]
A1,A2,[RETURN]
(@ SAVEP)
1270
        EQUAL2:
                  TLIST
                                                      ; itération sur les CDR ;
1271
                  EQ
1272
        NAN:
                  SSTACK
                                                    ; ramène la pile a sa juste valeur ;
1273
        FALSE:
                  MOVE
                          NIL, A1, [RETURN]
                                                      ; retour FAUX ;
1274
1275
        TRUE:
                  MOVE
                           'T.A1, [RETURN]
                                                      ; retour VRAI :
```

1276

```
1277
                   ; Recherches ;
1278
1279
1280
                   ; CAR CDR C..R : ISUBR ;
1281
1282
                  ENTRY
                           QUOTE, FSUBR
                           CAR, 1SUBR
1283
                  ENTRY
1284
                  ENTRY
                           CDR. 1SUBR
                           CAAR, 1SUBR
1285
                  ENTRY
1286
                  ENTRY
                           CADR, 1SUBR
1287
                  ENTRY
                           CDAR, 1SUBR
CDDR, 1SUBR
1288
                  ENTRY
1289
1290
                  ENTRY
                           CAAAR, 1SUBR
                  ENTRY
                           CAADR, 1SUBR
                           CADAR, 1SUBR
1291
                  ENTRY
                           CADDR, 1SUBR
CDAAR, 1SUBR
CDADR, 1SUBR
1292
                  ENTRY
1293
1294
1295
1296
                  ENTRY
                  ENTRY
                           CDDAR, 1SUBR
                  ENTRY
                  ENTRY
                           CDDDR, 1SUBR
1297
1298
        CAAAR:
                  CAR
                           A1,A1
1299
        CAAR:
                  CAR
                           A1,A1
                           A1, A1, [RETURN]
1300
        CAR:
                  CAR
1301
1302
        CAADR:
                  CDR
                           A1, A1
1303
                  CAR
                           A1,A1
                  CAR
                           A1, A1, [RETURN]
1304
1305
                  CAR
1306
        CADAR:
                           A1.A1
                  CDR
1307
        CADR:
                           A1, A1
1308
                  CAR
                           A1, A1, [RETURN]
1309
1310
        CADDR:
                  CDR
                           A1, A1
1311
                  COR
                           A1, A1
1312
                           A1, A1, [RETURN]
                  CAR
1313
1314
        CDAAR:
                  CAR
                           A1, A1
1315
         CDAR:
                  CAR
                           A1, A1
                  CDR
                           A1, A1, [RETURN]
1316
1317
1318
                  CDR
        CDADR:
                           A1, A1
1319
1320
1321
                  CAR
                           A1,A1
                           A1, A1, [RETURN]
1322
        CDDAR:
                  CAR
                           A1, A1
1323
                  COR
                           A1, A1
                           A1, A1, [RETURN]
1324
                  CDR
1325
1326
                  CDR
         CDDDR:
                           A1, A1
1327
         CDDR:
                   CDR
                           A1,A1
                           A1, A1, [RETURN]
1328
         CDR:
                   CDR
1329
1330
                   : (MEMQ a 1)
                                     2SUBR ;
1331
1332
                  ENTRY
                           MEMQ, 2SUBR
1333
                                                       ; A3 + l'élément suivant ;
1334
         MEMQ1:
                   CAR
                           A2, A3
1335
                   EQ
                           A3,A1,[JUMP (MEMQ2)]
                                                        c'est le sélecteur ? ;
                   CDR
1336
                           A2, A2
                                                         nan : continue
                                                       ;
                           A2,,[JUMP (MEMQ1)]
A2,A1,[RETURN]
                                                        la liste est vide
         MEMQ:
                   TLIST
1337
                  MOVE
                                                       : ramène le dernier CDR ;
1338
         MEMQ2:
```

```
1339
                ; (MEMBER = 1) 2SUBR ;
1340
1341
                ENTRY MEMBER, 2SUBR
1342
1343
                                                ; sauve la liste en entier ;
                PUSH
                        A2
1344
       MEMB1:
                                                ; sauve le test ;
                PUSH
                        Α1
1345
                                                ; élément suivant de la liste ;
                        A2, A2, [CALL (EQUAL)]
                CAR
1346
                                                ; c'est celui-là :
                        A1,,[JUMP (MEMB3)]
                FNIL
1347
                                                ; récupère le test ;
                POP
                        A1
1348
                                                ; suite de la liste ;
                CDR
                        TST,A2
1349
                        A2, [JUMP (MEMB1)]
A2, A1, [RETURN]
                                                ; la liste est vide ?
       MEMBER: TLIST
1350
                                                ; ramène le dernier CDR ;
                MOVE
1351
                                                ; récup le test ;
                POP
                        Al
1352
       MEMB3:
                                                ; retourne la liste en entier :
                        A1,,[RETURN]
                POP
1353
1354
                ; (LAST 1) ISUBR ;
1355
                ; retourne la dernier doublet d'une liste ;
1356
                 ; 2 instructions par élément / ;
1357
1358
                ENTRY LAST. 1SUBR
1359
1360
                                                ; bus d'argument ;
                        A1., [RETURN]
        I AST:
                FLIST
1361
                                                ; avance dans la liste :
                CDR
                        A1,A2
        LAST1:
1362
                                                ) he est le dernier doublet ;
                        A2,, [RETURN]
                FL IST
1363
                                                a avence dans la liste ;
                CDR
                        A2, A1
1364
                        A1,, LJUMP (LASTI) J
A2,A1, [RETURN]
                                                ; elle est encore longue
                 TLIST
1365
                                                 ; rescurce le dernier doublet ;
                MOVE
1366
1367
                 ; (NTH n 1) 2SUBR ;
; (CNTH n 1) 2SUBR ;
                              2SUBR :
1368
1369
1370
                 ENTRY NTH, 2SUBR
1371
                 ENTRY CNTH, 2SUBR
1372
 1373
                                                 ; pour le retour de CNTH ;
                 PUSH
                         (CAR),,[JUMP (NTH)]
1374
        CNTH:
                                                 ; avance dans la liste :
                 CDR
                         A2, A2
1375
        NTH1:
                        A2,,[JUMP (FALSE)]
                                                 ; elle est terminee = Nil
 1376
                 FLIST
                                                 ; decremente le compleur ;
                         1,Al
        NTH:
                 SUB
 1377
                                                 ; il faut encore avancer ;
                         A1, '0, [JUMP (NTH1)]
                 GT
 1378
                                                 ; ramène la liste en l'etat ;
                        A2.A1, [RETURN]
                 MOVE
 1379
 1380
                 : (LENGTH 1) ISUBR ;
 1381
 1382
                 ENTRY LENGTH, 1SUBR
 1383
 1384
                         '0, A2, [JUMP (LENGT2)] ; raz le compteur ;
        LENGTH: MOVE
 1385
                                                 ; avance dans la liste ;
        LENGT1: CDR
                         A1,A1
 1386
                                                ; et compte ;
; la liste continue ;
                 ADD
                         '1,A2
 1387
                         A1,,[JUMP (LENGT1)]
        LENGT2: TLIST
 1388
                                                 : retourne la taille de la liste ;
                         A2, A1, [RETURN]
 1389
                 MOVE
 1390
```

```
1391
                 ; Création d'objets ;
1392
1393
1394
                 ; (CONS s1 s2)
                                   2SUBR ;
                 1395
1396
1397
1398
                ENTRY
                        CONS, 2SUBR
1399
                ENTRY
                        XCONS, 2SUBR
1400
                ENTRY
                        NCONS. 1SUBR
1401
       CONS:
                XCONS
                        A2.A1. [RETURN]
1402
1403
1404
       XCONS:
                CONS
                        A2, A1, [RETURN]
1405
1406
       NCONS: XCONS NIL, A1, [RETURN]
1407
                                         FSUBR :
1408
                 ; (MCONS el ... eN)
1409
                ENTRY MCONS, FSUBR, 3
1410
1411
                        A1,,[RETURN]
                                                ; (MCONS) = NIL;
1412
        MCONS:
                FLIST
       MCONS1: CDR
1413
                        A1, A2
                        A2,,[JUMP (EVCAR)]
                                                ; evaluation du dernier ;
1414
                FLIST
                        A2,, [CALL (EVCAR)]
                                                ; evaluation du suivant ; ; ca recurse ;
1415
                 PUSH
                XTOPST A1,, [CALL (MCONS1)]
CONS TST,A1, [RETURN]
1416
1417
1418
                 ; (KWOTE s) ISUBR ;
1419
1420
1421
1422
                ENTRY KWOTE, 1SUBR
1423
1424
1425
       KWOTE: XCONS
                        NIL, A1
                                                 ; (arg) ;
; (QUOTE (arg)) ;
                         'QUOTE, A1, [RETURN]
                CONS
1426
                 ; (REVERSE 11 12) 2SUBR ;
1427
1428
                ENTRY REVERSE, 2SUBR
1429
1430
        REV1:
                 CAR
                        A1,A3
                 CDR
                        A1,A1
1431
1432
                 CONS
                        A3, A2
                        A1,,[JUMP (REV1)]
A2,A1,[RETURN]
1433
        REVERSE: TLIST
                 MOVE
1434
1435
1436
1437
                 ; (APPEND 11 12)
                                      2SUBR ;
                 ; (APPENDI 1 a)
                                      2SUBR :
1438
                        APPEND, 2SUBR
1439
                 ENTRY
                 ENTRY
                        APPEND1, 2SUBR
1440
1441
        APPEND1:XCONS NIL,A2
                                                 : Cons le 2ème argument ;
1442
                                                 ; APPEND doit suivre ... ;
1443
                        NIL, A3
                                                 ; Fabrique le ler doublet ;
1444
        APPEND: MOVE
                        NIL, A3
1445
                 XCONS
                         A3, [JUMP (APPEN3)]
A1, A4
                 PUSH
1446
1447
        APPEN2: CAR
1448
                 XCONS
                        NIL, A4
                                                 ; rajoute le nouvel élément ;
                 SCDR
1449
                         A4,A3
                                                 ; nouvelle fin de liste ;
                 MOVE
                         A4,A3
1450
                                                 ; avance dans la lère liste ;
                         A1,A1
1451
                 CDR
        APPEN3: TLIST A1,,[JUMP (APPEN2)]
                                                 : 11 en reste ;
1452
```

```
; s'il n'y a pas de 2ème arg ;
                        A2,,[JUMP (APPEN4)]
A2,A3
TST,A1,[RETURN] ;
1453
                 FLIST
                                                  ; accroche le 2ème argument ;
                 SCDR
1454
                                               ; ramène le CDR de la liste empilée ;
        APPEN4: CDR
1455
1456
                 ; (DELQ 1 a) 2SUBR ;
1457
                 ; actuellement récursif. ;
1458
1459
                 ENTRY DELQ, 2SUBR
1460
1461
        DELQ3:
                 CDR
                         A1, A1
1462
                         A1,,[RETURN]
A1,A3
                                                  ; la liste est vide ;
        DELQ:
                 TNIL
1463
                                                  ; A3 - élément suivant de 1 ;
                 CAR
1464
                                                  ; si c'est à enlever ;
                         A3, A2, [JUMP (DELQ3)]
                 ΕQ
1465
                         A3 ; sauve l'élément à CONSER ;
A1,A1,[CALL (DELQ)] ; récurse sur le reste de la liste ;
                 PUSH
1466
                 CDR
1467
                                                   ; et CONS récursif en retour ;
                         TST, A1, [RETURN]
                 CONS
1468
1469
                 ; (COPY 1) 1SUBR ;
1470
                 ; actuellement récursif. A itérativer! ;
1471
1472
                 ENTRY COPY, 1SUBR
1473
1474
                                                   ; les atomes ne changent pas ;
                         A1,,[RETURN]
A1,TST
        COPY:
                 FLIST
1475
                                                   ; sauve le CDR ;
                 CDR
1476
                 CAR A1,A1,[CALL (COPY)]
XTOPST A1,,[CALL (COPY)]
CONS TST,A1,[RETURN]
                                                  ; récurse sur les CARs ;
1477
                                                  ; ET SUR LES CDRs!
1478
                                                   ; et construit enfin le doublet ;
1479
1480
                 ; (SUBST new old e) 3SUBR ;
1481
                 ; Petit SUBST avec EQ ;
1482
1483
                 ENTRY SUBST, 3SUBR
1484
1485
                         A3,,[JUMP (SUBST1)]
                                                   : SUBST est parfait ;
        SUBST:
                 FATOM
1486
                         A3, A2, [RETURN]
1487
                 ΕQ
                          A3, A1, [RETURN]
                 MOVE
1488
        SUBST1: PUSH
                         A1
1489
1490
                  CDR
                          A3, TST
                          A3, A3, [CALL (SUBST)]
1491
                 CAR
                          A3
                  POP
1492
                 XTOPST A1,,[CALL (SUBST)]
CONS TST,A1,[RETURN]
 1493
 1494
 1495
                  ; (SUBST* new old e)
                                            3SUBR ;
 1496
                  ; Le gros actuellement récursif. A itérativer ;
 1497
 1498
                  ENTRY SUBST≈, 3SUBR
 1499
 1500
                          A1,A2,[JUMP (SUBST1*)]; SUBST est parfait;
         SUBST*: NEQ
 1501
                                                   ; il vaut mieux utiliser COPY ;
                          A3, A1, [JUMP (COPY)]
 1502
                  MOVE
                                                    : sauve new ;
 1503
         SUBST1*: PUSH
                          Α1
                                                    ; change e et new ;
                  MOVE
                          A3,A1
 1504
                                                    ; A1 + e, A2 + old, A3 + new ;
 1505
                  POP
                          A3
                                                    ; sauve e ;
         SUBST2*: PUSH
 1506
                          Α1
                                                    ; sauve old ;
                  PUSH
                          Δ2
 1507
                                                    ; sauve new et test e::old ;
                          A3,,[CALL (EQUAL)]
                  PUSH
 1508
                                                    ; restaure new ;
                  POP
                          ΑЗ
 1509
                                                    ; restaure old
                  POP
 1510
                                                    ; ce n'est pas le même ;
; enlève l'ancien e ;
                          A1,,[JUMP (SUBST3*)]
 1511
                  TNIL
 1512
                  POP
                          Α1
                                                    ; et retourne new ;
                  MOVE
                          A3, A1, [RETURN]
 1513
                                                    ; restaure e ;
         SUBST3*:POP
                          A1
 1514
                                                    : l'arbre est terminé ;
                          A1,, [RETURN]
                  FLIST
 1515
```

```
; Modification d'objets ;
1521
1522
1523
                ; RPLACA RPLACD RPLACB : 2SUBR ;
1524
                ; ne sont definies que sur les listes ;
1525
1526
                        RPLACA, 2SUBR
                ENTRY
1527
                        RPLACD, 2SUBR
                ENTRY
1528
                        RPLACE, 2SUBR
                ENTRY
1529
1530
                        A2, A1, [RETURN]
A2, A1, [RETURN]
        RPLACA: SCAR
1531
        RPLACD:
                SCDR
1532
                                                 ; pour le RPLACA ;
                        A2, A3
                CAR
1533
        RPLACB:
                                                 ; pour le RPLACD ;
                        A2, A4
                 CDR
1534
                                                 ; change le CAR ;
                        A3,A1
1535
                 SCAR
                                                 ; change le CDR ;
                        A4, A1, [RETURN]
1536
                 SCDR
1537
                 ; SETQ : FSUBR ;
1538
1539
                 ENTRY SETG, FSUBR
1540
1541
1542
        SETQ1:
                 MOVE
                         A2,A1
                                                 ; sauve le nom de la variable ;
                 CAR
                         A1,TST
        SETQ:
1543
                                                 ; A1 + (val var val ...) ;
                 CDR
                         A1,A1
                                                 ; sauve le reste et évalue la val ;
1544
                         A1, TST, [CALL (EVCAR)]
                 CDR
 1545
                                                  ; récupère le reste de la liste ;
                 POP
                         A2
 1546
                                                  ; récupère le nom de la variable ;
                 POP
                         A3
 1547
                                                  ; force sa CVAL ;
                 SCVAL
                         A1,A3
                         A2,,[JUMP (SETQ1)]
                                                  ; il reste encore des couples ;
 1548
                 TLIST
 1549
                                                  : et ramène la dernière valeur ;
 1550
                 NOP
 1551
                  ; SET : 2SUBR ;
 1552
                  ; n'est definie que sur les variables ;
 1553
 1554
                 ENTRY SET, 2SUBR
 1555
 1556
                                                  ; force la nouvelle valeur ;
                         A2, A1
                  SCVAL
 1557
        SET:
                                                  ; qui est ramenee en valeur ;
                         A2, A1, [RETURN]
                  MOVE
 1558
 1559
                  ; SETQQ : FSUBR ;
 1560
                  ; n'est definie que sur les variables ;
 1561
 1562
                  ENTRY SETQQ. FSUBR
 1563
 1564
                                                  ; A2 + la variable ;
                  CAR
                          A1,A2
         SETQQ:
 1565
                          A1,A1
 1566
                  CDR
                                                   ; A1 + Ta valeur ;
                          A1, A1
 1567
                  CAR
                                                   ; forcée et ramenée en valeur ;
                         A1, A2, [RETURN]
                  SCVAL
 1568
  1569
                  ; FREVERSE : 2SUBR ;
  1570
  1571
1572
                  ENTRY FREUERSE, 2SUBR
                  ; 5 intructions par doublets ;
  1573
  1574
                                                   ; avance dans la liste ;
                          A1,A3
         FREV1:
                  CDR
  1575
                                                   ; change le CDR ;
; A2 + nouvelle liste ;
                          A2, A1
                  SCOR
  1576
                          A1,A2
                  MOVE
  1577
                                                   ; A1 + CDR A1 ;
                          A3, A1
                  MOVE
  1578
  1579
         FREVERSE:
                         A1,,[JUMP (FREV1)]
A2,A1,[RETURN]
                                                   ; la liste continue ;
                   TLIST
  1580
                                                   ; ramene la nouvelle liste ;
                   MOVE
  1581
  1582
```

```
1583
                   ; FREVERSE* : 2SUBR ;
 1584
 1585
                  ENTRY FREVERSE≈, 2SUBR
 1586
                   ; optimise les transferts : 3 instructions par doublets ;
 1587
 1588
         FREV1*: CDR
                          A1,A3
                                                    ; avance dans la liste ;
 1589
                  SCDR
                          A2,A1
                                                    ; change le CDR ;
 1590
                  FLIST
                          A3,, [RETURN]
                                                    ; la liste est terminée ;
 1591
                  CDR
                          A3, A2
                                                    ; avance dans la liste ;
 1592
                  SCDR
                                                    ; change le CDR ;
                          A1,A3
 1593
                          A2,,[JUMP (FREV9*)]
                  FLIST
                                                    ; la liste est terminée ;
 1594
                  CDR
                          A2, A1
                                                    ; avance dans la liste :
 1595
                  SCDR
                          A3, A2
                                                    ; change le CDR ;
 1596
         FREVERSE*:
 1597
                          A1,,[JUMP (FREV1)]
                  TLIST
                                                   ; la liste continue ;
; retourne la nouvelle liste ;
 1598
                  MOVE
                          A2, A1, [RETURN]
 1599
         FREV9*: MOVE
                          A3, A1, [RETURN]
                                                   ; retourne la nouvelle liste ;
 1600
 1601
                  ; NEXTL : FSUBR :
 1602
 1603
                  ENTRY
                          NEXTL, FSUBR
 1604
1605
         NEXTL:
                  CAR
                          A1,A2
                                                   ; A2 + Te nom de l'atome ;
 1606
                  CVAL
                          A2,A3
                                                   ; A3 + sa C-VAL ;
1607
                  CAR
                          A3,A1
                                                   ; Al + Te CAR de Ta C-VAL ;
1608
                  CDR
                          A3, A3
                                                   ; A3 + Te CDr de Ta C-VAL ;
1609
                  SCVAL
                        A3, A2, [RETURN]
                                                   : qui devient sa nouvelle C-VAL ;
1610
1611
                  ; (NEWL at s) FSUBR :
1612
1613
                 ENTRY NEWL. FSUBR
1614
1615
        NEWL:
                 CAR
                                                   ; sauve le nom de l'atome ;
; évalue l'expression ;
                         A1,TST
1616
                 CDR
                         A1,A1,[CALL (EVCAR)]
1617
                 POP
                                                   ; récupère le nom de l'atome ;
; A3 + ancienne CVAL de l'atome ;
                         A2
1618
                 CVAL
                         A2, A3
1619
                 XCONS
                                                   ; fabrique la nouvelle valeur ;
                         A3, A1
1620
                 SCVAL
                        A1.A2. [RETURN]
                                                   ; qui est rangée dans la CVAL ;
1621
1622
                 ; (NCONC 11 12) 2SUBR ;
1623
                 ; (NCONC1 11 12) 2SUBR :
1624
1625
1626
                 ENTRY
                         NCONC, 2SUBR
                 ENTRY
                         NCONC1. 2SUBR
1627
1628
        NCONC1: XCONS
                         NIL.A2
                                                  ; listifie le 2ème argument ;
1629
1630
1631
                         A1,,[JUMP (NCONC2)]
A2,A1,[RETURN]
A1,,[JUMP (NCONC4)]
A3,A1
        NCONC:
                 TLIST
                                                  ; NCONC peut démarrer ;
                 MOVE
                                                 ; sinon retourne le 2ème argument ;
1632
       NCONC2: PUSH
                                                  ; sauve la valeur de retour ;
; Al + CDR Al ;
1633
       NCONC3: MOVE
1634
       NCONC4: CDR
                         A1,A3
                                               ; avance dans la liste ler argument ;
                         A3,,[JUMP (NCONC3)]
A2,A1
1635
                 TLIST
                                                  ; elle n'est pas terminée ;
1636
                 SCDR
                                                  ; force le dernier CDR ;
1637
                 POP
                         A1,, [RETURN]
                                                  ; et retourne la liste initiale :
1638
```

```
; Fonctions sur P-LISTES ;
1639
1640
1641
                  ; Ne supportent que les Plistes des atomes ;
1642
                  : les indicateurs sont des atomes ;
1643
1644
                  ENTRY
                          GET, 2SUBR
1645
                          ADDPROP, 3SUBR
PUT, 3SUBR
REMPROP, 2SUBR
1646
                  ENTRY
                  ENTRY
1647
                  ENTRY
1648
1649
                  ; GET interne teste si l'indic A3 est présent dans la ;
; PLIST de A1. Ramène dans A4 le début de la PLIST de ;
; A1 qui commence à l'indicateur A3 ;
1650
1651
1652
1653
                          A1,,[JUMP (GETI1)]
                                                     ; c'est un bon atome littéral ;
1654
        GETI:
                  TATOM
                                                     ; sinon retourne faux ;
1655
        GETIO:
                  MOVE
                          NIL, A4, [RETURN]
                          A1,,[JUMP (GETIO)]
A1,A4,[JUMP (GETI3)]
                                                     ; ne pas toucher à NIL
1656
        GETI1:
                  TNIL
                                                     ; A4 + la PLIST de l'atome ;
                  PLIST
1657
                          A4,A2
                                                     ; indicateur suivant ;
; C'est tout bon ;
1658
                  CAR
        GETI2:
                          A3, A2, [RETURN]
                  EQ
1659
                                                     ; saute l'indicateur ;
                  CDR
                          A4, A4
1660
                          A4, A4
                                                     ; saute la valeur ;
                  CDR
1661
                          A4,,[JUMP (GETI2)]
                                                     ; la PLIST se continue ;
1662
        GETI3:
                  TLIST
                          ,, [RETURN]
                                                     ; elle est vide ;
                  NOP
1663
1664
                                                  Al + la P-liste, A2 + l'indicateur ;
; recherche de l'indicateur ;
1665
        GET:
                          A2, A3, [CALL (GETI)]
                  MOVE
1666
                                                     ; la recherche a échouée ;
                          A4,, [JUMP (FALSE)]
                  FLIST
1667
                                                     ; pointe sur la (valeur) ; ; ramène la valeur simple ;
                          A4, A4
1668
                  CDR
                          A4, A1, [RETURN]
                  CAR
1669
1670
                          A1,, [RETURN]
A1,, [RETURN]
                                                     ; ne pas toucher à NIL ;
        ADDPROP: TNIL
1671
                                                     ; ce doit être un atome littéral ;
                  TLIST
1672
                                                     ; récpère l'ancienne PLIST ;
                          A1,A4
                  PLIST
1673
                          A2, A4
                                                     ; (val . pl) ;
1674
                  CONS
                                                     ; (ind val . pl)
                           A3, A4
1675
                  CONS
                                                     ; force la nouvelle PLIST ;
                  SPLIST A4, A1, [RETURN]
1676
1677
                                                     ; sauve la PVAL et rech l'indic ;
                  PUSH
                           A2,,[CALL (GETI)]
1678
        PUT:
                                                     ; récupère la PVAL ;
                  POP
                           A2
1679
                          A4,,[JUMP (ADDPROP)]
                                                     ; L'indic n'etait pas present ;
                  FLIST
1680
                                                      ; pointe sur la (valeur) ;
                  CDR
                           A4, A4
1681
                                                     : change la valeur ;
                  SCAR
                           A2, A4, [RETURN]
1682
1683
                                                     ; recherche de l'indicateur ;
                           A2, A3, [CALL (GETI)]
1684
        REMPROP: MOVE
                           A4, [JUMP (FALSE)]
A4, A3
                                                      ; la recherche a échouée ;
                  FLIST
1685
                                                      ; A3 + ( val indic val ...)
                  CDR
1686
                           A3, A3
                                                      ; A3 + (indic val ... suivants) ;
                  CDR
1687
                                                      ; indic
                  CAR
                           A3, A2
1688
                                                      ; (RPLACB A4 (CDDR A4));
1689
                  SCAR
                           A2, A4
                           A3,A2
1690
                  CDR
                  SCDR
                           A2, A4, [RETURN]
                                                      ; et retourne Al ;
1691
```

1692

1720

```
; Fonctions sur A-LISTES ;
1693
1694
1695
                   ; (ASSQ at al);
1696
1697
                   ENTRY ASSQ, 2SUBR
1698
1699
                            A2,,[JUMP (ASSQ2)]
A1,A3
                                                         ; la liste est vide ;
1700
1701
         ASSQ:
                   FLIST
                                                         ; prepare le retour ;
; Al + ler élément ;
; A4 + la variable ;
                   MOVE
         ASSQ1:
                   CAR
                            A2, A1
1702
                   CAR
                            A1, A4
1703
                            A1, A4
A4, A3, [RETURN]
A2, A2
A2,, [JUMP (ASSQ1)]
NIL, A1, [RETURN]
                                                         ; c'est le bon ;
1704
                   EQ
                                                         ; élément suivant ;
                   CDR
1705
                                                         ; la liste n'est pas vide ;
1706
                   TLIST
                                                          ; retourne NIL ;
         ASSQ2:
                   MOVE
1707
1708
                    : (CASSQ at al);
1709
1710
                   ENTRY CASSO, 2SUBR
1711
1712
                                                         ; Al + ler élément ;
; A4 + la variable ;
         CASSQ1: CAR
                            A2, A3
1713
                   CAR
                            A3, A4
1714
                            A4,A1,[JUMP (CASSQ2)] ; c'est le bon ;
A2,A2 ; élément suivant ;
1715
                   EQ
                   CDR
1716
                            A2,,[JUMP (CASSQ1)]
                                                         ; la liste n'est pas vide ;
                   TLIST
         CASSQ:
1717
                            NIL, A1, [RETURN]
A3, A1, [RETURN]
                                                         ; retourne NIL ;
                   MOVE
1718
                                                          ; retourne le CDR de l'élément ;
         CASSQ2: CDR
1719
```

```
; Fonctions numériques ;
1721
1722
1723
                   ; calcul arithmétique ;
1724
1725
                   ENTRY
                            ADD1, 1SUBR
1726
1727
                   ENTRY
                            SUB1,1SUBR
                            ABS, 1SUBR
1728
                   ENTRY
                           MINUS, 1SUBR
PLUS, 2SUBR
1729
                   ENTRY
1730
                   ENTRY
                            DIFFER, 2SUBR
1731
                   ENTRY
                           TIMES, 2SUBR
QUO, 2SUBR
REM, 2SUBR
                   ENTRY
1732
1733
                   ENTRY
                   ENTRY
1734
1735
1736
         ADD1:
                   ADD
                            '1,A1, [RETURN]
1737
1738
1739
1740
                   SUB
                            '1, A1, [RETURN]
         SUB1:
                            A1,'0, [RETURN]
         ABS:
                   GE
                   MOVE
1741
         MINUS:
                   SUB
                            A1,A2
1742
                            A2, A1, [RETURN]
                   MOVE
1743
1744
                            A2, A1, [RETURN]
         PLUS:
                   ADD
1745
1746
         DIFFER: SUB
                            A2, A1, [RETURN]
1747
1748
                   MUL
                            A2, A1, [RETURN]
1749
         TIMES:
1750
1751
1752
                            A2, A1, [RETURN]
         QUO:
                   DIV
                            A2, A1, [RETURN]
                   REM
1753
         REM:
1754
                   ; tests arithmétiques ;
1755
1756
1757
                            ZEROP, 1SUBR
NEROP, 1SUBR
MINUSP, 1SUBR
GT, 2SUBR
GE, 2SUBR
LT, 2SUBR
                   ENTRY
1758
                   ENTRY
1759
                   ENTRY
                   ENTRY
1760
                   ENTRY
1761
                   ENTRY
1762
                   ENTRY
                            LE, 2SUBR
1763
1764
                            A1,'0,[JUMP (FALSE)]
1765
         ZEROP:
                   NEQ
                            ,, [RETURN]
                    NOP
 1766
1767
                            A1,'0, [JUMP (FALSE)]
                    EQ
         NEROP:
 1768
                             ,, (RETURN)
                    NOP
 1769
 1770
                            A1,'0, [RETURN]
 1771
         MINUSP: LT
                             ,,[JUMP (FALSE)]
                    NOP
 1772
 1773
                            A1, A2, [RETURN]
                    GT
 1774
1775
         GT:
                             ,, [JUMP (FALSE)]
                    NOP
 1776
                             A1, A2, [RETURN]
                    GE
 1777
         GE:
                             ,, [JUMP (FALSE)]
                    NOP
 1778
 1779
                             A1.A2, [RETURN]
 1780
          LT:
                             ,, [JUMP (FALSE)]
                    NOP
 1781
 1782
```

1783 1784 1785	LE:	LE NOP	A1,A2,[RETURN],,[JUMP (FALSE)]
1786 1787		; calc	uls logiques ;
1787 1788 1789 1790 1791 1792		ENTRY ENTRY ENTRY ENTRY	COMPL, 1SUBR LOGAND, 2SUBR LOGOR, 2SUBR LOGXOR, 2SUBR
1793 1794	COMPL:	LOGXOR	'-1,A1, [RETURN]
1795 1796	LOGAND:	LOGAND	A2,A1,[RETURN]
1797 1798	LOGOR:	LOGOR	A2,A1,[RETURN]
1799 1800 1801	LOGXOR:	LOGXOR	A2,A1,[RETURN]

```
; Fonctions d'entrée / sorties ;
1802
1803
1804
                  ; Toutes les fonctions d'entrée/sortie de l'interprète ;
1805
                  ; V2I utilisent des fonctions toutes prêtes pour ;
1806
                  ; accéllérer la simulation.;
; Toutes ces fonctions sont masquées par les mêmes ;
; fonctions écrites en VCMC2 qui se trouvent sur les ;
; fichiers V2R (entrée) et V2P (sortie) ;
1807
1808
1809
1810
1811
                  ; Routines d'initialisation des E/S ;
1812
                  ; sur V2I elles sont inactives ;
1813
1814
                           .. [RETURN]
        READINI: NOP
1815
1816
                           .. [RETURN]
        PRININI:NOP
1817
1818
                  ENTRY READ, OSUBR
1819
1820
                           A1.. [RETURN]
        READ:
                  READ
1821
1822
                  ENTRY READCH, OSUBR
1823
1824
        READCH: READCH A1,, [RETURN]
1825
1826
1827
                   ; Fonctions de sortie ;
1828
1829
1830
                           PRIN, FSUBR, 3
                  ENTRY
1831
                           PRINT, FSUBR, 3
                  ENTRY
 1832
                   ENTRY
                           PRINCH, 1SUBR
 1833
                           TERPRI, OSUBR
                   ENTRY
 1834
 1835
                           A1, TST, [CALL (EVCAR)]
         PRIN11: CDR
 1836
                                                     ; un espace entre chaque elements ;
; imprime l'élément ;
                   PRINI
 1837
                   PRINI
                           A1
 1838
                                                      ; pour ramener en valeur ;
                           A1,A2
 1839
                   MOVE
                                                      ; recupère le reste des elements ;
                   POP
                           A1
 1840
                           A1,,[JUMP (PRIN11)]
A2,A1,[RETURN]
         PRIN:
                   TLIST
 1841
                   MOVE
 1842
 1843
                            ,,[CALL (PRIN)]
,,[JUMP (OUTLIN)]
         PRINT:
                   NOP
 1844
                   NOP
 1845
 1846
         PRINCH: PRINI
                           A1.. [RETURN]
 1847
 1848
         TERPRI: NOP
                              [CALL (OUTLIN)]
 1849
1850
                   MOVE
                            NIL, A1, [RETURN]
 1851
                    ; OUTLIN : vide la ligne en cours ;
 1852
 1853
                                                       ; et c'est tout :
         OUTLIN: TERPRI .. (RETURN)
 1854
 1855
                    ; PROBJ : fonction d'impression interne de Al ;
 1856
 1857
1858
          PROBJ: PRINI A1,, [RETURN]
 1859
                    ; PROBJT : fonction d'impression interne de Al et TERPRI :
 1860
 1861
          PROBJT: PRINI A1,,[JUMP (OUTLIN)]
 1862
```

```
1863
                                                  ; Fonctions système ;
1864
1865
1866
                 ; termine l'interprète ;
1867
1868
                 ENTRY STOP, OSUBR
1869
        STOP:
1870
                 PRINI
                         '"Bye",,[CALL (OUTLIN)]
1871
                 STOP
1872
1873
                 ; PRSTACK ;
1874
                 ; Visualise la pile ;
1875
1876
                 ENTRY PRSTACK, 1SUBR
1877
1878
        PRSTACK: PRSTACKA1.. [RETURN]
1879
1880
                  CALL : appelle un sous-programme en LM ;
1881
                 ; (CALL adresse Al A2 A3 A4) ;
1882
1883
                 ENTRY CALL, NSUBR
1884
1885
        CALL:
                 CAR
                         A1,TST
                                                 ; empile l'adresse ;
1886
                 CDR
                         A1,A4
                         A4,, [RETURN]
1887
                 FLIST
                                                 ; la liste est terminée ;
1888
                 CAR
                         A4,A1
                                                 ; Al + le ler argument :
1889
                 CDR
                         A4,A4
                        A4,, [RETURN]
A4,A2
1890
                 FLIST
                                                 ; la liste est terminée ;
1891
                 CAR
                                                 ; A2 + le 2ème argument :
1892
                 CDR
                         A4, A4
                        A4,, [RETURN]
A4,A3
1893
                 FLIST
                                                 ; la liste est terminée ;
1894
                CAR
                                                 ; A3 + 1e 3ème argument ;
                CDR
1895
                         A4, A4
                                                 ; A4 + le 4ème argument ;
; et tombe sur l'adresse empilée ;
                        A4, A4, [RETURN]
1896
                CAR
1897
1898
1899
                 ; (MEMORY adresse < valeur >) ;
1900
1901
                ENTRY MEMORY, 2SUBR
1902
1903
       MEMORY: SINDEX A1
                                                 ; registre index = adresse ;
                       A2,,[JUMP (MEMR1)]
A2,'0
'0,A1,[RETURN]
1904
                 TLIST
1905
                MOVEX
                                                 ; force le mot mémoire ;
1906
       MEMR1:
                XMOVE
                                                 ; retourne la valeur du mot ;
1907
```

```
; Données vives de l'interprète ;
1908
1909
1910
1911
                               ; dans l'interprète ;
1912
                                                                     ; état de l'interprète : CHRONOLOGIE ;
; indicateur de TRACE (NIL ou I) ;
; la forme à évaluer ;
; pointeur sur le bloc de contrôle en pile ;
; sauvetage temporaire du pointeur de pile ;
; sauvetage de CHRONOLOGIE ;
1913
              EVALCH: DATA
EVALST: DATA
FORME: DATA
1914
1915
1916
1917
                                             0
                                             NIL
                                             NIL
                                             0
               PBIND:
                               DATA
               SAVEP:
                               DATA
                                              0
 1918
1919
               SAVECH: DATA
                                              0
 1920
1921
1922
1923
1924
                               ))
             ; fin de l'interpréteur ;
 1925
1926
1927
              * OK
```

```
1928
      ; épilogue standard ;
1929
      ; Déclaration du macro-caractère — (†0) qui permet ;
; d'appeler l'interprète VCMC2I simulé sur VCMC2M ;
1930
1931
1932
       (DE V2M (L)
1933
          (VCMC2 [['MOVE [QUOTE L] 'A1] '(NOP NIL NIL CALL (SINGLE))])
1934
          '(STOP))
1935
1936
       (DMC "J" () (ANACODE '(~interpreter) T T) ''ANACODE)
1937
       (DMC "-" ()
1938
          EQUOTE
1939
1940
           (VCMC)
            [['MOVE [QUOTE (READ)] 'A1] '(NOP NIL NIL CALL (SINGLE)) '(STOP)])])
1941
1942
1943
      (DMC "T" ()
1944
          IQUOTE
1945
           (VCMC2
1946
            [['MOVE [QUOTE (READ)] 'A1] '(NOP NIL NIL CALL (SINGLE)) '(STOP)] T)])
1947
1948
      (DMC "0" ()
1949
          IQUOTE
1950
           (PROG2
1951
              (SETQ ?instrace T ?contrace T ?prinstack T ?stepper T)
1952
              (VCMC2
1953
               [['MOVE [QUOTE (READ)] 'A1] '(NOP NIL NIL CALL (SINGLET)) '(STOP)])
1954
              (SETQ ?instrace NIL ?contrace NIL ?prinstack NIL ?stepper NIL))])
1955
1956
      (DMC "+" ()
          ; pour RECORD! ;
1957
1958
1959
           (PROG2
1960
              (SETQ ?instrace NIL ?stepper NIL)
1961
              (VCMC2
1962
               [['MOVE [QUOTE (READ)] 'A1] '(NOP NIL NIL CALL (SINGLET)) '(STOP)])
1963
              (SETQ ?instrace NIL ?stepper NIL))])
1964
      (DMC "a" () [QUOTE (YCMC2 ['(NOP NIL NIL JUMP (MAIN))] T T T)])
1965
1966
1967
      (DE RUNUCMC2 ()
          ; pour RECORD/; (VCMC2 '((NOP NIL NIL JUMP (MAIN)) T T T)))
1968
1969
1970
1971
1972
      (DE ESCAPE.I ()
          ; une IT provoque un flip/flop des traces :
          (SETQ
1973
1974
             ?instrace (NOT ?instrace)
             ?contrace (NOT ?contrace)
1975
1976
             ?prinstack (NOT ?prinstack)))
1977
      (PROGN
1978
          (ANACODE '(~interpreter))
1979
1980
          (STATUS 1 1)
          (PRINT "...
                        Interprète VISP - VCMC2 chargé.")
J pour analyser_l'interprète")
1981
1982
          (PRINT
                 **
                        -s pour appeler EVAL avec s")
1983
          (PRINT
          (PRINT "
1984
                        ûs idem mais avec les traces V2M")
1985
          (PRINT "
                        +s trace simple de RECORD ")
          (PRINT "
1986
                        îs idem mais avec les stats
                           pour rentrer dans l'interprète"))
          (PRINT "
1987
1988
```

CROSS REFERENCE

Signification des codes associés aux numéros des lignes :

```
# définition de fonction de type DE DF DM DMC ou ENTRY
définition de fonction de type ESCAPE, ESCLOOP
définition d'étiquette dans PROG, DO, LAP ...
variable argument d'une fonction
variable affectée par SETQ ou SETQQ
nom apparaissant dans une S-expression quotée
code instruction assembleur
```

DMC 1965 is a DMC 49 1948 DMC 1956 DMC DMC 1938 DMC DMC 1943 î 1936 **ENTRY 1728** ABS **ENTRY 1726** ADD1 **ENTRY 1646 ADDPROP ENTRY 1095** AND ENTRY 1439 ENTRY 1440 APPEND APPEND1 ENTRY 549 APPLY ENTRY 550 **APPLYN ENTRY 1698** ASSQ **ENTRY 1221** ATOM ENTRY 1224 ENTRY 1289 BOUNDP CAAAR **ENTRY 1290** CAADR **ENTRY 1285** CAAR **ENTRY 1291** CADAR ENTRY 1292 ENTRY 1286 ENTRY 1883 ENTRY 1283 CADDR CADR CALL CAR **ENTRY 1711** CASSQ **ENTRY 1293** CDAAR ENTRY 1294 ENTRY 1287 ENTRY 1295 CDADR CDAR CDDAR **ENTRY 1296** CDDDR **ENTRY 1288** CDDR ENTRY 1284 ENTRY 782 ENTRY 1372 CDR CHRONOLOGY CNTH DF CODE ENTRY 1788 ENTRY 1078 ENTRY 1398 COMPL COND CONS **ENTRY 1473** COPY ENTRY 1021 ENTRY 980 CVAL DE **ENTRY 1460** DELQ ENTRY 981 DF **ENTRY 1731** DIFFER

PRINT PROGIN PRO	CK CK CH COP CSE CT CB CMC2 CT	ENTRY 166 ENTRY 171 ENTRY	66 876 677 733 282 991 993 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819									
1 2	*EOS* *MARK*	102' 74' 752'	122' 194' 774'	326' 802'	375' 820'	400' 1167'	465' 1184'	510' 1192'	539' 1208'	578'	624'	745'
3 4	OSUBR 1SUBR	136 216 1223 1292	1819 667 1224 1293	1823 691 1283 1294	1834 715 1284 1295	1868 782 1285 1296	1002 1286 1359	1021 1287 1383	1219 1288 1400 1833	1220 1289 1421 1876	1221 1290 1473	1222 1291 1726
5	2SUBR	1727 549 1371 1555 1732	1728 1022 1372 1572 1733 1484	1729 1023 1398 1585 1734 1499	1757 1024 1399 1625 1760 1646	1758 1044 1428 1626 1761 1647	1759 1245 1439 1645 1762	1788 1246 1440 1648 1763	1256 1460 1698 1789	1257 1527 1711 1790	1332 1528 1730 1791	1342 1529 1731 1901
6 7 8 9	3SUBR ?contrace ?instrace ?prinstack	1951 -	1954= 1954=	1975= 1960= 1976=	1975 1963 - 1976	1974=	1974					
10 11	?stepper	1951 - 76 165	1954- 104 167	1960- 105 168	1963 - 108 169	109 170	123 172	126 181	127 183	128 205	163 210	164 223

Page F-48

12	A1	237 4931 787 952 711 192 2303 380 4319 5591 6508 857 589 1031 1105 1123 1137 1147 1153 1137 1147 1159 1159 1130 1131 1147 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 115	238 494 7795 954 81 1206 2536 6599 6599 7742 858 894 897 1103 11166 1123 11378 11378 11476 1150 1154 1154 1154 1154 1154 1156 1156 1156	239 500 7733 7796 1171 84 114 208 2337 389 5595 6061 785 859 51032 11061 11126 859 11032 11126 11126 11127 11127 11127 11127 11127 11127 11127 112	241 508 742 797 1188 86 129 288 339 441 553 611 6703 786 847 962 1004 1103 1103 11169 11218 11318 11318 11318 11457 11508 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 115	242 509 765 779 1196 87 220 2389 5598 612 6705 7847 8612 6705 7847 11036 11028 11028 11036 11036 11036 111249 11275 11319 113	401 518 765 814 121 221 2343 396 485 599 6707 804 869 1036 1107 1128 1129 1131 1358 1469 1568 1669	437 7527 815 1260 88 179 222 291 486 550 600 9682 708 811 1039 1178 11039 1178 11298 11312 11327 11389 11463 11468 11566 11566 11569	466 5287 81772 893 2261 3348 4877 6683 4875 6683 8182 868 9266 6683 8122 868 9266 1040 11130 11271 11262 11314 11328 11464 11464 11567 115	472 6221 866 92 184 7306 401 5558 601 6384 939 91026 853 868 939 10240 11137 11264 11231 11328 11328 11404 11493 11567 11567 11593	480 623 771 911 228 3017 402 5185 605 835 6720 834 941 287 1028 1131 1132 1133 1131 1131 1131 1131 11	492 639 786 913 106 191 229 309 418 5186 605 6496 721 835 586 944 973 1029 1049 11127 11236 1300 1315 1323 1336 1414 1515 1516 1516 1517 1517 1517 1517 1517
		1545 1576 1599 1633 1676 1742 1777 1839 1888 72 252 309 374	1605 1634 1701 1743 1780 1840	1578 1607 1636 1702 1745 1783 1841 1906	1580 1615 1637 1703 1747 1793 1842 1933'	1565 1581 1616 1654 1707 1749 1795 1847	1566 1588 1616 1656 1715 1751 1797 1850	1566 1589 1619 1657 1718 1753 1799 1858 1953	1567 1592 1620 1669 1719 1765 1821 1862	1567 1594 1630 1671 1736 1768 1825 1878	1568 1597 1631 1672 1738 1771 1836 1885	1575 1598 1632 1673 1740 1774 1838 1886
13	A2	1888 72 252 309 374 399 511 595 672 817 886 910 965	1903 75 258 309 381 400 516 607 673 836 888 919 967	1906 76 259 310 382 406 516 609 674 837 889 921 972	1933' 130 284 311 384 423 517 609 706 838 889 939 975	1941' 162 285 311 385 424 524 611 707 846 890 940 1005	1946' 165 286 312 385 425 525 613 731 854 895 942 1030	1953' 206 290 322 386 426 534 614 743 855 898 943 1031	1962, 207 296 325 387 483 541 614 751 863 906 943 1034	223 301 328 388 485 552 621 795 864 907 946 1035	224 302 338 395 488 558 625 799 865 908 949 1038	249 306 348 397 507 589 640 813 867 909 964 1039

```
1046
                                1048
                                        1050
                                               1064
                                                       1065
                                                               1067
                                                                      1070
                                                                              1071
                                                                                      1073
                                                                                              1080
                                                                                                      1081
                        1082
                                1083
                                        1086
                                               1097
                                                       1098
                                                               1099
                                                                       1104
                                                                              1105
                                                                                      1106
                                                                                              1110
                                                                                                      1124
                        1131
                                1140
                                        1141
                                               1143
                                                               1150
                                                       1148
                                                                       1152
                                                                              117\bar{2}
                                                                                                      1197
                                                                                      1176
                                                                                              1179
                        1201
1271
1351
                                                       1248
                                1203
                                       1239
                                               1240
                                                               1251
                                                                       1263
                                                                              1266
                                                                                      1267
                                                                                              1267
                                                                                                      1268
                                                               1338
                                        1336
                                                                      1344
                                1334
                                               1336
                                                       1337
                                                                              1346
                                                                                      1346
                                                                                              1349
                                                                                                      1350
                                1362
                                       1363
                                               1364
                                                       1366
                                                               1375
                                                                       1375
                                                                              1376
                                                                                      1379
                                                                                              1385
                                                                                                      1387
                        1389
                                1402
                                       1404
                                               1413
                                                       1414
                                                               1415
                                                                       1432
                                                                              1434
                                                                                      1442
                                                                                              1453
                                                                                                      1454
                        1465
                                1487
                                       1501
                                               1507
                                                       1510
                                                               1531
                                                                      1532
                                                                              1533
                                                                                      1534
                                                                                              1542
                                                                                                      1546
1593
                                1557
                        1549
                                       1558
                                               1565
                                                       1568
                                                                              1581
                                                               1576
                                                                      1577
                                                                                      1589
                                                                                              1591
                        1594
                                1595
                                       1598
                                               1605
                                                              1609
                                                       1606
                                                                      1617
                                                                              1618
                                                                                      1620
                                                                                              1628
                                                                                                      1631
                        1636
                                1658
                                       1659
1700
                                               1666
1702
                                                       1674
1705
                                                               1678
                                                                      1679
                                                                              1682
                                                                                      1684
                                                                                              1688
                                                                                                      1689
                        1690
                               1691
                                                               1705
                                                                      1706
1751
                                                                              1713
1753
                                                                                      1716
                                                                                              1716
                                                                                                      1717
                                       1743
1797
                                               1745
1799
                        1741
                                1742
                                                       1747
                                                              1749
                                                                                      1774
                                                                                              1777
                                                                                                      1780
                        1783
                               1795
                                                       1839
                                                              1842
                                                                      1891
                                                                              1904
                                                                                      1905
                                                                      259
347
14
     A3
                        73
                               74
                                       75
322
                                               166
                                                       169
                                                              225
                                                                                      296
429
                                                                              261
                                                                                             297
                                                                                                     298
                        310
                               321
476
                                               323
                                                       324
                                                              325
                                                                                             434
                                                                                                      449
                                                                              407
                        467
                                                      495
577
                                                                      512
587
                                                                                             529
                                       482
                                               485
                                                              511
                                                                                                     530
                                                                              513
                                                                                      514
                               532
625
670
                       531
                                       557
                                               560
                                                              586
                                                                              588
                                                                                      599
                                                                                             613
                                                                                                     615
                                              628
700
                       615
                                       626
                                                      629
                                                              631
                                                                      633
                                                                              634
                                                                                     635
                                                                                             636
                                                                                                     637
                       638
                                       697
                                                       702
                                                              703
                                                                      704
                                                                              732
850
                                                                                      742
                                                                                                     768
                                                                                             749
                        769
                               770
                                              816
                                       798
                                                      839
                                                              840
                                                                      841
                                                                                     859
                                                                                             860
                                                                                                     862
                       868
                               897
                                       910
                                               921
                                                      947
997
                                                              950
                                                                      966
                                                                              967
                                                                                     968
                                                                                             974
                                                                                                     984
                       985
                               986
                                       995
                                               996
                                                              1006
                                                                      1009
                                                                              1012
                                                                                     1046
                                                                                             1047
                                                                                                     1048
                       1049
                               1050
                                       1051
                                               1065
                                                      1071
                                                              1085
                                                                      1088
                                                                              1138
                                                                                     1140
                                                                                             1141
                                                                                                     1142
                       1142
                               1144
                                       1145
                                              1145
                                                      1149
                                                              1151
                                                                      1173
                                                                              1177
                                                                                     1187
                                                                                             1198
                                                                                                     1202
                       1211
                               1334
                                       1335
                                              1430
                                                      1432
                                                              1444
                                                                      1445
                                                                              1446
                                                                                     1449
                                                                                             1450
                                                                                                     1454
                       1464
                               1465
                                       1466
                                              1486
                                                      1487
                                                              1488
                                                                                                     1502
                                                                      1490
                                                                              1491
                                                                                     1491
                                                                                             1492
                       1504
1588
1618
                               1505
                                       1508
                                              1509
                                                      1513
                                                              1533
                                                                      1535
                                                                              1547
                                                                                     1548
                                                                                             1575
                                                                                                     1578
                                              1592
1634
                               1590
                                       1591
                                                      1595
                                                              1599
                                                                      1606
                                                                              1607
                                                                                     1608
                                                                                             1608
                                                                                                     1609
                                                              1659
1713
433
                               1619
                                       1633
                                                      1635
                                                                             1675
1719
                                                                      1666
                                                                                     1684
                                                                                             1686
                                                                                                     1687
                                              1701
374
475
627
                       1687
                               1688
                                       1690
                                                      1704
                                                                      1714
                                                                                     1894
15
                               324
473
                       323
                                       373
                                                      394
                                                                      460
                                                                              461
                                                                                     462
                                                                                             463
                                                                                                     464
                                                                             504
733
                       465
                                                              486
                                       474
                                                      481
                                                                      501
                                                                                     507
                                                                                             519
                                                                                                     534
                       554
                                                      631
                                                              632
                               580
                                      626
                                                                      633
                                                                                     734
                                                                                             735
                                                                                                     741
                       744
                               747
                                              843
893
                                                      844
                                                              845
                                                                      846
                                       748
                                                                             848
                                                                                                     852
                                                                                     849
                                                                                             850
                       856
                               856
                                      857
                                                      896
                                                                      918
                                                              909
                                                                             1008
                                                                                     1009
                                                                                             1010
                                                                                                     1011
                       1011
                               1012
                                                      1146
                                      1139
                                              1144
                                                              1150
                                                                      1175
                                                                             1176
1201
                                                                                     1177
                                                                                             1178
                                                                                                     1180
                       1180
                               1181
                                      1182
                                              1183
                                                      1184
                                                              1185
                                                                      1200
                                                                                     1202
                                                                                             1203
                                                                                                     1204
                       1204
                               1205
                                      1206
                                              1207
                                                      1208
                                                              1209
                                                                      1447
                                                                             1448
                                                                                             1450
                                                                                     1449
                                                                                                     1534
                       1536
                               1655
                                              1658
                                                      1660
                                      1657
                                                              1660
                                                                      1661
                                                                             1661
                                                                                     1662
                                                                                             1667
                                                                                                     1668
                       1668
                               1669
                                      1673
                                              1674
                                                      1675
                                                              1676
                                                                      1680
                                                                             1681
                                                                                     1681
                                                                                             1682
                                                                                                     1685
                       1686
                               1689
                                      1691
                                              1703
                                                      1704
                                                              1714
                                                                      1715
                                                                             1886
                                                                                     1887
                                                                                             1888
                                                                                                     1889
                       1889
                               1890
                                      1891
                                              1892
                                                      1892
                                                              1893
                                                                      1894
                                                                             1895
                                                                                     1895
                                                                                             1896
                                                                                                     1896
                              1740:
1387-
16
     ABS
                       1728#
17
     ADD
                       242-
                                      1736-
                                              1745-
                       1726#
18
     ADD1
                               1736:
                               1646#
19
20
21
22
23
     ADDPROP
                       968
                                      1671: 1680
     ANACODE
                       1936
                               1936'
                                      1979
                       1095#
     AND
                              1103:
     AND1
                       1104:
1447:
                              1108
     APPEN2
                               1452
     APPEN3
24
25
26
27
                       1446
                               1452:
     APPEN4
                       1453
                               1455:
     APPEND
                       1439#
                              1444:
     APPEND1
                       1440#
                              1442:
28
29
    APPEX1
                       626:
                              634
     APPEX2
                       625
                              634:
30
     APPEX3
                       635
                              639:
     APPEXP
31
                       572
                              595
                                      621:
32
     APPLIN
                       559:
                              601
33
     APPLY
                       243
                              486
                                      549#
                                              554:
                                                      591
                                                              1188
                                                                     1212
     APPLY1
                       567
                              605:
    APPLY2
                       568
                              607:
```

```
APPLY3
                      569
36
                             611:
37
    APPLYI
                      588
                             597:
                      587
                             593:
38
    APPLYL
    APPLYN
                      550#
                             552:
39
    APPLYS
                      555
                             585:
40
    ASSQ
                      1698# 1700:
41
                      1702: 1706
42
    ASSQ1
                      1700
                             1707:
43
    ASSQ2
                             1230:
44
    MOTA
                      1221#
                      1224# 1239:
45
    BOUNDP
46
    CAAAR
                      1289# 1298:
                      1290# 1302:
47
    CAADR
                      1285# 1299:
48
    CAAR
                      1291# 1306:
1292# 1310:
1286# 1307:
49
    CADAR
50
    CADDR
51
     CADR
                                                           106
                                                                   107
                                                                          111
                                                                                  113
                                                                                         116
                                                                                                 124
                                            90
                                                    92
52
    CALL
                      64
                             84
                                     87
                                                                          149
                                                                                         220
                                                                                                 221
                                                                   146
                                                                                  208
                                     140
                                            141
                                                    144
                                                           145
                      125
                             130
                                                           336
674
                                                                   337
                                                                           343
                                                                                  345
                                                                                         346
                                                                                                 381
                                             284
                                                    301
                      225
                                     228
                             227
                                            524
                                                    589
                                                                   682
                                                                          683
                                                                                  696
                                                                                         703
                                                                                                 719
                      388
                             441
                                     486
                                                           895
                                            812
                                                    892
                                                                   944
                                                                          950
                                                                                  968
                                                                                         1005
                                                                                                 1063
                              794
                                     811
                      720
                                                                          1129
                             1084
                                            1106
                                                    1121
                                                           1122
                                                                   1128
                                                                                  1137
                                                                                         1150
                                                                                                 1188
                                     1099
                      1069
                                                                          1477
                                                                                  1478
                                                                                         1491
                                                                                                 1493
                             1260
1517
                                     1267
                                            1346
                                                    1415
                                                           1416
                                                                   1467
                      1212
                                                                                                 1849
                                                                   1678
                                                                           1684
                                                                                         1844
                                     1518
                                            1545
                                                    1616
                                                            1666
                                                                                  1836
                      1508
                                                           1946'
                                                                   1953
                                            1933'
                                                    1941
                                                                          19621
                             1883#
                                     1885:
                      1870
                                                            291-
                                                                   296-
                                                                                         374-
                                                                                                 384-
                                             249-
                                                    286
                                                                           310 -
                                                                                  312-
                             87-
                                     179-
53
     CAR
                      83-
                                                                                                 614-
                                            586-
                                                    599--
                                                            601-
                                                                   605-
                                                                          608-
                                                                                  609-
                                                                                         612-
                                     553-
                      507-
                             511-
                                                            703-
                                                                   835-
                                                                           843-
                                                                                  848-
                                                                                         852-
                                                                                                 857-
                                     626-
                                             629-
                                                    650-
                             625-
                      615-
                                             919-
                                                    939-
                                                            942-
                                                                   943-
                                                                           963-
                                                                                  973-
                                                                                         1008-
                                                                                                 1011-
                             888-
                                     890-
                      886-
                                                                   1168-
                                                                           1178-
                                                                                          1193-
                                                                                                 1265-
                                     1083- 1142-
                                                    1144-
                                                           1166-
                                                                                  1191-
                      1067- 1073-
                      1267- 1283# 1298- 1299-
                                                            1300-
                                                                   1303-
                                                                          1304-1306-
                                                                                         1308-
                                                                                                 1312-
                                                    1300:
                      1207- 1205# 1206- 1206- 1300: 1300- 1303- 1304- 1306- 1308- 1314- 1315- 1319- 1322- 1334- 1346- 1374- 1430- 1447- 1464- 1491- 1517- 1533- 1543- 1565- 1567- 1605- 1607- 1615- 1658- 1688- 1702- 1703- 1713- 1714- 1885- 1888- 1891- 1894- 1896- 1711# 1717:
                                            1322- 1334- 1346- 1374 1430- 1447- 1464- 1477- 1543- 1565- 1567- 1605- 1607- 1615- 1658- 1669-
     CASSQ
54
55
     CASSQ1
                      1713: 1717
                      1715
                              1719:
56
     CASSQ2
57
                       1293# 1314:
     CDAAR
58
     CDADR
                      1294# 1318:
                       1287# 1315:
59
     CDAR
                       1295# 1322:
     CDDAR
60
                       1296# 1326:
     CDDDR
61
                       1288# 1327:
62
     CDDR
                                                                                                 380-
                                     250-
                                             288-
                                                     306-
                                                            309-
                                                                   311-
                                                                           336-
                                                                                  343-
                                                                                          345 -
                              -88
     CDR
                       84-
                                                                                                 613-
                                             516-
                                                     552-
                                                            594-
                                                                   598-
                                                                           600-
                                                                                  607-
                                                                                          611-
                       385-
                              430-
                                     441-
                                                            702-
                                                                                                 851-
                                                     696-
                                                                    719-
                                                                           811-
                                                                                  834-
                                                                                          847-
                                     672-
                                             682-
                              633-
                       630-
                                             887-
                                                     889-
                                                            895-
                                                                   920-
                                                                           940-
                                                                                  941-
                                                                                          972-
                                                                                                 1010-
                       856-
                              862-
                                     863-
                                     1070- 1071- 1082-
                                                            1084-
                                                                   1097- 1104-
                                                                                  1121-
                                                                                          1128-
                                                                                                 1137-
                              1065-
                       1064-
                                                            1204- 1264- 1266- 1284#
                                                                                         1302- 1307-
                       1141- 1145- 1169- 1180- 1194-
                                                           1323- 1324- 1326- 1327-
                                                                                          1328: 1328-
                       1310- 1311- 1316- 1318- 1320-
                             1349- 1362- 1364- 1375- 1386- 1413- 1431- 1451-
                                                                                         1455- 1462-
                       1336-
                              1476- 1490- 1516- 1534- 1544- 1545- 1566- 1575- 1588- 1591-
                       1467-
                       1594- 1608- 1616- 1634- 1660- 1661- 1668- 1681- 1686- 1687- 1690-
                       1705- 1716- 1719- 1836- 1886- 1889- 1892- 1895-
                              787:
     CHRON1
                       785
64
65
                       782#
                              784:
     CHRONOLOGY
66
     CNTH
                       1372# 1374:
67
     CODE
                       44#
                              54
68
     COMPL
                       1788# 1793:
69
     COND
                       1078# 1080:
70
      COND1
                       1081: 1087
                                                            1176- 1179- 1201- 1203- 1398# 1402:
                                             865-
                                                     967-
                                      721 -
      CONS
                       75-
                              76-
                       1404- 1417- 1424- 1432- 1468- 1479- 1494- 1519- 1674- 1675-
```

72 73	COPY CVAL	191-	1475: 322- 1618-	1477 323-	1478 395-	1502 512-	627-	636-	1021#	1026:	1026-	1239-
74	DATA	185- 275- 454- 573-	186- 276- 455- 574- 1919-	187- 277- 456- 575-	254- 278- 565- 737-	255- 279- 566- 738-	256- 280- 567- 739-	270- 412- 568- 740-	271- 413- 569- 1914-	272- 414- 570- 1915-	273- 415- 571- 1916-	274- 453- 572- 1917-
75 76 77 78 79 80 81 82	DE DEF DELQ DELQ3 DF DIFFER DISPT DIV	980# 972: 1460# 1462: 44 1731# 184- 1751-	984: 984 1463:	1932 985 1467 985:	1967 986	1971						
83 84 85	DM DMC ENTRY	982# 49 80 680 832 1021 1117 1246 1290 1372 1473 1603 1727 1760 1832	986: 1936 136 690 883 1022 1135 1256 1291 1383 1484 1613 1728 1761 1833	1938 160 691 884 1023 1163 1257 1292 1398 1499 1625 1729 1762 1834	1943 216 714 937 1024 1164 1282 1293 1399 1527 1626 1730 1763 1868	1948 549 715 980 1044 1219 1283 1294 1400 1528 1645 1731 1788 1876	1956 550 729 981 1060 1220 1284 1295 1410 1529 1646 1732 1789 1883	1965 648 761 982 1061 1221 1285 1296 1421 1540 1647 1733 1790 1901	656 762 991 1078 1222 1286 1332 1428 1555 1648 1734 1791	657 782 992 1094 1223 1287 1342 1439 1563 1698 1757 1819	666 791 993 1095 1224 1288 1359 1440 1572 1711 1758 1823	667 808 1002 1116 1245 1289 1371 1460 1585 1726 1759 1831
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95	EQUAL EQUAL1 EQUAL2 ERESC ERRO2 ERRO4 ERROR ESCAPE	667# 74- 769- 1487- 1256# 1263: 1260 527 86: 85 71' 884# 1971#	1260: 1270 1267 538: 89 88: 80# 918:	298- 799- 1704- 1346 1270:	324- 814- 1715- 1508		527- 1245#	530- 1248:	58 7- 12 48-	588- 1271-	734- 1335-	766- 1465-
	ESCAPE.I EVAL EVALO EVAL1 EVAL2 EVAL3	1971# 160# 271 177: 273 274	162: 332: 272 335: 342:	225	892							
102	EVALA1 B EVALAN EVALAT	113 166 185	146 173 191:	180: 182:	301	502	589	703	868	1067	1073	
105	EVALCH EVALF EVALFAT	105 765 276 254	128 771 351: 258:	164 786	165 787	168 79 5	223 799	238 817	242 1914:	493	732	742
108 109 110 111 112	EVALFAI B EVALFNB D EVALFU L EVALI 2 EVALI 3 EVALIS 4 EVALL	256 255 251: 298 260: 187 297	295: 284: 303 308: 312 248: 305:	325	944	950						

115 EVALL2 116 EVALL3 117 EVALN 118 EVALN1		165 275 288:	166: 169: 693: 290									
119 EVALN2 120 EVALNB 121 EVALST		186 104	290: 199: 123	163	167	169	181	205	210	237	494	1915:
122 EVALT 123 EVCAR		178: 696	204: 284 719 1129	811	337 895 1414	343 1063 1415	345 1069 1545	346 1084 1616	381 1098 1836			682 1106
124 EVESC 125 EVESC1 126 EVESC3		280 526: 530	523: 531 532:	575 534								
127 EVESC4 128 EVEXP 129 EVEXP1		277 380:	534: 306 386	373:	744							
130 EVEXP2 131 EVEXP3 132 EVEXP4 133 EVEXP5		375 387 395: 394	386: 394: 400 399:									
134 EVEXP6 135 EVEXP9 136 EVEXPF		408: 418 435:	420 428: 519	426 640								
137 EVEXPG 138 EVEXPN 139 EVFEX2		441: 408 511:	414 517	415	432:							
140 EVFEX3 141 EVFEXB 142 EVFEXP		510 502 278 388	517: 505: 504: 691#	573 695:								
143 EVLIS 144 EVLIS* 145 EVLIS1 146 EVLIS2		715# 700: 700	717: 707 708:	0001								
147 EVMAC 148 EXCHER 149 EXICH1		279 796 796:	500: 802: 799 799:	574								
150 EXICH2 151 EXIT 152 EXIT1 153 EXIT2		798 761# 766: 770:	765: 770 771									
154 EXITS 155 EXITCHF 156 EXITER	RONOLOG	769 94 766	771: 791# 774:	793:						1700	1772	1775
157 FALSE 158 FATOM		1028 1778 555-		1211 1784 1486-	1273:	1376	1667	1685	1765	1768	1//2	1775
159 FICHER 160 FINCH1 161 FINCH2	DONOL OC	814 814: 816	820: 817 817: 810:									
162 FINDCH 163 FLIST	TONOLOG	289- 1230-	673- 1263- 1667-	. 1680-	- 1685-	· 1376- · 1700-	· 1412- · 1887-	1414- 1890-	1453- 1893-	14/5-	1143- 1515-	1146- 1590-
164 FNIL 165 FORME 166 FREV1		181 - 76 1575:	785- 109 1580	1072- 127 1597	1088- 183	- 1100- 500	1123- 661	1347– 866	1916:			
167 FREV1* 168 FREV9* 169 FREVER	SE	1588: 1593 1572# 1585#	1599: 1579:									
170 FREVER 171 FSUBR	∪ ∟ক	648 808	656 832	657 883	666 884	680 937	690 980	714 981	729 982	761 991	762 992	791 993

```
1060
                              1061
                                     1078
                                            1094
                                                    1095
                                                                                        1410
                                                           1116
                                                                 1117
                                                                         1135 1282
                                                                                                1540
                      1563
259-
                              1603
                                     1613
                                            1831
                                                    1832
                              557-
                                            966-
172 FTYP
                                     906-
                                                    1040-
                                                           1048-
173 FTYP1
                      1038
                              1040:
                                                                                            F. 53
                             1038:
174 FTYPE
                      1024#
175 FVAL
                      258-
                              556-
                                     907-
                                            964-
                                                    1023# 1034: 1036- 1046-
176 FVAL1
                      1034
                              1036:
177
                             1761#
                                     1777:
     GE
                      1740-
                                            1777-
178 GET
                      1005
                             1645# 1665:
1666 1678
179 GETI
                      1654:
                                            1684
                      1655:
                             1656
180 GETIO
181 GETI1
                      1654
                             1656:
182 GETI2
                      1658:
                             1662
183 GET13
                      1657
1378-
                              1662:
184 GT
                             1760# 1774: 1774-
185 IF
                      1060#
                             1063:
186 IFN
                      1061#
                             1069:
                      298
     INTERNAL
                                     657#
187
                             5883
                                            660:
                                                   9683
                                                           1005'
                      114'
                             147'
188
    ΙT
189 ITSOFT
                             130
                      76
                                     208
                                            236:
190
    JUMP
                      74
                             75
                                     76
                                            85
                                                   89
                                                           94
                                                                  132
                                                                                 165
                                                                         162
                                                                                        166
                                                                                                173
                                     243
                                                                                                312
420
                      181
                             195
                                            286
                                                   287
                                                           290
                                                                  297
                                                                         298
                                                                                 303
                                                                                        306
                             325
                                     328
                                            375
                                                                  394
                      324
                                                   386
                                                           387
                                                                         400
                                                                                 408
                                                                                        418
                      426
                             430
                                     462
                                            465
                                                                  517
                                                                                        530
                                                                                                531
                                                   502
                                                           510
                                                                         519
                                                                                 527
                                                   580
673
766
                                                                  587
700
                      532
625
                             534
                                                                                 591
                                     541
                                            555
                                                           585
                                                                         588
                                                                                        595
                                                                                               601
                                            640
754
                                     635
                             634
                                                           675
                                                                         707
771
                                                                                 734
                                                                                               744
785
                                                                                        742
                             747
798
                      745
                                     749
                                                           769
                                                                  770
                                                                                 772
                                                                                        776
                                                                         822
                      796
                                     799
                                            804
                                                   814
                                                           816
                                                                  817
                                                                                 842
985
                                                                                               850
                                                                                        844
                      861
                             868
                                     891
                                            893
                                                                         984
                                                   914
                                                                                        986
                                                                                               995
                                                           921
                                                                  955
                             997
                                            1028
                                                                         1066
                      996
                                     1012
                                                   1030
                                                           1034
                                                                  1038
                                                                                        1072
                                                                                 1067
                                                                                               1073
                      1087
                             1088
                                     1098
                                            1100
                                                   1101
                                                           1103
                                                                  1105
                                                                         1107
                                                                                 1108
                                                                                        1119
                                                                                               1123
                      1126
1175
                             1130
                                     1138
                                            1139
                                                                  1154
1195
                                                                         1155
1198
1251
1385
                                                   1143
                                                           1146
                                                                                 1167
                                                                                        1170
                                                                                               1173
                             1176
                                                                                        1201
1270
                                     1184
                                            1187
                                                   1189
                                                           1192
                                                                                 1200
                                                                                                1208
                                                           1240
                                                                                 1263
                                                                                               1335
                      1211
1337
                             1213
                                     1227
                                            1230
1365
                                                   1236
1374
                                                                  1248
1378
                             1347
1452
                                     1350
                                                           1376
                                                                                 1388
                                                                                        1414
                                                                                               1433
                                     1453
                                            1465
                                                                                 1549
                                                                                        1580
                      1446
                                                   1486
                                                           1501
                                                                  1502
                                                                         1511
                                                                                               1593
                                                                  1657
                                                                                               1685
                      1597
                             1630
                                     1632
                                            1635
                                                   1654
                                                           1656
                                                                         1662
                                                                                 1667
                                                                                        1680
                                                   1765
                             1706
                                     1715
                      1700
                                            1717
                                                           1768
                                                                  1772
                                                                         1775
                                                                                 1778
                                                                                        1781
                                                                                               1784
                      1841
                                     1862
                                            1904
                                                   1965'
                             1845
                                                           19691
                             410-
                                     451-
                                            560-
                                                   736-
191 JUMPX
                      261-
                             1423:
192 KWOTE
                      1421#
193 i
                      44,
297'
                             44
                                    1932,
                                            1933
194 LAMBDA
                             5871
                                     656#
                                            659:
                                                   8651
195 LAST
                      1359#
                             1361:
196 LAST1
                      1362:
                             1365
197 LE
                      286-
                             1763# 1783: 1783-
                      1386:
                             1388
198 LENGT1
                      1385
                             1388:
199 LENGT2
                      1383#
                             1385:
200 LENGTH
201 LESCAPE
                      762#
                             764:
                             834:
202 LET
                      832#
203 LET2
                      842:
                             861
                             851:
204 LET4
                      844
                      842
                             850
                                     862:
205 LET8
206 LETF
                      937#
                             939:
207 LIST
                      690#
                             694:
                             718:
208 LIST*
                      714#
                                     720
                      1223# 1236:
209 LISTP
210 LOGAND
                      1789# 1795:
                                     1795-
                      1790# 1797:
                                    1797-
211 LOGOR
                                            1799-
                                    1799:
212 LOGXOR
                      1791# 1793-
                      1762# 1771-
                                    1780:
1969'
213 LT
                                            1780-
                             1965'
214
    MAIN
                      122:
```

```
215 MAIN1
                       128:
                             132
  216 MAP
                       1164# 1191:
  217 MAP1
                       1193: 1195
  218 MAP11
                       1192
                             1194:
  219 MAP2
                       1196: 1213
  220 MAP3
                       1200: 1208
  221 MAP4
                      1200
                             1202:
  222 MAP5
                      1201
                             1205:
  223 MAP6
                      1198
                             1207:
  224 MAPC
                      1163# 1166:
  225 MAPC1
                      1168: 1170
  226 MAPC11
                      1167
                             1169:
  227 MAPC2
                      1171: 1189
  228 MAPC3
                      1175: 1184
  229 MAPC4
                      1175
                             1177:
  230 MAPC5
                      1176
                             1181:
  231 MAPC6
                      1173
                             1183:
 232 MCONS
                      1410# 1412:
 233 MCONS1
                      1413: 1416
 234 MEMB1
                      1344: 1350
 235 MEMB3
                      1347
                            1352:
 236 MEMBER
                      1150
                            1342# 1350:
 237 MEMORY
                      1901# 1903:
 238 MEMQ
                     1332# 1337:
 239 MEMQ1
                      1334: 1337
 240 MEMQ2
                     1335
                            1338:
 241 MEMR1
                     1904
                            1906:
 242 MERROR
                     63:
 243 MINUS
                     1729# 1741:
 244 MINUSP
                     1759# 1771:
 245 MOVE
                     71-
                            72-
                                   94-
                                          104-
                                                105-
                                                       108-
                                                              109-
                                                                     123-
208-
                                                                            126-
                                                                                  127-
                                                                                         128-
                     129-
                            130-
                                   165-
                                          169-
                                                       205-
                                                183-
                                                              206-
                                                                            210-
                                                                                  220-
                                                                                         223-
                     225-
                            227-
                                   301-
                                          302-
                                                325-
532-
                                                       338-
                                                              347-
558-
                                                                     401-
                                                                            449-
                                                                                  485-
                                                                                         486-
                     500-
                            515-
                                   519-
                                          531-
                                                       554-
                                                                     595-
                                                                            640-
                                                                                  661 -
                                                                                         670-
                     732-
                            733-
                                                786-
                                   765-
                                          770-
                                                       787-
                                                              795-
                                                                     798-
                                                                           816-
                                                                                  836-
                                                                                         839-
                     855-
                            860-
                                   866-
                                         893-
                                                897-
                                                       918-
                                                              921-
                                                                     944-
                                                                           968-
                                                                                  984-
                                                                                         985~
                                   996-
                     986-
                            995-
                                         997-
                                                1005-
                                                       1080-
                                                              1140- 1150- 1172-
                                                                                  1173-
                                                                                         1177-
                     1197-
                           1198-
                                                1231 - 1234 - 1237 - 1241 - 1249 - 1252 -
                                  1202-
                                         1228-
                                                                                         1262-
                     1273- 1275- 1338- 1351- 1366- 1379- 1385- 1389- 1434- 1444- 1450-
                     1488- 1502- 1504- 1513- 1542- 1558- 1577- 1578- 1581- 1598- 1599-
                     1631 - 1633 - 1655 - 1666 - 1684 - 1701 - 1707 - 1718 - 1741 - 1743 - 1839 - 1842 - 1850 - 1933 ' 1941 ' 1946 ' 1953 ' 1962 '
246 MOVEX
                     1905-
247 MUL
                     1749-
248 NAN
                     1263
                           1272:
249 NCONC
                    1625# 1630:
1626# 1628:
250 NCONC1
251 NCONC2
                     1630
                           1632:
252 NCONC3
                     1633: 1635
253 NCONC4
                     1632
                           1634:
254 NCONS
                    1400# 1406:
255 NEQ
                     192-
                           400-
                                 408- 465- 534- 742- 745- 771- 817- 1184- 1208-
                    1240- 1246# 1251: 1251- 1501- 1765-
1257# 1259:
256 NEQUAL
257 NEROP
                    1758# 1768:
258 NEWL
                    1613# 1615:
259 NEXTL
                    1603# 1605:
260 NOP
                    49'
                           64-
                                  90-
                                         107-
                                               118-
                                                      124-
                                                             125-
                                                                    132-
                                                                           140-
                                                                                 144-
                                                                                        145-
                    146-
                           151-
                                  199~
                                         287-
                                               330-
                                                      332-
                                                             351-
                                                                    535-
                                                                           794-
                                                                                 -008
                                                                                        818-
                    892-
                           1089-
                                 1155-
                                        1189-
                                               1213- 1550- 1663- 1766- 1769-
                                                                                        1775-
                                                                                 1772-
                    1778- 1781- 1784-
                                        1815-
                                               1817- 1844- 1845- 1849- 1933'
                    1953' 1962' 1965'
                                        1969'
261 NOT
                    1220# 1227: 1259
                                        1974
                                               1975 1976
```

```
262 NSUSA
                           550
                                  1163 1164 1883
                    137 1374
263 NTH
                                  1377:
264 NTH1
                    1375: 1378
                    1219# 1226:
1222# 1233:
265 NUL:
266 NUMBP
267 OK
                    19261
268 OR
                    1094# 1097: 1101
                                                            1849
                                                                   1854: 1862
                                                                                 1870
269 OUTLIN
                    64
                           84
                                  90
                                        140
                                               141
                                                      1845
                                               239
623
954
                    108
                           126
                                  170
                                        172
                                                      241
733
                                                            401
                                                                   437
                                                                          466
                                                                                 472
                                                                                        480
270 PBINO
                                                                   767
                                                                          796
                                                                                 797
                    492
                           509
                                  527
                                        528
                                                             766
                                                                                        814
                                                      1917:
                    815
                           911
                                  913
                                        952
271 PLIST
                    1022# 1028: 1032- 1657- 1673-
272 PLIST1
                    1030
                           1032:
273 PLUS
                    1730# 1745:
274 POP
                           88-
                                                     229-
423-
                                                            285-
                                                                   303-
                                                                          321-
                                                                                 339-
                                                                                       348-
                    73-
                                  92~
                                        113-
                                               222-
                    349-
                                                            424-
                                                                   425-
                                                                          426-
                                                                                 460-
                                                                                       461-
                           382-
                                  398-
                                        399-
                                               406~
                                        472-
                                                      480-
                                                            481-
                                                                   487-
                                                                          488-
                                                                                 492-
                                                                                       493-
                    462-
                           464-
                                  466-
                                               473-
                                                                                        704-
                    494-
                                                                   675-
                                                                          684-
                                                                                 697-
                           501-
                                  504-
                                        525-
                                               577-
                                                      591-
                                                            621-
                                                                                       899-
                    706-
                           708-
                                  741-
                                        747-
                                               748-
                                                      749-
                                                            813-
                                                                   861 -
                                                                          896-
                                                                                 898-
                                               1006- 1085-
                                                                                1110-
                                                            1086-
                                                                   1101-
                                                                          1108-
                                                                                       1124-
                    946-
                           947-
                                  951-
                                        970-
                                        1152- 1182- 1185- 1186- 1206- 1209- 1210- 1268-
                    1131-
                          1138-
                                 1151-
                    1269- 1348- 1352- 1353- 1492- 1505- 1509- 1510- 1512- 1514- 1546-
                    1547- 1617- 1637- 1679- 1840-
275 POPJ
                    330:
                           449
                                        570
                                  566
276 PRET
                    1100
                           1107
                                 1110:
277 PRIN
                    1831# 1841: 1844
278 PRIN11
                    1836: 1841
279 PRINCH
                    1833# 1847:
                                                                          1837- 1838- 1847-
280 PRINI
                    63-
                           85-
                                 91-
                                        110-
                                               116-
                                                     141-
                                                            142-
                                                                   149-
                    1858- 1862-
                                 1870-
281 PRININI
                    107
                           125
                                 1817:
                                                                   1986
282 PRINT
                    1832# 1844:
                                 1981
                                               1983
                                                      1984
                                                            1985
                                                                          1987
                                        1982
283 PROBJ
                           220
                                  227
                    87
                                        1858:
284 PROBJT
                    92
                           111
                                                      221
                                                            228
                                                                   1862:
                                 116
                                        145
                                               149
285 PROG1
                    680#
                           682:
                           1959
286 PROG2
                    1950
                           441
287 PROGN
                                                            683
                                                                          794
                                                                                       914
                    430
                                  524
                                        666#
                                               672:
                                                      675
                                                                   772
                                                                                 812
                    955
670:
                           1121
                                 1128
                                        1978
288 PROGNAS
                                 1072
                                               1139
                           1066
                                        1088
                                                      1143
                                                            1155
289 PRSTACK
                    65-
                                  1876# 1878: 1878-
                           93-
290 PRSTAT
                    66-
                           131-
                    1050-
291 PTYP
                    106-
226-
                                                      170-
                                                            171-
292 PUSH
                           163-
                                 164-
                                                                   173-
                                                                          194-
                                                                                 195-
                                                                                       219-
                                        167-
                                               168-
                                                            284-
                                                                          326-
                                                                                 327-
                           237-
                                  238-
                                        239-
                                               240-
                                                      243-
                                                                   300-
                                                                                        328-
                           381-
                                  388-
                                                      435-
                                                            436-
                                                                   467-
                                                                          476-
                                                                                 483-
                                                                                        484-
                    375-
                                        390-
                                               434-
                    495-
                           502-
                                  509-
                                                      518-
                                                            524-
                                                                   539-
                                                                          540-
                                                                                 541-
                                                                                       578-
                                        510-
                                               514-
                                                                          674-
                                                                                 699-
                    579-
                           580-
                                  589-
                                        623-
                                               624-
                                                      628-
                                                            637-
                                                                   639-
                                                                                        701-
                                                            775-
                                                                          802-
                                                                                 803-
                    744-
                           752-
                                  753-
                                        754-
                                               772-
                                                      774-
                                                                   776-
                                                                                        804-
                                  822-
                                                            908-
                                                                   911-
                    820-
                           821-
                                                                          912-
                                                                                 914-
                                                                                       949-
                                        838-
                                               841-
                                                      894-
                           952-
                                               962-
                                                            1063- 1069- 1099-
                    950-
                                  953-
                                        955-
                                                      1004-
                                                                                1106- 1119-
                                 1148- 1149- 1167- 1192- 1259-
                                                                   1344-
                                                                                1374- 1415-
                    1126-
                           1147-
                                                                          1345-
                    1446- 1466- 1489- 1503- 1506- 1507- 1508- 1632- 1678-
                    1647# 1678:
293 PUT
294 QUO
                    1733# 1751:
                    648#
                                                                   1944 1946
                                                                                1949
                                                                                       1953
295 QUOTE
                                  1282# 1424' 1933 1939 1941
                           650:
                    1958
                           1962
                                 1965
                    991#
                           995:
296 RDE
297 RDEF
                    962:
                           995
                                  996
                                        997
298 RDF
                    992#
299 RDM
                    993#
                           1819# 1821: 1821- 1941
                                                      1946 1953
                                                                   1962
300 READ
                    144
301 READCH
                    1823# 1825: 1825-
302 READINI
                    106
                           124
                                  1815:
```

	REM REMPROP RETURN	1734 1012 118	4# 1753 2 1648 151	3: 1753 3# 1684 192		210	229	289	291	220	222	000
		349 661 1007 1131 1273 1351 1417 1513	1228 1275 1353 1424	1231 1300 1361 1434	476 708 1032 1233 1304 1363 1455	488 718 2 1036 3 1234 4 1308 3 1366	495 721 6 1040 4 1237 8 1312 6 1379 8 1468	535 786 1051 7 1241 2 1316 3 1389 3 1475	605 787 1081 1249 1320 1402 1479	1324 1404 1487	1262 1328 1406 1488	339 650 975 1124 1271 1338 1412 1404
306 Ri 307 Ri	EV1 EVERSE	1598 1672 1743 1780 1847 1430	1599 1676 1745 1783	1609 1682 1747 1793 1854	1620 1691 1749 1795	1631 1704 1751 1797	1637 1707 1753 1799	1655 1718 1766 1815	1659 1719 1769 1817	1568 1663 1736 1771 1821 1896	1669	1590 1671 1740 1777 1842
308 RE 309 RE 310 RF 311 RF 312 RF 313 RL	EVERT EVIVE PLACA PLACB PLACD JNVCMC2	1002; 112- 53 1529; 1528; 1967;	# 1004: 117- 1527: # 1533: # 1532:	: 143- # 1531:	150-							
314 SA 315 SA 316 SC	AVEP CAR	765 508 867-	771 518 1531-	1919: 622 - 1535-	639 - 1682-	1171 - 1689-	1188	1196	1212	1260	1272	1918:
317 SC		707- 1589-	846- - 1592- 147-	850- - 1595-	854- 1636-	859- - 1691-	868- -	1449-	1454-	1532-	- 1536-	1576-
318 50		1620-	-	397~	463-	513-	631 –	638-	1548-	1557-	1568-	1609-
319 SE 320 SE 321 SE 322 SE 323 SE 324 SE 325 SE 326 SE 327 SE 328 SE 330 SE 331 SE 332 SE	ILEC3 ILEC4 ILECTQ ILF ILF1 ILFER ILFF ILFL ILFL ILFL ILFL ILFS ILFL ILFN ILFN ILFN ILFN ILFN ILFN	1140: 1138	1146 1154 1141: 1137: 731: 747: 747: 745: 748: 746: 75	749 745								
333 SEI 334 SE	RROR	71:	76: 195 1557:	328	541	580	754	776	804	822		
335 SE 336 SE 337 SE	TQ TQ1	1540# 1542: 1563#	1543: 1549	1951	1954	1960	1963	1973				
338 SF 339 SF 340 SIL 341 SIN	TYP VAL _ENCE	475- 474- 103- 1903-	909- 910- 115-	974- 975- 139-	1009- 1012- 148-	1039- 1035-	1049- 1047-					
342 SIN 343 SIN 344 SPL 345 SP1	NGLE NGLET _IST TYP	100: 101: 1031- 1051-	1953' 1676-	1941' 1962'	1946'							
346 SS1		102- 815-	122- 1188-	420- 1212-	429- 1272-	433-	528-	735-	743-	751 –	767-	797-
347 STA	ACK	172- 1196-	241-	394-	407-	437-	508-	622-	731-	913-	954-	1171-
348 STA	ATUS	40	1980									

349 STEPEVAL 350 STOP 351 SUB 352 SUB1	208° 67- 224- 1727#	216# 102' 1377- 1738:	218: 122' 1738-	1868# 1742-	1870: 1747-	1871-	1934'	1941'	1946'	1953'	1962'
353 SUBFZ 354 SUBST 355 SUBST* 356 SUBST1 357 SUBST1*	290- 1484# 1499# 1486 1501	1486: 1501: 1489: 1503:	1491	1493							
358 SUBST2* 359 SUBST3* 360 SYNONYM	1506: 1511 1044# 210'	1517 1514:	1518 1262'	1275'	1936	1936	1946	1951	1951	1951	1951
361 T 362 TAPPLY 363 TATOM	1965 560 1654-	1965 565:	1965	1969'	1969'		10.0	1001		1001	
364 TERPRI 365 TEVAL1 366 TEVAL2 367 TEVAL3 368 TEVEX 369 TEVEXL 370 TEVEXL		1849: 185: 254: 270: 412: 417: 422:	1854-								
371 TIMES 372 TLIST	1732# 89- 1337-	1749: 386- 1350-	1365-	1388-	1433-	1452-	1175- 1549-	1195- 1580-	1200- 1597-	1236- 1630-	1270- 1635-
373 TNIL	162- 1087-	1672- 166- 1107-	387- 1130-	635-	842-	1007-	1029- 1227-	1030- 1463-	1034- 1511-	1038- 1656-	1066- 1671-
374 TNUMB 375 TOPLEVEL 376 TOPST	585- 129' 111-	891 - 136# 221 -	1233- 138: 228-	373-	529-	768-	1120-	1122-	1127-	1129-	1183-
377 TRUE	1207- 1103	1227	1230	1236	1240	1248	1251	1275:			
378 TSELF 379 TST	736 83 408 601 834 942 1264 1519	737: 84 410 627 851 1064 1266 1543	86 418 636 862 1070 1349 1545	258 420 682 863 1082 1417 1615	306 451 696 864 1084 1455 1836	312 463 702 887 1137 1468 1885	336 474 719 888 1154 1476	343 475 721 906 1166 1479	345 512 736 907 1168 1490	380 556 745 940 1191 1494	384 594 811 941 1193 1516
380 TUNBD1 381 UDFA 382 UDFA1 383 UDFE 384 UDFER 385 UNBDF 386 UNBDL	451 565 578: 270 324 455 453	453: 577: 585 317: 326: 480: 460:									
387 UNBDL1 388 UNBDL2 389 UNBDS	463: 462 456	465 465: 492:									
390 UNBDW 391 UNBIND 392 UNBINP 393 UNTIL 394 UNTIL1 395 UNTIL2	1127: 1126	1129:	408 532	448 : 770	772 798	914 816	955				
396 V2M 397 VCMC2 398 WHERE 399 WHERE1 400 WHERE2	1932# 1933 883# 891 893	1940 886: 894: 897:	1945	1952	1961	1965	1969				

402 403	WHERE3 WHILE WHILE1 WHILE2	901: 1116# 1120: 1119	921 1119: 1123 1122:									
405	XCONS	207-	698-	705-			845-					945-
	VMOVE		1399#	1402-	1404:	1406-	1423-	1442-	1445	1448-	1619-	1628-
406	XMOVE	1906-										
407	XTOPST	337-	344	346-	383-	389-	396-	402-	482-	632-	683-	720-
	7110101										003-	/20-
		812-	948	1153-	1181-	1205-	1416-	14/8-	1493-	1518-		
408	ZEROP	1757#	1765:									
Ana	~UNDEF		1240									
410	∼interpreter	53'	1936'	1979'								

APPEND I CE

```
toplevel
? '*woode* A) les types simples de fonctions
= *woode* A) les types simples de fonctions
Nb d'instructions exécutées : 65
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel
? (SETQ X 10)
= 10
Nb d'instructions exécutées : 69
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 12
toplevel
? (DE F001 (X) (PRINT 'X '= X))
= F001
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
toplevel
? (F001 20)
X = 20
= 20
Nb d'instructions exécutées : 170
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 20
toplevel
? X
= 10
Nb d'instructions exécutées : 51
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
toplevel
? (DE F002 X (PRINT 'X '= X))
= F002
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
 Taille maximum de la pile
toplevel
? (FOO2 'A 'B 'C)
X = (A B C)
= (A B C)
Nb d'instructions exécutées : 218
Nb de CONS réalisés : 3
Taille maximum de la pile : 20
 toplevel
? (DE F003 (X1 X2 . X3) (PRINT X1 X2 X3))
= F003
 Nb d'instructions exécutées : 61
```

```
Taille maximum de la pile : 9
 toplevel
? (F003 1 2 3 4)
1 2 (3 4)
= (3 4)
Nb d'instructions exécutées : 215
Nb de CONS réalisés : 2
Taille maximum de la pile : 24
toplevel ? (DE F004 (L) (IF (LISTP L) (CONS (CAR L) (F004 (CDR L))) (PRSTACK '100)
 NL /
= F004
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
  Taille maximum de la pile
  toplevel
? (FOO4 '(A B))
                       (MOYE TST A1 JUMP (PROGN)):
( NIL )
UNBIND:
                        ((L)(IF & ...))
((MOVE A1 A2): B ...)
                       (B)
                       *MARK*
(0(&&)...)
(MOVE A1 A2):
                       CONS :
UNBIND :
                       ((L)(IF & ...))
((MOVE A1 A2): A ...)
                        (AB)
                       *MARK*
( 0 ( & & ) ...)
(MOVE A1 A2) :
                       A
CONS :
UNBIND :
                       ((L)(IF & ...))
((SCVAL A1'IT): UNBIND: ...)
                       (12...)
*MARK*
(30...)
(SCVAL A1 'IT):
UNBIND:
                       (PRSTAT NIL NIL) :
( ( STOP ) )
*EOS*
 = (A B)
Nb d'instructions exécutées : 458
Nb de CONS réalisés : 2
Taille maximum de la pile : 42
```

```
toplevel
? (DF FF00 (L) (PRINT L))
  - FF00
 Nb d'instructions exécutées : 61
 Nb de CONS réalisés
Taille maximum de la pile
 toplevel
? (FFOO A (B C) D)
(A (B C) D)
(A (B C) D)
Nb d'instructions exécutées: 116
Nb de CONS réalisés: 0
  Taille maximum de la pile
toplevel
? (DM MMCONS (L) (IF (NULL (CDDR L)) (CADR L) ['CONS (CADR L) (CONS'
MMCONS (CDDR L))]))
= MMCONS
 No d'instructions exécutées : 61
No de CONS réalisés : 0
  Taille maximum de la pile
 toplevel
? (MMCONS 'A 'B 'C)
= (A B . C)
Nb d'instructions exécutées : 616
 Nb de CONS réalisés
  Taille maximum de la pile
  toplevel
? (DM ZEROP (L) (RPLACB L ['EQ (CADR L) 0]))
= ZEROP
 No d'instructions exécutées : 61
No de CONS réalisés : 0
  Taille maximum de la pile
  toplevel
? (DE FACT (N) (IF (ZEROP N) 1 (TIMES N (FACT (SUB1 N)))))
= FACT
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés
: 0
  Taille maximum de la pile
  toplevel
? (FACT 5)
= 120
Nb d'instructions exécutées : 983
Nb de CONS réalisés : 3
77
  Taille maximum de la pile : 77
  toplevel
? (FVAL 'FACT)
= (N) (IF (EQ N 0) 1 (TIMES N (FACT (SUB1 N))))
Nb d'instructions exécutées : 79
Nb de CONS réalisés : 0
Taide de Considération : 12
   Taille maximum de la pile
  toplevel
? (FACT 5)
= 120
  No d'instructions exécutées : 848
No de CONS réalisés : 0
   Taille maximum de la pile
  toplevel ? 'xxxxxx B) les traitements particuliers
```

```
Taille maximum de la pile
toplevel

(CDR NPR1 (L) (IF (NULL L) NIL (PRINT (CAR L)) (NPR1 (CDR L))))

NPR1
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
toplevel
? (NPRI)
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 146
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel ? (NPR1 '(1))
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 290
Nb de CONS réalisés : 0
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 22
toplevel
? (NPR1 '(1 2))
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 428
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel
? (NPR1 '(1 2 3))
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 566
Nb de CONS réalisés : 0
 Taille maximum de la pile
toplevel ? (NPR1 '(1 2 3 4))
   NIL
Nb d'instructions exécutées : 704
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 22
toplevel
? (DE CPR1 (L) (IF (NULL L) NIL (PRINT (CAR L)) (CPR2 (CDR L))))
= CPR1
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
 toplevel
? (DE CPR2 (L) (CPR3 L))
= CPR2
```

```
Nb d'instructions décutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel
? (DE CPR3 (L) (CPR1 L))
= CPR3
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel
? (CPR1)
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 146
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 19
toplevel ? (CPR1 '(A))
A NIL
Nb d'instructions exécutées : 434
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 38
toplevel
? (CPR1 '(A B))
   AB
"NIL Nb d'instructions exécutées : 680 Nb de CONS réalisés : 0 Taille maximum de la pile : 38
toplevel
? (CPR1 '(A B C))
   ABC
- NIL
Nb d'instructions exécutées : 926
Nb de CONS réalisés : 0
 Taille maximum de la pile : 38
toplevel ? (CPR1 '(A B C D))
   ABCD
 - NIL
Nb d'instructions exécutées : 1172
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 38
 toplevel
? (ESCAPE FIN (PRIN 1) (PRINT 2))
1 2
2 2
 Nb d'instructions exécutées : 134
Nb de CONS réalisés : 0
                                            : 19
 Taille maximum de la pile
 toplevel
? (ESCAPE FIN (PRIN 1) (PRINT 2) (FIN 3) (PRINT 4))
1 2
```

```
3
Nb d'instructions exécutées : 165
Nb de CONS réalisés
 Taille maximum de la pile
toplevel ? (DE EFO (L) (ESCAPE BID (IF (NULL L) NIL (PRINT (CAR L)) (EFO (CDR L))))) = EFO
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés
Taille maximum de la pile
toplevel? (EFO)
Nb d'instructions exécutées : 180
Nb de CONS réalisés : 0_
Taille maximum de la pile
toplevel ? (EFO '(A))
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 364
Nb de CONS réalisés
Taille maximum de la pile
toplevel
? (EFO '(A B))
  B
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 548
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel ? (EFO '(A B C))
C = NIL
Nb d'instructions exécutées : 738
Nb de CONS réalisés : 0
Tille Tourisme de la pile : 43
                                       : 43
Taille maximum de la pile
toplevel ? (EFO '(A B C D))
  BCD
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 934
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 49
toplevel
? (DE SELF1 (L) (IF (NULL L) NIL (PRINT (CAR L)) (SELF (CDR L))))
= SELF1
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés
Taille maximum de la pile
toplevel
? (SELF1 '(1 2))
```

```
= NIL
 Nb d'instructions exécutées : 450
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 22
  toplevel
? (SELF1 '(1 2 3))
      1 2 3
  = NIL
  Nb d'instructions exécutées : 599
Nb de CONS réalisés : 0
  Taille maximum de la pile : 22
toplevel
? (DE SELF2 (L) (ESCAPE BID (IF (NULL L) NIL (PRINT (CAR L)) (SELF (CDR L))
)))
= SELF2
  Nb d'instructions exécutées : 61
  Nb de CONS réalisés
   Taille maximum de la pile
                                                              : 9
  toplevel
? (SELF2 '(1 2))
     1 2
  = NIL
Nb d'instructions exécutées : 582
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 37
  toplevel
? (SELF2 '(1 2 3))
       123
  = NIL
Nb d'instructions exécutées : 795
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 43
  toplevel
?'*xxxxxx () formes spéciales
= xxxxxxx () formes spéciales
Nb d'instructions exécutées : 57
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
  toplevel
? (SETQ X 10)
= 10
Nb d'instructions exécutées : 69
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 12
  toplevel
? ((LAMBDA (X) (ADD1 X)) 20)
= 21
Nb d'instructions exécutées : 123
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 17
   toplevel
? X
= 10
```

```
Nb d'instructions exécutées : 51
Nb de CONS réalisés : 0
    Taille maximum de la pile
    toplevel
? (LET NIL (PRINT X))
10
   = 10
Nb d'instructions exécutées : 139
Nb de CONS réalisés : 4
   Taille maximum de la pile
   toplevel
? (LET (X 20) (PRINT X))
20_
  = 20
Nb d'instructions exécutées : 168
Nb de CONS réalisés : 6
   Taille maximum de la pile
  toplevel
? (LET ((X 30) (Y 40)) (PRINT X Y))
30_ 40
  Nb d'instructions exécutées : 221
Nb de CONS réalisés : 8
  Taille maximum de la pile
 toplevel
? (SETQ L'(LET (X 2) (PRINT X)))
= (LET (X 2) (PRINT X))
Nb d'instructions exécutées : 76
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 12
  Taille maximum de la pile
 toplevel
? (EVAL L)
2
= 2
 Nb d'instructions exécutées : 203
Nb de CONS réalisés : 6
 Taille maximum de la pile
 toplevel
? L
 = ((LAMBDA (X) (PRINT X)) 2)
Nb d'instructions exécutées : 51
Nb de CONS réalisés : 0
 Taille maximum de la pile
toplevel
? ((ADD1 3) '(A B C D E F G))
= D
Nb d'instructions exécutées : 102
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel
? ((CAR '(CDR)) '(A B C))
= (B C)
Nb d'instructions exécutées : 98
Nb de CONS réalisés
: 12
Taille maximum de la pile
                                                : 12
toplevel
? ((INTERNAL 7 ((X) (CONS 'ADD: X))) (CONS (ADD: 19)))
... (ADD: 20)
```

```
Nb d'instructions exécutées : 175
Nb de CONS réalisés : 2
Taille maximum de la pile : 20
toplevel
? X
= 10
Nb d'instructions exécutées : 51
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
toplevel
? ((INTERNAL 8 ((X) (CONS 'A X))) (CONS (ADD1 19)))
= (A (CONS (ADD1 19)))
Nb d'instructions exécutées : 125
Nb de CONS réalisés : 1
Taille maximum de la pile
toplevel
? X
= 10
Nb d'instructions exécutées : 51
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
7 ((INTERNAL 9 ((X) (CONS 'ADD1 (CADR X)))) ((ADD1 19)))
= 21
Nb d'instructions exécutées : 165
Nb de CONS réalisés : 1
Taille maximum de la pile : 21
toplevel ? (WHERE (CAR '((X) (CDR X))) (CAR '(A B C D)))
Nb d'instructions exécutées : 203
Taille maximum de la pile
toplevel
? (WHERE (CDR 7 '((X) (CAR X))) (CDR '(A B C)))
Nb d'instructions exécutées : 190
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 23
toplevel
? (APPLY 'CONS '((ADD1 1) (ADD1 2) (ADD1 3)))
= ((ADD1 1) ADD1 2)
Nb d'instructions exécutées : 93
Nb de CONS réalisés : 1
                                               : 12
 Taille maximum de la pile
toplevel
? (APPLY 'LIST '((ADD1 1) (ADD1 2) (ADD1 3)))
= (2 3 4)
Nb d'instructions exécutées : 159
Nb de CONS réalisés : 3
Taille maximum de la pile : 13
toplevel
? (MAP (LAMBDA (X Y Z) (PRINT X Y Z)) '(A B C) '(D E))
(A B C) (D E) NIL
(B C) (E) NIL
(C) NIL NIL

= NIL
Nb d'instructions exécutées : 576
```

```
Nb de CONS réalisés
   Taille maximum de la pile : 29
     (MAP (LAMBDA (X . Y) (PRINT X Y)) '(A B C) '(D E F) '(G H I J) '(K))
(A B C) ((D E F) (G H I J) (K))
(B C) ((E F) (H I J) NIL)
(C) ((F) (I J) NIL)
NIL (NIL (J) NIL)
NIL (NIL (J) NIL)
      NIL
  Nb d'instructions exécutées : 713
Nb de CONS réalisés : 25
  Taille maximum de la pile
  toplevel
? (MAPC
A B
A C
A,,, C
               (LAMBDA (X Y Z T) (PRINT X Y Z T)) 'A '(B . C) '(D E) '(F G H))
                   D
                          G
                   ÑIL
  = NIL
 Nb d'instructions exécutées : 748
Nb de CONS réalisés : 21
                                                 : 21
: 33
  Taille maximum de la pile
 toplevel
? ****** D) les variable-fonctions
= ****** D) les variable-fonctions
 Nb d'instructions exécutées : 57
Nb de CONS réalisés : 0
 Taille maximum de la pile
                                                 : 9
 toplevel
? (DE VAR (N) (IF N (SETQ VAR N) VAR))
= VAR
 Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
 Taille maximum de la pile
 toplevel
? (VAR 10)
10
Nb d'instructions exécutées : 152
Nb de CONS réalisés : 0
 Taille maximum de la pile
toplevel
? (LETF (VAR 11) (PRINT (VAR)))
11
= 11
Nb d'instructions exécutées : 476
Nb de CONS réalisés : 1
Taille maximum de la pile
toplevel
? (VAR)
= 10
Nb d'instructions exécutées : 137
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 19
toplevel
? (VAR '(X Y Z))
(X Y Z)
Nb d'instructions exécutées : 159
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile
```

```
toplevel
? (LETF (VAR '(A B)) (VAR))
= (A B)
Nb d'instructions exécutées : 462
Nb de CONS réalisés : 1
Taille maximum de la pile : 24
 toplevel ? (PROGN (PRINT (VAR)) (ESCAPE ECH (LETF (VAR '(1 2)) (PRINT (VAR)) (ECH)))
(YAR))
(X Y Z)
(1 2)
(X Y Z)
Nb d'instructions exécutées : 778
Nb de CONS réalisés : 1
Tailleaniainte : 27
                                                          : 1
: 37
  Taille maximum de la pile
     ____ 1 - La fonction de FIBONACCI
____ 1 - La fonction de FIBONACCI
 Nb d'instructions exécutées : 57
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
toplevel
? (DE FIB (N) (COND ((ZEROP N) 1) ((EQ N 1) 1) (T (PLUS (FIB (SUB1 N)) (
FIB (DIFFER N 2))))))
= FIB
Nb d'instructions exécutées : 61
 No de CONS réalisés
Taille maximum de la pile
  toplevel
? (FIB 8)
= 34
Nb d'instructions exécutées : 11636
Nb de CONS réalisés : 3
                                                       : 3
  Taille maximum de la pile
  toplevel
?'---- 2 - La fonction d'ACKERMANN
- --- 2 - La fonction d'ACKERMANN
Nb d'instructions exécutées : 57
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
 toplevel
? (DE ACK (X Y) (COND ((ZEROP X) (ADD1 Y)) ((ZEROP Y) (ACK (SUB1 X) 1)) (T
(ACK (SUB1 X) (ACK X (SUB1 Y)))))
= ACK
  No d'instructions exécutées : 61
No de CONS réalisés : 0
   Taille maximum de la pile
  toplevel
? (ACK 2 2)
= 7
  Nb d'instructions exécutées : 4749
Nb de CONS réalisés : 6
   Taille maximum de la pile
  toplevel
?'---- 3 - Un bien étrange REVERSE
='--- 3 - Un bien étrange REVERSE
Nb d'instructions exécutées : 57
Nb de CONS réalisés : 0
    Taille maximum de la pile
```

```
toplevel ? (DE REV (L) (IF (NULL (CDR L)) L (CONS (CAR (REV (CDR L)))) (REV (CONS (CAR L) (REV (CDR L))))))) = REV
  Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
 toplevel
? (REV '(A B C D E))
= (E D C B A)
Nb d'instructions exécutées : 24791
Nb de CONS réalisés : 94
  Taille maximum de la pile
  toplevel
  ? ---- 4 - Générateur de permutations (co-post-rec)
= ---- 4 - Générateur de permutations (co-post-rec)
  Nb d'instructions exécutées : 57
Nb de CONS réalisés : 0
  Taille maximum de la pile
  toplevel
? (DE PERMS (N) (F 0 NIL))
= PERMS
 Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
toplevel ? (DE F (NIY E) (IF (LT NIV N) (H (ADB1 NIV) (CONS 1 E)) (PRINT (REVERSE E)) (G_NIV (CAR E) (CDR E))))
  - F
 Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
toplevel
? (DE G (NIV X E) (IF (EQ X N) (IF E (G (SUB1 NIV) (CAR E) (CDR E)) 'FINI)
(H NIV (CONS (ADD1 X) E)))
  ≖ Ğ
  Nb d'instructions exécutées : 61
  Nb de CONS réalisés
  Taille maximum de la pile
                                                    : 9
toplevel ? (DE H (NIV E) (IF (MEMQ (CAR E) (CDR E)) (G NIV (CAR E) (CDR E)) (F NIV E))).
  = H
 * H
Nb d'instructions exécutées : 61
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
 toplevel
? (PERMS 1)
(1)
= FINI
Nb d'instructions exécutées : 821
Nb de CONS réalisés : 2
Taille maximum de la pile : 54
  toplevel
? (PERMS 2)
      (1 2)
(2 1)
```

```
Nb d'instructions executées : 2926
Nb de CONS réalisés : 10
Taille maximum de la pile : 59
toplevel
? (PERMS 3)
(1 2 3)
(1 3 2)
(2 1 3)
(2 3 1)
(3 1 2)
(3 2 1)

FINI
Nb d'instructions exécutées : 12576
Nb de CONS réalisés : 48
Taille maximum de la pile : 59
toplevel
?'*xxxxxx E) Test des erreurs
= *xxxxxx E) Test des erreurs
Nb d'instructions exécutées : 57
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 9
 toplevel
? FOOBARX25
*** EVAL : Variable indéfinie.
Dernière forme évaluée : FOOBARX25
UNBIND :
                                     3 0 ...)
                                NIL
(SCVAL A1 'IT) :
UNBIND :
                                 (PRSTAT NIL NIL):
((STOP))
*EOS*
 = NIL
Nb d'instructions exécutées : 114
Nb de CONS réalisés : 2
Taille maximum de la pile : 17
  toplevel (A))
 ⊫ac∝ EVAL : fonction indéfinie : UD
Dernière forme évaluée : (UDFE '(A))
UNBIND :
                                 (30...)
                                 NIL
(SCVAL A1 'IT) :
UNBIND :
                                  (PRSTAT NIL NIL):
((STOP))
*EOS*
```

```
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 131
Nb de CONS réalisés : 3
Taille maximum de la pile : 17
toplevel ? (SELF 1)
*** Erreur SELF : (1)
Dernière forme évaluée : (SELF 1)
UNBIND :
                     (30...)
                    NIL
(SCVAL A1 'IT) :
UNBIND :
3
                    (PRSTAT NIL NIL) :
( ( STOP ) )
*EOS*
NIL Nb d'instructions exécutées : 138 Nb de CONS réalisés : 3 Taille maximum de la pile : 17
toplevel ? (EXIT 2)
*** Erreur EXIT : (2)
Dernière forme évaluée : (EXIT 2)
UNBIND :
                    3
                    (PRSTAT NIL NIL) :
                    *EOS*
Nb d'instructions exécutées : 126
Nb de CONS réalisés : 3
Taille maximum de la pile
toplevel ? (APPLY 'UDFA 1)
work APPLY: fonction indéfinie: UDFA
Dernière forme évaluée : 1
UNBIND :
3
                     (30...)
                    NIL
(SCVAL A1 'IT) :
UNBIND :
                    (PRSTAT NIL NIL) :
( ( STOP ) )
*EOS*
= NIL
Nb d'instructions exécutées : 155
```

```
Nb de CONS réalisés : 3
Taille maximum de la pile : 17

toplevel
? (WHERE (SUPESCAPE 10) (SUPESCAPE 'OK))
= OK
Nb d'instructions exécutées : 126
Nb de CONS réalisés : 0
Taille maximum de la pile : 18

toplevel
? (STOP)
Bye
Nb d'instructions exécutées : 81775
```